# 第五章 标准列表和选择屏幕

### 5.1 连接相似语句

使用":"连接相似语句,在 ABAP 中,冒号是非常常见的,比如说最常见的程序"WIRT::'111','222','333'."。":"并不是 WRITE 语法,而是 ABAP 本身语法,是通过":"将三个相似语句连接,相当于

WRITE '111'.

WRITE '222'.

WRITE '333'.

### 5.2 标准列表输出

### **[5.1]**

REPORT YTEST002.

\*数据库表SPFLI相关

TABLES SPFLI.

SKIP.

### \*输出表头

ULINE AT /(91).

WRITE: / SY-VLINE, (15) ' 航线承运人', SY-VLINE, (15) ' 航班连接', SY-VLINE,

(15) '国家代码', SY-VLINE, (15) '起飞城市', SY-VLINE,

(15) '起飞机场', SY-VLINE.

ULINE AT /(91).

### \*输出内容

SELECT \* FROM SPFLI.

WRITE: / SY-VLINE, (15) SPFLI-CARRID, SY-VLINE, (15) SPFLI-CONNID, SY-VLINE, (15) SPFLI-COUNTRYTO, SY-VLINE, (15) SPFLI-AIRPFROM, SY-VLINE. (15) SPFLI-AIRPFROM, SY-VLINE.

ULINE AT /(91).

ENDSELECT.

输出如图 5-1 所示。



图 5-1

在例 5.1 中,先输出表头,再从数据表中读取数据并输出,横竖线使用 "ULINE" 和 "sy-line"。

系统变量见5-1。

表 5-1

SY-PAGNO	当前页号	SY-LSIND	列表索引页	
SY-DATUM	当前时间	SY-LISTI	上一个列表的索引	
SY-LINSZ	当前报表宽度	SY-LILLI	绝对列表中选定的行号	
SY-LINCT	当前报表长度	SY-CUROW	屏幕上的行	
SPACE	空字串	SY-CUCOL	光标列	
SY-SUBRC	执行状态 0 表示成功	SY-CPAGE	列表的当前显示页	
SY-UNAME	用户名	SY-STARO	真实行号	
SY-UZEIT	当前时间	SY-LISEL	选择行的内容,长度为255	
SY-TCODE	当前的 TCODE	SY-LINNO	当前行	

### 5.3 输出无条件换页

输出无条件换页,使用语法: "NEW-PAGE"。

换页并且定义新页面的长度,使用语法: "NEW-PAGE LINE-COUNT 20"

### 5.4 列表颜色

语法:

FORMAT COLOR <n> [ON] INTENSIFIED [ON|OFF] INVERSE [ON|OFF]

COLOR 参数:

COL\_BACKGROUND 取决于GUI

COL\_HEADING灰蓝COL\_NORMAL淡灰COL\_TOTAL黄COL\_KEY黄绿COL POSITIVE绿

COL\_NEGATIVE 红 COL GROUP 紫

INTENSIFIED 参数: 背景颜色参数。

INVERSE 参数: 是否影响前景颜色

### [5.2]

### \*更改背景颜色

FORMAT COLOR COL HEADING.

WRITE 'HELLO WORLD'.

WRITE 'WELCOME!'.

### \*更改前景颜色

FORMAT COLOR COL\_HEADING INVERSE ON.

WRITE / 'HELLO WORLD'.

WRITE 'WELCOME'.

输出如图 5-2 所示。

### HELLO WORLD WELCOME! HELLO WORLD WELCOME

图 5-2

### **[5.3]**

\*数据库表SPFLI相关

TABLES SPFLI.

SKIP.

### \*输出表头,背景灰蓝

FORMAT COLOR COL HEADING.

ULINE AT /(91).

WRITE: / SY-VLINE, (15) ' 航线承运人', SY-VLINE, (15) ' 航班连接', SY-VLINE,

(15) '国家代码', SY-VLINE, (15) '起飞城市', SY-VLINE,

(15) '起飞机场', SY-VLINE.

ULINE AT /(91).

FORMAT COLOR OFF.

### \*输出内容

\*输出关键值为'LH'红色

SELECT \* FROM SPFLI.

IF SPFLI-CARRID = 'LH'.

FORMAT COLOR COL NEGATIVE.

ELSE.

FORMAT COLOR OFF.

ENDIF.

WRITE: / SY-VLINE, (15) SPFLI-CARRID, SY-VLINE, (15) SPFLI-CONNID, SY-VLINE, (15) SPFLI-COUNTRYTO, SY-VLINE, (15) SPFLI-CITYFROM, SY-VLINE, (15) SPFLI-AIRPFROM, SY-VLINE.

ULINE AT /(91).

ENDSELECT.

输出如图 5-3 所示。




图 5-3

### 5.5 输出热点

### [5.4]

START-OF-SELECTION.

WRITE '请按'.

FORMAT HOTSPOT ON COLOR 6 INVERSE ON.

WRITE'热点'.

FORMAT HOTSPOT OFF COLOR OFF.

AT LINE-SELECTION.
WRITE 'WELCOME!'.

输出: 请按 热点

单击"热点"字符,系统输出WELCOME!

## 5.6 交互式列表

在单击输出行时输出第二页。

### [5.5]

START-OF-SELECTION.

WRITE: '初如列表, SY-LSIND =', SY-LSIND.

AT LINE-SELECTION.

IF SY-LSIND = 1.

WRITE: '第二列表, SY-LSIND =', SY-LSIND.

ENDIF.

### 5.7 为列表定义工具条与菜单

在列表输出时有时需要自定义工具条按钮和菜单,如图 5-4 所示。



图 5-4

制作工具条按钮使用 ABAP 的菜单编辑器, TCODE: SE41, 输入状态名称后, 单击"创建"按钮, 如图 5-5 所示。




图 5-5

输入短文本后继续,如图 5-6 所示。

☐ Create Status		$\boxtimes$
Program	YTEST002	
Status	STA1	
Status Attributes		
Short text	teststal	
Status type		
Normal Screen		
O Dialog Box		
○ Context Menu		
<b>✓ I</b> ×		

图 5-6

在应用工具条处输入要建立的按钮名称后,双击它,如图 5-7 所示。




图 5-7

选择静态文本,如图 5-8 所示。

Enter Function Text			×	
Function	OWNSEL			
There is no text assigned to this function				
Create a function text				
Choose text type				
Static text				
O Dynamic text				
<b>Y A</b>				

图 5-8

输入函数文本,如图 5-9 所示。



图 5-9

选择快捷按钮,如图 5-10 所示。




图 5-10

功能类型选择空白,为正常的应用程序功能,如图 5-11 所示。




图 5-11

设置"返回"按钮有效,设置标准工具条的♥️ ,输入名称后保存,如图 5-12 所示。




图 5-12

保存后单击激活 按钮,激活界面如图 5-13 所示。(图 5-13 略)

调用程序:

REPORT YTEST002.

START-OF-SELECTION.

\*设置已使用的状态条

SET PF-STATUS 'STA1'.

WRITE: '测试工具条按钮'.

AT USER-COMMAND.

\*当单击按钮时输出

CASE SY-UCOMM.

WHEN 'OWNSEL'.

WRITE: '已选择!'.

ENDCASE. 输出界面如图 5-14 所示。




图 5-14

当单击按钮后输出如图 5-15 所示。



图 5-15

### 5.8 在弹出窗口中显示列表

在弹出窗口上显示状态条,状态条设计如图 5-16 所示。




图 5-16

### 程序:

REPORT YTEST002.

START-OF-SELECTION.

### \*设置已使用的状态条

SET PF-STATUS 'STA1'.

WRITE: '测试工具条按钮'.

AT USER-COMMAND.

### \*当单击按钮时输出

CASE SY-UCOMM.

WHEN 'OWNSEL'.

IF SY-LSIND = 1.

SET PF-STATUS 'STA6'.

### \*定义子窗口并输出

WINDOW STARTING AT 10 10 ENDING AT 30 20.

WRITE '在子窗口输出!'.

WRITE: '请注意!'.

ENDIF.

ENDCASE.

输出界面如图 5-17 所示。




图 5-17

### 5.9 隐藏字段技术

隐藏字段是指列表中存在数据但不输出,可以读到该字段。

### [5.6]

REPORT YTEST002.

TABLES: SPFLI, SFLIGHT.

START-OF-SELECTION.

SKIP.

### \*输出

ULINE AT /(91).

WRITE: / SY-VLINE, (15) '航线承运人', SY-VLINE, (15) '航班连接', SY-VLINE,

(15) '国家代码', SY-VLINE, (15) '起飞城市', SY-VLINE,

(15) '起飞机场', SY-VLINE.

ULINE AT /(91).

### \*输出

SELECT \* FROM SPFLI.

WRITE: / SY-VLINE, (15) SPFLI-CARRID, SY-VLINE,

- (15) SPFLI-CONNID, SY-VLINE,
- (15) SPFLI-COUNTRYTO, SY-VLINE,
- (15) SPFLI-CITYFROM, SY-VLINE,
- (15) SPFLI-AIRPFROM, SY-VLINE.

### \*隐藏关键字

HIDE: SPFLI-CARRID, SPFLI-CONNID.

ULINE AT /(91).

ENDSELECT.

AT LINE-SELECTION.

### \*只输出第一页

IF SY-LSIND = 1.

### \*根据隐藏字段读取并打印从表

SELECT \* FROM SFLIGHT

WHERE CARRID = SPFLI-CARRID AND CONNID = SPFLI-CONNID.

WRITE: / SFLIGHT-CARRID, SY-VLINE, SFLIGHT-CONNID,

SY-VLINE, SFLIGHT-FLDATE, SY-VLINE, SFLIGHT-PRICE.

ENDSELECT.

ENDIF.

输出结果如图 5-18 所示。




图 5-18 当双击某一行时,显示该航线所有计划数据,如图 5-19 所示。




图 5-19

### 5.10 使用 HIDE 技术从列表中读取行

例 5.6 是双击某一行读取该行内容;例 5.7 是直接读取所有数据,在输出的每行加上 CHECKBOX (确认框),选中后输出。

#### [5.7]

REPORT YTEST002.

TABLES: SPFLI.

DATA: SELA(1) TYPE C, NUM1 TYPE I.

START-OF-SELECTION.

SKIP.

### \*输出

ULINE AT /(95).

WRITE: / SY-VLINE, '', SY-VLINE, (15) '航线承运人', SY-VLINE,

(15) '航班连接', SY-VLINE, (15) '国家代码', SY-VLINE,

(15) '起飞城市', SY-VLINE, (15) '起飞机场', SY-VLINE.

ULINE AT /(95).

### \*输出

SELECT \* FROM SPFLI.

WRITE: / SY-VLINE, SELA AS CHECKBOX, SY-VLINE, (15) SPFLI-CARRID,

SY-VLINE, (15) SPFLI-CONNID, SY-VLINE, (15) SPFLI-COUNTRYTO,

SY-VLINE, (15) SPFLI-CITYFROM, SY-VLINE,

(15) SPFLI-AIRPFROM, SY-VLINE.

### \*隐藏关键字

HIDE: SPFLI-CARRID, SPFLI-CONNID, SPFLI-COUNTRYTO, SPFLI-CITYFROM, SPFLI-AIRPFROM.

ULINE AT /(95).

### \*隐藏选择框,使表格行不会选择

HIDE SELA.

ENDSELECT.

END-OF-SELECTION.

NUM1 = SY-LSIND - 1.

AT LINE-SELECTION.

### \*只输出第一页

IF SY-LSIND = 1.

DO NUM1 TIMES.

### \*读取行

READ LINE SY-INDEX FIELD VALUE SELA.

\*如果CHECKED,输出隐含字段

IF SELA = 'X'.

WRITE: / SPFLI-CARRID, SPFLI-CONNID, SPFLI-COUNTRYTO, SPFLI-CITYFROM, SPFLI-AIRPFROM.

ENDIF.

ENDDO.

ENDIF.

输出结果如图 5-20 所示。



图 5-20

当选中相关行,单击 록 按钮输出结果如图 5-21 所示。




图 5-21

### 5.11 选择屏幕

### 5.11.1 选择屏幕操作

以 SPFLI 表数据查询为例,输入 TCODE: SE16, 表名 SPFLI, 数据查询屏幕如图 5-22 所示。




图 5-22

Maximum No. of Hits 指返回记录的最大数量。

以 CARRID 字段为例,两个输入框是查询数据的起始值和终止值,

- (1) 如果不输入值,表示全部数据;
- (2) 仅输入起始输入框,表示 CARRID=输入值;
- (3) 仅输入终止输入框,表示查询数据 CARRID<=输入值;

对每个输入框,还有模糊匹配等功能,进入输入框,单击右键菜单,屏幕显示选择项,如图 5-23 所示。



图 5-23




图 5-24

可以输入多个条件或者输入多值, Olimple vals Olimple Ranges 表示排除选择,

选择完成后,如果有选择值,选择按钮提示:

### 5.11.2 选择屏幕程序语法

选择屏幕有单个栏位检索(PARAMETERS)和范围筛选(SELECT-OPTION)两种。 1、单个栏位检索(PARAMETERS)

### 语法:

PARAMETERS<P> [DEFAULT <D>][LOWER CASE][OBLIGATORY]
[AS CHECKBOX][RADIOBUTTON GROUP <RG>]

[DEFAULT <D>]: 默认值;

[LOWER CASE]: 大小写;

[OBLIGATORY]: 必须输入;

[AS CHECKBOX]: 以复选框形式;

[RADIOBUTTON GROUP < RG>]: 以单选按钮形式。

例 5.8 是选择屏幕输入值,将值输出至屏幕。

### [5.8]

REPORT YTEST004.

PARAMETERS: A1(10) TYPE C,

A2 TYPE I.

WRITE: / A1, / A2.

输出结果如图 5-25 所示。



图 5-25

确认后输出结果如图 5-26 所示。



图 5-26

2、范围筛选(SELECT-OPTIONS)

使用 SELECT-OPTIONS 进行多值和多范围检索。

### [5.9]

REPORT YTEST005.

DATA DATA1 (20) TYPE C.

SELECT-OPTIONS D1 FOR DATA1.

LOOP AT D1.

WRITE: / 'SIGN:', D1-SIGN,

'OPTION:', D1-OPTION,

'LOW:', D1-LOW,

'HIGH:', D1-HIGH.

ENDLOOP.

输出结果如图 5-27 所示。



图 5-27

确定后输出结果如图 5-28 所示。

SIGN: I OPTION: BT LOW: 22 HIGH: TT

图 5-28

### 3、调整输入提示

编写完程序时,查询条件的提示默认是变量名,需要调整为中文提示,选择菜单"转到" —>"文本元素"—>"选择文本",如图 5-29 所示。




图 5-29

修改参数 D1 的提示,如图 5-30 所示。




图 5-30

单击□按钮保存,然后单击 \*\* 按钮激活,单击 \*\* 按钮退回上一屏,单击 \*\* 按钮测试 运行,输出结果如图 5-31 所示。



图 5-31

### 5.11.3 选择屏幕实例设计

有输入参数的程序系统自动产生一个 1000 的屏幕,在程序激活后可以通过 TCODE: SE51 查看,输入 TCODE: SE51,输入程序名,单击屏幕编号右端的选择按钮,选择屏幕 1000,选择"布局编辑器"选项,单击修改按钮,如图 5-32 所示。




图 5-32

确定后系统显示屏幕如图 5-33 所示,该屏幕是系统自动生成的。




图 5-33

### 1、定义选择屏幕

### **[5.10]**

REPORT YTEST006.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 500.

PARAMETERS DATA1(20) TYPE C.

SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 500.

CALL SELECTION-SCREEN 500.

输出结果如图 5-34 所示。




图 5-34

### 2、定义多个输入字段一行输出

### **(**5.11**)**

REPORT YTEST006.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.

### \*预设

\*SELECTION-SCREEN POSITION 28.

SELECTION-SCREEN COMMENT 1(10) S2.

PARAMETERS: A1(1) TYPE C,

A2(4) TYPE C,

S3(9) TYPE C.

SELECTION-SCREEN END OF LINE.

### \*为预设值赋值

INITIALIZATION.

S2 = '测试输入'.

输出结果如图 5-35 所示。



图 5-35

### 3. 单选框

### [5.12]

REPORT YTEST006.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK RDG1 WITH FRAME TITLE S2.

PARAMETERS A1 RADIOBUTTON GROUP RG1.

PARAMETERS A2 RADIOBUTTON GROUP RG1.

PARAMETERS A3 RADIOBUTTON GROUP RG1.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK RDG1.

INITIALIZATION.

S2 = '请选择'.

输出结果如图 5-36 所示。




图 5-36

4. 为选择窗口定义按钮并响应

例 5.13 是一个比较复杂的程序,包括窗口、按钮定义、事件驱动等内容。

### [5.13]

REPORT YTEST006.

TABLES SSCRFIELDS.

DATA DONE (2) TYPE C.

SELECTION-SCREEN:

BEGIN OF SCREEN 500 TITLE TIT,

BEGIN OF LINE,

PUSHBUTTON 2(10) S1 USER-COMMAND C1,

PUSHBUTTON 12(10) S2 USER-COMMAND C2,

END OF LINE,

END OF SCREEN 500.

AT SELECTION-SCREEN.

CASE SSCRFIELDS-UCOMM.

WHEN 'C1'.

DONE = 'C1'.

WHEN 'C2'.

DONE = 'C2'.

ENDCASE.

LEAVE TO SCREEN O.

START-OF-SELECTION.

CALL SCREEN 500.

WRITE: '您按了:', DONE.

INITIALIZATION.

S1 ='按钮1'.

S2 = '按钮2'.

TIT = '为选择窗口定义按钮并响应'.

输出结果如图 5-37 所示。

# 为选择窗口定义按钮并响应 ⊕ 按钮1 按钮2

图 5-37

当单击一个按钮后输出结果如图 5-38 所示。



图 5-38

- 5. Selection-Screen 子窗口
- 本节用到了 Screen(屏幕)技术的内容。
- (1) 建立一个新程序 YTEST006 并保存。
- (2) 建立 SCREEN, 屏幕号 120, 输入 TCODE: SE51, 进入屏幕设计, 输入程序名"YTEST006", 屏幕号 120, 单击"创建"按钮, 如图 5-39 所示。




图 5-39

输入描述后单击保存按钮,如图 5-40 所示,然后单击工具条的"格式"按钮。




图 5-40

在屏幕上添加"子屏幕范围"控件,添加"子窗口1"、"子窗口2"、"退出"按钮,并定义名称、文本、功能码等,如图5-41所示。




图 5-41

单击工具条的逻辑流按钮,如图 5-42 所示。




图 5-42

### 逻辑流程序:

PROCESS BEFORE OUTPUT.

CALL SUBSCREEN A1 INCLUDING SY-REPID NUM1.

PROCESS AFTER INPUT.

CALL SUBSCREEN A1.

MODULE USER\_COMMAND\_0100.

加入返回码"OK\_CODE",如图 5-43 所示。




图 5-43

保存并激活后,如图 5-44 所示。



图 5-44

### 调用程序:

REPORT YTEST006.

\*子定义真实的子窗口120

\*定义子窗口800

SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 800 AS SUBSCREEN.

PARAMETERS: A1(10) TYPE C,

A2(10) TYPE C,

A3(10) TYPE C.

SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 800.

\*定义子窗口900

SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 900 AS SUBSCREEN.

PARAMETERS: B1(10) TYPE C,

B2 (10) TYPE C,

B3(10) TYPE C.

SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 900.

\*返回码

DATA: OK\_CODE TYPE SY-UCOMM,

SAVE\_OK TYPE SY-UCOMM.

\*初始窗口为800

```
DATA: NUM1(4) TYPE N VALUE '800'.
*启动120窗口
START-OF-SELECTION.
 CALL SCREEN 120.
* MODULE user_command_0100 INPUT
*处理按钮事件
MODULE USER_COMMAND_0100 INPUT.
 SAVE OK = OK CODE.
 CASE SAVE_OK.
*每一个按钮调用800窗口
   WHEN 'S1'.
     NUM1 = 800.
*每三个按钮调用900窗口
   WHEN 'S2'.
     NUM1 = 900.
   WHEN 'EXIT'.
     LEAVE PROGRAM.
 ENDCASE.
ENDMODULE.
                            "user_command_0100 INPUT
```




图 5-45

当单击"子窗口2"按钮,输出结果如图 5-46 所示,子窗口发生了切换。

© S <u>y</u> stem	<u>H</u> elp	SAP
<b>©</b>	a 4 日   ◆ 6 ♥   日 H H H   七 七 A 1   ▼ 7   9 ■	
SAP		
B1		
B2 B3		
B3		
	子窗口1         子窗口2         退出	
		4 ////

图 5-46