第十章 实战 Smart Forms 设计

Smart Forms 是 ABAP 设计单据打印的工具,设计过程由两部分组成:

- (1) 在 Smart Forms 设计单据的样式、输入输出数据接口;
- (2) 编程调用设计单据、输出数据,实现打印输出。

本章先以一个简单的例子,将 Form 与程序联调,快速了解整个设计过程,再详细介绍 Smart forms 相关设计及较复杂的例子。

10.1 一个简单的例子

本例完成有图标(公司 LOGO)、表头(公司名称)、文字说明(表身)、含当前时间的表尾的单据。打印预览界面如图 10-1 所示。




图 10-1

10.1.1 Form 的制作

输入 TCODE: SMARTFORMS,输入要建立的 Form 名称后单击"创建"按钮,如图 10-2 所示。




图 10-2

输入描述,单击 → Form Painter 按钮,如图 10-3 所示。




图 10-3

右屏显示设计图形界面,如图 10-4 所示。




图 10-4

图 10-4 中,左屏显示 Form 所有的对象树,当双击对象时,中间屏幕显示对象的属性,右屏显示 Form 图形设计界面。系统默认建立一个页面(MPAGE1 New Page),一个主窗口(MAIN Main Window)),一个 Form 可以有多个页面,一个页面可以有多个窗口,但主窗口只能有一个,右屏显示该页及 MAIN 主窗口。

1. 加入公司的 LOGO

选中主窗口,单击右键菜单中的"Create"—>"Graphics"菜单,如图 10-5 所示。




图 10-5

右屏显示一个图片图标,双击它,中屏显示属性,单击选择图片按钮,如图 10-6 所示。




图 10-6

选择包含彩色选项,如图 10-7 所示。




图 10-7

选择图片,如图 10-8 所示。




图 10-8

选择图片后,右屏图形对象显示出选择图片,调整好图片的位置,如图 10-9 所示。




图 10-9

2. 加入公司名称

选择页面,单击右键菜单中的"Create"—>"Window"菜单,如图 10-10 所示。




图 10-10

将新建的 WINDOWS 调整到合适的位置,请注意,该窗口的对象是黄色的 (%WINDOW1 New Window 1),表示不是主窗口,选中该窗口,单击右键菜单中的

"Create" —> "Text"菜单添加文本,如图 10-11 所示。




图 10-11

在生成的文本属性输入公司名称,如图 10-12 所示。




图 10-12

3. 加入主表内容

和建立表头一样,在主窗口建立一个 Text 对象,并输入相关内容,如图 10-13 所示。




图 10-13

4. 加入表尾

添加新的窗口和文本,如图 10-14 所示。




图 10-14

再添加一个系统日期文本,单击图 10-14 中的工具条的字段列表按钮(),屏幕 左下角会显示系统字段,在右下屏字段中,选中 System fields 的"DATE"节点,并把它拖到文本"当前时间:"后面,完成后保存。如图 10-15 所示。




图 10-15

5. 生成和预览




图 10-16

"/1BCDWB/SF00000019"是系统生成程序。单击测试按钮 (^{□□}),输出如图 10-17 所示。




图 10-17

单击执行按钮 (), 输入或选择 "lp01" 打印机, 单击 "Print preview" 按钮预览, 如图 10-18 所示。




图 10-18

预览界面如图 10-19、10-20 所示。




图 10-19




图 10-20

10.1.2 设计程序调用 Form

程序:

```
REPORT ytest37.
DATA: fm_name TYPE rs381_fnam.
CALL FUNCTION 'SSF FUNCTION MODULE NAME'
  EXPORTING
                        = 'ZTEST20'
    formname
    variant
    direct call
  IMPORTING
    fm name
                        = fm name
  EXCEPTIONS
    no form
    no_function_module = 2
    OTHERS
                        = 3.
IF sy-subrc \Leftrightarrow 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
CALL FUNCTION fm name
 EXCEPTIONS
    formatting\_error = 1
    internal error
    send_error
                      = 3
    user canceled
                      = 4
    OTHERS
                      = 5.
IF sy-subrc \Leftrightarrow 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

10.2 Smart Forms 相关技术

10.2.1 Style 样式制作

Style 定义文字类型、大小样式等属性,可 Text 对象内使用不同的样式。

输入 TCODE: SmartForms,选择"Style"选项,输入 Style 名称,单击创建按钮,如图 10-21 所示。




图 10-21

进入设计界面,如图 10-22 所示。




图 10-22

Header data:表头数据,定义默认段落属性等参数。

Paragraph formats: 段落格式,字体类型等,在设定对象时可以选择需要的段落。

Character formats: 字符格式,定义是否粗体、倾斜、大小等,在一段文字内设置不同的字体,

颜色等。

选择 Pragraph formats, 右键选择 "Create node"菜单,如图 10-23 所示。




图 10-23

输入字体、大小等信息,如图 10-24 所示。




图 10-24

如图 10-25 所示,设定三种不同颜色的段落,两种不同大小的字符格式。




图 10-25

在定义完成后,需要将表头数据选择一种段落作为该样式的默认段落,如图 10-26 所示。




图 10-26

在 Form 设计时,选择样式界面如图 10-27 所示。




图 10-27

单击主菜单 "Form" —> "Check" 检查是否正确,没有问题则激活它。通过样式设定,可以达到以下效果,如图 10-28 所示。




图 10-28

10.2.2 Text Moudle 文本制作

ABAP 编程中很多对象、文本、消息、提示内容都可以预先设定。

Form 中 Text 对象数据来源有以下几种:

变量,通过程序产生;

如图 10-29 所示的 Include text, 它是 Sapscript text, 可以通过 TCODE: Se75 查阅;

如图 10-29 所示的 Include element,直接输入文本;

如图 10-29 所示的 Text Module, 是将要介绍的。




图 10-29

输入 TCODE: SMARTFORMS,选择 "Text Module"选项,输入 Text Module 名称,单击"创建"按钮,如图 10-30 所示。




图 10-30

输入完成后,直接保存,如图 10-31 所示。




图 10-31

然后在设计 Form 时选择 Text 属性为 Text Module 时就可以选择定义的文本,如图 10-32 所

示。




图 10-32

10.3 图片的上传

在基础例子中,使用了一个图片,是系统内部的,在制作公司内部的各类单据时需要公司的 LOGO,这就需要上传图片。

输入 TCODE: SE78, 系统显示如图 10-33 所示。




图 10-33

选择"Store on document server"—> "graphics general graphids"—> "Bmap Grid screens", 单击 **2**按钮导入图片,选择屏幕界面如图 10-34 所示。




图 10-34

确定后,图片被导入,如图 10-35 所示。




图 10-35

在设计 Form 就可以选择上传图片,如图 10-36 所示。




图 10-36

10.4 变量加载

设计文本可以包含动态变量,在程序中再加载实际数据。如在全局设定的接口输入参数

中定义一个字符串型的变量,如图 10-37 所示。




图 10-37

单击 按钮显示所有已定义的字段,将它拖入文本描述内,如图 10-38 所示。




图 10-38

将 Form 保存后激活。调整程序,加入输入参数。

调用程序:

REPORT ytest38.

DATA: fm_name TYPE rs38l_fnam.

CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'

ENDIF.

```
EXPORTING
    formname
                       = 'ZTEST20'
    variant
    direct_call
  IMPORTING
    fm_name
                       = fm_name
  EXCEPTIONS
    no\_form
                       = 1
    no\_function\_module = 2
    OTHERS
                         = 3.
IF sy-subrc \Leftrightarrow 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
CALL FUNCTION fm_name
  exporting
                   = 'MicroSoft'
        ytestv
  EXCEPTIONS
    formatting\_error = 1
    internal_error
                   = 3
    send_error
    user_canceled
                   = 4
    OTHERS
                       = 5.
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
```




图10-39

10.5 通过 Table 对象打印表格

表格的打印是一张单据必不可少的,比如一张送货单,商品明细就是表格的内容。设计过程:选择一个窗口,选右键菜单中的"Create"—>"Table",如图 10-40 所示。




图 10-40

行格式是 Table 编出时每行的格式,定义表头和表身两种格式,表头与表身略有不同,表宽一定要等于定义列宽之和,如图 10-41 所示。




图 10-41

定义完后单击 Table Painter 按钮预览定义的行列格式,如图 10-42 所示。




图 10-42

单击 按钮定义表格的线条样式,如图 10-43 所示。




图 10-43

选择 Table 对象,单击"Events"页,将表头与表尾选项都选上,系统自动产生 Header 对象,如图 10-44 所示。

该部分省略 可能因为原作者的 IDES 是 4.7 以前的版本, 现在 Events 页已被 Calculations 页取代

选择 Table 下面的 Header, 创建 Table line 如图 10-44 所示,




图 10-44

在 Line Type 选择中选择之前定义的 LINE_CON,如图 10-45 所示。




图 10-45

依次在 CELL 下面建立 Text 对象,如图 10-46 所示。




图 10-46

以同样的方法,在 Table 对象下面的 Main 中创建 Table line 对象和 Text 对象如图 10-47 所示。




图 10-47

这样整个 Table 设定完成,接着定义数据和导入参数。

回到 Form 接口,在 "Table"页中定义 I_SFLIGHT,如图 10-48 所示。




图 10-48

选择 Table, 再选择 Data 页, 如图 10-49 所示。




图 10-49

输入内部表格 I_SFLIGHT,然后将 Table 内的各个字段赋值操作如下: 打开字段列表,在 Tabel 内双击 Text 字段,在左下角的"Table interfance"—>"I_SFLIGHT"

节点中将 CARRID、CONNID、FLDATE、PRICE 字段拖到相关的文本对象内的描述信息中,如图 10-50 所示。




图 10-50

保存后激活,单击测试按钮,如图 10-51 所示。




图 10-51

到此, Form 的制作已完成。

调用程序:

REPORT ytest39.

DATA: fm_name TYPE rs381_fnam.

DATA: wa_sflight LIKE sflight OCCURS 0 WITH HEADER LINE.

* 将数据放入内表

SELECT * INTO TABLE wa_sflight FROM sflight.

CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'

EXPORTING

formname = 'ZTEST20'

variant = '
direct call = ''

IMPORTING

fm_name = fm_name

EXCEPTIONS

no_form = 1 no_function_module = 2

OTHERS = 3.

IF sy-subrc $\ll 0$.

- * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
- * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.

ENDIF.

CALL FUNCTION fm name

EXPORTING

ytestv = 'MicroSoft'

TABLES

i_sflight = wa_sflight

EXCEPTIONS

FORMATTING_ERROR = 1
INTERNAL_ERROR = 2
SEND_ERROR = 3
USER_CANCELED = 4
OTHERS = 5

.

IF sy-subrc \Leftrightarrow 0.

- * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
- * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.

ENDIF.

输出结果如图 10-52 所示。




图10-52

10.6 使用Section、Loop对象制作表格


"Section"对象除了有表格打印功能外,还能打印主从表,并对主从表进行分类汇总,如图10-53、10-54所示。

图10-53

图10-54

也就是在每个从表分类前加上开始信息,在从表分类后加上结束信息。通过这样的功能,完成较复杂的单据打印格式。

在这个例子中,用到了两个表: SPFLI航班计划,SFLIGHT航班表(按日期)。 先创建Form,创建后单击"Create"—>"Complex section"菜单,如图10-55所示。



很抱歉,由于本人用的IDES版本与作者用的不同,SMARTFORMS里面的变动比较大,这部分Section及后面大家有8页的内容就不能在这里演示给大家了,希望大家谅解!