Packaging client et serveur

- Packaging client et serveur
 - Build de la lib client
 - Prérequis au build du package
 - Build la lib
 - Installation de la lib
 - Packaging
 - Dossier serveur third-party
 - Créer les packages

Build de la lib client

Le package client se trouve dans battlebot\src\battlebotslib. Les sources sont dans le sous-dossier battlebotslib (c'est ce code qui est appelé quand on importe le package dans Python).

La classe principale que les joueurs vont utiliser est BotAi:

```
from battlebotslib.BotAi import BotAi
```

Quand on fait une modification dans le code du paquet, il faut le rebuild pour pouvoir le réinstaller via PIP.

Prérequis au build du package

- Créer votre venv dans ce dossier (battlebot\src\battlebotslib):
 - o python3 -m venv venv
- Activer l'environnement :
 - o venv\Scripts\activate.bat
- Installer les prérequis au build
 - o pip install wheel setuptools twine

Build la lib

- Toujours dans le dossier battlebot\src\battlebotslib, build la lib :
 - python setup.py bdist_wheel

Un fichier .whl est créé dans le dossier dist, c'est lui que l'on va passer en paramètre de PIP pour installer le package.

Installation de la lib

- Se placer dans son dossier de projet IA
- Créer un venv si ce n'est pas déjà fait
- Installer le paquet via PIP :
 - pip install dist\battlebotslib-0.4.0-py3-none-any.whl

En cas de modification du code de la lib, il faudra désinstaller le package avant de le réinstaller :

• pip uninstall dist\battlebotslib-0.4.0-py3-none-any.whl

Packaging

Dossier serveur third-party

Le dossier battlebot\src\server\third-party existe pour contenir les application tierces et fichiers de configuration. On y retrouve notamment :

- (*) Java JRE 8u361
- (*) Python portable 3.10
- (*) ActiveMQ 5.16.6
- Configuration pour ActiveMQ
- Libs pour le venv serveur Python

(*) non présent sur Git car téléchargés lors de la création du package

Créer les packages

Lancer le script battlebot\src\make-package.bat et le laisser dérouler. Ce script s'occupe de :

- Packager la partie serveur :
 - Télécharger Java JRE 8u361 dans third-party\jre1.8.0 si le dossier n'existe pas déjà
 - Télécharger Python 3.10 dans third-party\python3.10 si le dossier n'existe pas déjà
 - Télécharger ActiveMQ 5.16.6 dans third-party\activemq si le dossier n'existe pas déjà
 - Recopier les fichiers de configuration de third-party\activemq_config dans thirdparty\activemq
 - Recopier tout le dossier battlebot\src\server\ dans un répertoire temporaire
 - Le nettoyer des fichiers dont on veut se débarasser (.idea, __pycache__, venv, ...)
 - Zipper le dossier temporaire dans un fichier battlebots-server-package.zip
- Packager la lib client
 - Recopier tout le dossier battlebot\src\battlebotslib\ dans un répertoire temporaire
 - Le nettoyer des fichiers dont on veut se débarasser (.idea, venv, ...)
 - Zipper le dossier temporaire dans un fichier battlebotslib.zip

Les fichiers zip générés sont prêt à être transmis aux joueurs.