## Aula 11 - Princípios de Hardware e Software de E/S

Sistemas Operacionais Ciência da Computação IFB - Campus Taguatinga



#### Hoje

- Princípios do Hardware de E/S
  - Dispositivos de E/S
  - Controladores de Dispositivos
  - E/S mapeada na memória
  - Acesso direto à memória (DMA)
  - Interrupções

#### Princípios do Software de E/S

- Objetivos
- E/S Programada
- E/S orientada a interrupções
- E/S usando DMA


#### Camadas do Software de E/S

- Tratadores de interrupção
- Drivers dos dispositivos
- Softwares de E/S independente de dispositivo
- Software de E/S do espaço de usuário

## Hardwares de Entrada e Saída

#### Entrada e Saída

- Sistema Operacional é responsável por controlar todos os dispositivos de E/S do computador
  - Deve emitir comandos para os dispositivos, interceptar interrupções e lidar com erros
  - Deve também fornecer uma interface entre os dispositivos e o resto de sistema que seja
     fácil e simples de usar



#### Dispositivos de E/S


- Podem ser divididos em duas categorias
  - Dispositivos de blocos
    - Armazena informações em blocos de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço
    - Transferências são em unidades de um ou mais blocos inteiros (consecutivos)
    - Propriedade essencial: Cada bloco pode ser lido ou escrito independentemente de todos os outros
    - Ex.: Discos rígidos, discos de Blu-ray e pendrives
  - Dispositivos de caracteres
    - Envia ou aceita um fluxo de caracteres, desconsiderando qualquer estrutura de bloco
    - Não é endereçável e não tem nenhuma operação de busca
    - Ex.: Impressoras, interfaces de rede, mouses, teclados...àqueles que não se parecem com discos...

#### Controladores de dispositivos

Unidades de E/S consistem, em geral de um componente mecânico e um

#### componente eletrônico

- Componente eletrônico é chamado de controlador do dispositivo (ou adaptador)
  - Assume a forma de um chip na placa mãe ou um cartão de circuito impresso que pode ser inserido em um slot de expansão (PCIe)
- Componente mecânico é o dispositivo em si
- Interface entre controlador e dispositivo seguem padronizações oficiais
  - ANSI, IEEE ou ISO
  - Controladores de disco normalmente seguem os padrões de interface SATA, SCSI, USB, Thunderbolt ou FireWire...



#### Controladores de dispositivos

- Interface entre controlador e dispositivos muitas vezes é de nível muito baixo
  - Ex.: Disco pode ser formatado com 2 milhões de setores de 512 bytes por trilha
    - No entanto o que sai da unidade é um fluxo serial de bits (um por um) consistindo de:
      - Preâmbulo (Escrito quando o disco é formatado, contendo o cilindro e número de setor, além de dados similares, assim como informações de sincronização
      - 4096 bytes em um setor e,
      - Uma soma de verificação (checksum) ou código de correção de erro (ECC Error
         Correcting Code)
- Trabalho do controlador: Converter o fluxo serial de bits em um bloco de bytes,
   assim como realizar qualquer correção de erros necessária
  - Bloco de bytes normalmente é montado em um *buffer* primeiro dentro do controlador (bit a bit)
  - Depois a sua soma de verificação é verificada e o bloco é (ou não) declarado livre de erros
  - Caso esteja livre de erros ele pode, então, ser copiada para a memória principal

#### Controladores de dispositivos

- Outro Exemplo: Controlador para um monitor LCD
  - Lê os bytes contendo os caracteres a serem exibidos da memória
  - Gera, então, os sinais para modificar a polarização da retroiluminação para os pixels correspondentes a fim de escrevê-los na tela
  - Se n\u00e3o fosse pelo controlador de tela, o programador do SO teria de programar explicitamente os campos el\u00e9tricos de todos os pixels!!!




#### Comunicação com Dispositivos de Entrada e Saída

- Controladores tem alguns registradores que s\u00e3o usados para comunicar-se com a CPU
  - Ao escrever nesses registradores, o SO pode comandar o dispositivo a fornecer e aceitar dados,
     ligar-se e desligar-se, ou de outra maneira, realizar alguma ação
  - Ao ler a partir desses registradores, o SO pode descobrir qual é o estado do dispositivo, se ele está ou não preparado para aceitar um novo comando e assim por diante
- Além dos registradores de controle, muitos dispositivos têm um buffer de dados
  - Ex.: RAM de vídeo
    - Buffer de dados disponível para ser escrita pelos programas ou sistema operacional


#### Comunicação com Dispositivos de Entrada e Saída

- Como a CPU se comunica com os registradores de controle e também com os buffers de dados do dispositivo?
  - Duas alternativas
    - Para cada registrador de controle é designado um número de porta de E/S, um inteiro de 8
      ou 16 bits...
      - Conjunto de todas as portas de E/S formam o espaço de E/S, protegido de maneira que programas de usuários comuns não consigam acessá-lo
      - Ex. de instruções de E/S especial
        - IN REG, PORT
        - o **OUT** PORT, REG
        - IN R1,4 é diferente de LD R1,#4? por quê?
      - Maioria dos primeiros computadores funcionava dessa maneira




#### E/S mapeada na memória

- 2ª Alternativa: Mapear todos os registradores de controle no espaço da memória
  - Para cada registrador de controle é designado um endereço de memória único, para o qual nenhuma memória é designada
  - Esse sistema é chamado de E/S mapeada na memória



#### E/S mapeada na memória


- Terceira abordagem: esquema híbrido, com buffers de dados de E/S mapeados na memória e portas de E/S separadas para os registradores de controle
  - o x86 usa essa abordagem, com endereços de 640K a 1M 1, portas de E/S de 0 a 64K -1



- Não importa se uma CPU tem ou não E/S mapeada na memória
  - Ela precisa endereçar os controladores dos dispositivos para poder trocar dados com eles
- CPU pode requisitar dados de um controlador de E/S um byte de cada vez
  - Fazê-lo desperdiça o tempo da CPU, de maneira que um esquema diferente chamado Acesso
     Direto à Memória (Direct Memory Access DMA) é usado muitas vezes
- Controlador DMA


Imagine que a CPU acessa todos os dispositivos e memória mediante um único barramento no

sistema




#### Controlador DMA

- Tem acesso ao barramento do sistema independente da CPU
- Contém vários registradores que podem ser lidos e escritos pela CPU
  - Inclui um registrador de endereço de memória, registrador de contador de bytes e um ou mais registradores de controle
  - Registradores de controle especificam
    - Uma porta de E/S a ser usada
    - Direção da transferência, a quantidade de bytes ou palavras por vez....
- Para entendermos como o DMA funciona, vejamos como ocorre a leitura de disco quando o DMA
   não é usado



#### Leitura de disco sem DMA


 Controlador de disco lê o bloco do dispositivo serialmente, bit por bit, até encher o bloco no seu buffer interno



- 2. Em seguida, calcula a soma de verificação para conferir se nenhum erro de leitura tenha ocorrido
- 3. Após isso, o controlador causa uma interrupção
  - Quando o SO começa a ser executado, ele pode ler o bloco de disco do buffer iterativamente (bit a bit ou palavra por palavra) e armazená-lo na memória principal

#### Leitura de disco com DMA

- CPU programa o controlador de DMA
   configurando seus registradores para que ele saiba
   que transferir e para onde
  - Também emite um comando ao controlador de disco dizendo para ele ler os dados do disco para o seu buffer interno e verificar a soma de verificação
- Controlador DMA inicia a transferência emitindo uma solicitação de leitura via barramento para o controlador de disco
- 3. Escrita na memória principal dos blocos requisitados
- 4. Quando a escrita é completada, o controlador de disco envia um sinal de confirmação para o controlador de DMA, também via barramento
- 5. Se o contador de bytes for igual a zero, o controlador de DMA interrompe a CPU para deixá-lo ciente de que a transferência está completa agora.



#### Barramentos operam em dois modos

- Uma palavra de cada vez (word at-a-time mode)
  - Controlador DMA solicita a transferência de de uma palavra e a consegue
  - Se a CPU também quiser o barramento, ela tem de esperar
  - Esse mecanismo é chamado de **roubo de ciclo**, pois o controlador de dispositivo rouba um ciclo de barramento ocasional da CPU, de vez em quando, atrasando-a ligeiramente


#### Modo bloco

- Controlador DMA diz para o dispositivo adquirir o barramento, emitir uma série de transferências e então libera o barramento
- Essa operação é chamada de modo de surto (burst)
- É mais eficiente, pois adquirir o barramento leva tempo e múltiplas palavras podem ser transferidas pelo preço de uma aquisição de barramento
- **Desvantagem**: pode bloquear a CPU e outros dispositivos por um período mais longo

#### Interrupções


#### 1. Quando um dispositivo de E/S termina o trabalho ele gera uma interrupção

- Faz isso enviando um sinal pela linha de barramento à qual está associado
- Esse sinal é detectado pelo chip controlador de interrupções da placa mãe, que então decide o que fazer
- Caso não haja interrupções pendentes, o controlador de interrupção processa a interrupção imediatamente




#### Interrupções

- 2. Controlador coloca um número sobre as linhas de endereço especificando qual dispositivo requer atenção e repassa um sinal para interromper a CPU
  - O número nas linhas de endereço é usado como um índice em uma tabela chamada vetor de interrupções para buscar um novo contador de programa
  - Este contador de programa aponta para o início da rotina de tratamento de interrupção correspondente



#### Interrupções


- 3. Após o início da execução, a rotina de tratamento de execução **reconhece** a interrupção escrevendo um determinado valor para uma das portas de E/S do controlador de de interrupção
  - Esse reconhecimento diz ao controlador que ele está livre para gerar outra interrupção



#### Interrupções precisas x imprecisas (ideia)

#### Interrupção precisa

- 1. Contador do programa é salvo em um lugar conhecido
- 2. Todas as instruções anteriores àquela apontada pelo PC foram completadas
- 3. Nenhuma instrução posterior à apontada pelo PC foi concluída
- 4. O estado de execução da instrução apontada pelo PC é conhecido
- Problema: pipelines e superescalares (paralelismo interno)



## Softwares de Entrada e Saída

#### Independência de dispositivo

- Devemos ser capazes de escrever programas que podem acessar qualquer dispositivo de E/S sem ter de especificá-lo antecipadamente
- **Ex**.:
  - Um programa que lê um arquivo como entrada deve ser capaz de ler um arquivo em um disco rígido, um DVD ou um pen-drive sem ter de ser modificado

- Deve ser possível digitar o comando **sort < input > output** que trabalhe com uma entrada vinda de qualquer tipo de disco ou teclado e a saída indo para qualquer tipo de disco ou tela
- Fica a cargo do SO cuidar dos problemas causados pelo fato desses dispositivos serem diferentes
   e exigirem sequências de comandos muito diferentes para ler ou escrever

#### Nomeação uniforme

- O nome de um arquivo ou um dispositivo deve simplesmente ser uma cadeia de caracteres ou um número inteiro e não depender do dispositivo de maneira alguma
- No UNIX, todos os discos podem estar integrados na hierarquia do sistema de arquivos de maneira arbitrária
  - Usuário não precisa estar ciente de qual nome corresponde a qual dispositivo
  - Ex.: Pen drive montado em cima do diretório /usr/ast/backup

#### Tratamento de Erros

- Erros devem ser tratados o mais próximo possível do hardware
- Se o controlador descobre um erro de leitura, ele deve tentar corrigi-lo se puder
  - Se n\u00e3o puder, ent\u00e3o o driver do dispositivo dever\u00e1 lidar com ele, talvez simplesmente tentando ler o bloco novamente

- Transferências síncronas (bloqueantes) vs assíncronas (orientadas à interrupção)
  - Maioria das E/S físicas são assíncronas A CPU inicializa a transferência e vai fazer outra coisa até a chegada da interrupção
  - Após uma chamada de sistema *read*, o programa de usuário é automaticamente suspenso até que os dados estejam disponíveis no buffer
    - Fica a cargo do SO fazer operações que são realmente orientadas à interrupção parecerem bloqueantes para os programas de usuário
    - Entretanto, algumas aplicações de alto desempenho precisam controlar todos os detalhes da
       E/S, então alguns SOs disponibilizam a E/S síncrona para si

#### Utilização de Buffer


- Dado provenientes de um disco, em alguns casos, não podem ser armazenados diretamente em seu destino final
- Ex.: pacote que chega da Internet
  - SO não sabe onde armazená-lo até que o tenha colocado em algum lugar para examiná-lo
- Alguns dispositivos têm severas restrições de tempo real
  - Ex.: áudio digital
  - Dados devem ser colocados antecipadamente em um buffer de saída para separar a taxa na qual o buffer é preenchido da taxa na qual ele é esvaziado a fim de evitar seu completo esvaziamento




#### Dispositivos compartilhados vs dedicados


- Alguns dispositivos, como os discos, podem ser usados por muitos usuários ao mesmo tempo
- Outros, como as impressoras, têm de ser dedicados a um único usuário até ele ter concluído sua operação
- Dispositivos dedicados introduzem uma série de problemas em SOs, tais como os impasses
- SO deve ser capaz de lidar com ambos tipos de dispositivos de maneira que evite problemas

- 3 maneiras diferentes de realizar E/S
  - E/S programada
  - E/S orientada à interrupções
  - E/S usando DMA
- Forma mais simples de E/S é ter a CPU realizando todo o trabalho
  - Esse método é chamado de E/S programada
- E/S programada
  - Considere um processo de usuário que quer imprimir a cadeia de 8 caracteres "ABCDEFGH" na impressora por meio de uma interface serial



- Tarefa: Imprimir a cadeia de 8 caracteres "ABCDEFGH" na impressora por meio de uma interface serial
  - 1. Software primeiro monta a cadeia de caracteres em um buffer no espaço de usuário
  - 2. Processo do usuário requisita, então, a impressora para escrita fazendo uma chamada de sistema para abrí-la
  - 3. Se a impressora estiver em uso, a chamada fracassará e retornará um erro ou bloqueio até que a impressora esteja disponível
    - Caso contrário, o SO copia o buffer para um vetor no espaço do núcleo
  - 4. Após isso, o SO confere para ver se a impressora está disponível
  - 5. Tão logo esteja disponível, o SO copia o primeiro caractere para o registrador impressora, nesse exemplo usando **a E/S mapeada na memória** 
    - Essa ação ativa a impressora que imprime "A" e o SO indica que "B" é o próximo elemento a ser impresso





#### Desvantagens

- Segura a CPU o tempo todo até que toda a E/S tenha sido feita (espera ocupada)
- Se o tempo para imprimir um caractere for muito curto, então tudo bem...
  - Em sistemas mais complexos, que a CPU tem outros trabalhos a fazer, a espera ocupada é ineficiente e é necessário um método de E/S melhor

#### E/S orientada a interrupções

- Precisamos de um modo de permitir que a CPU faça outra coisa enquanto espera que a impressora fique pronta para receber caracteres
  - Precisamos, então, usar interrupções
  - Quando a chamada de sistema para imprimir a cadeia é feita, o buffer é copiado para o espaço do núcleo e o primeiro caractere é copiado para a impressora, tão logo ela esteja disposta a aceitá-lo
  - Nesse ponto a CPU chama o escalonador e algum outro processo é executado
    - Ou seja o processo que solicitou a impressão é bloqueado até que a cadeia inteira seja
       impressa

```
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts();
while (*printer_status_reg != READY);
*printer_data_register = p[0];
scheduler();
```

#### E/S orientada a interrupções

- Quando a impressora imprimiu o caractere e está preparada para aceitar o próximo, ela gera uma interrupção
  - Essa interrupção para o processo atual e salva seu estado
  - o Então a rotina de tratamento de interrupção da impressora é executada
  - Se não houver mais caracteres a serem impressos, o tratador de interrupção executa alguma ação para desbloquear o usuário
  - Caso contrário, ele sai com o caractere seguinte, reconhece a interrupção e retorna o processo que
    - estava sendo executado um momento antes da interrupção

```
if (count == 0) {
    unblock_user();
} else {
    *printer_data_register = p[i];
    count = count - 1;
    i = i + 1;
}
acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
```

#### E/S usando DMA

- Desvantagem óbvia do mecanismo de E/S orientado à interrupção:
  - Temos uma interrupção em cada caractere
  - Interrupções levam tempo, logo desperdiça certa quantidade de tempo de CPU
- Solução: usar acesso direto à memória (DMA)
  - Ideia: deixar que o controlador de DMA alimente os caracteres para a impressora um de cada vez,
     sem que a CPU seja incomodada

```
copy_from_user(buffer, p, count);
set_up_DMA_controller();
scheduler();
```


```
acknowledge_interrupt();
unblock_user();
return_from_interrupt();
```

Vantagem: reduz o número de interrupções de uma por caractere para uma por buffer impresso

# Camadas do Software de E/S

#### Camadas do software de E/S

- Software de E/S costuma estar organizado em quatro camadas
  - Cada camada tem uma função bem definida a desempenhar e uma interface bem definida para as camadas adjacentes



## Tratadores de Interrupção

- Interrupções são um fato desagradável da vida e não podem ser evitadas :-(
  - Deve-se escondê-las de forma que a menor parcela do SO saiba da ocorrência delas
  - Melhor forma de escondê-la:
    - Bloquear o driver que inicializou uma operação de E/S até que ela se complete e a interrupção ocorra
    - O driver pode bloquear-se a si mesmo realizando, por exemplo uma chamada down em um semáforo, ou algo similar

### Tratadores de Interrupção

- Quando a interrupção acontece:
  - Rotina de interrupção: deve lidar com a interrupção, de forma a desbloquear o driver
     bloqueado
    - Em alguns casos deverá emitir um comando **up** em um semáforo ou emitir um sinal sobre uma variável de condição
  - o Esse modelo funciona melhor se os drivers estiverem estruturados em processos do núcleo
- Infelizmente, na realidade, o tratamento de interrupção não é bem simples

#### Tratadores de Interrupção (Exemplo)

- Exemplos de passos que devem ser realizados no software após a interrupção de hardware ter sido completada
  - 1. Salvar quaisquer registros que ainda não foram salvos pelo hardware de interrupção
  - 2. Estabelecer um contexto para a rotina de tratamento de interrupção
    - Isso pode envolver a configuração de TLB, MMU e uma tabela de páginas
  - 3. Estabelecer uma pilha para a rotina de tratamento de interrupção
  - 4. Sinalizar o controlador de interrupções
  - 5. Copiar os registradores de onde eles foram salvos para a tabela de processos

#### Tratadores de Interrupção (Exemplo)

- Exemplos de passos que devem ser realizados no software após a interrupção de hardware ter sido completada
  - 6. Executar uma rotina de tratamento de interrupção
  - 7. Escolher qual processo executar em seguida
  - 8. Escolher o contexto de MMU para o próximo processo e executar, além de alguns ajustes na TLB
  - 9. Carregar os registradores do novo processo
  - 10. Começar a execução do novo processo.

- Números de registradores do dispositivo e a natureza dos comandos variam de dispositivo para dispositivo
  - Ex.: Driver de mouse x Driver de disco
- Cada dispositivo de E/S precisa de algum código específico do dispositivo para controlá-lo
  - Esse código é chamado driver do dispositivo


- Geralmente escritos e fornecidos pelo fabricante do dispositivo para diferentes SOs
- Normalmente lida com um tipo, ou no máximo, uma classe de dispositivos
  - Em alguns casos, dispositivos completamente diferentes são baseados na mesma tecnologia subjacente, por exemplo o USB

#### Dispositivos USB

- o Drivers USB são tipicamente empilhados, como uma pilha de TCP/IP em redes
- Nas camadas mais baixas, em geral no hardware encontramos a camada do link do usb (E/S serial)
  - Lida com questões de hardware, como sinalização e decodificação de um fluxo de sinais para os pacotes USB
- Acima dessas camadas, que usam a saída das camadas mais baixas, lidando com pacotes de dados e a funcionalidade comum para USB que é compartilhada pela maioria dos dispositivos.
- No topo, encontramos as APIs de camadas superiores, como as interfaces para armazenamento em massa, câmeras, dentre outros...
  - Deste modo, temos drivers de dispositivos em separado, embora compartilhem de parte da pilha do protocolo

- Para acessar o hardware (ou seja, os registradores do controlador), o driver deve fazer parte do núcleo do SO
  - Pode-se, também, construí-los no espaço de usuário, com chamadas de sistemas para leitura e escrita nos registradores de dispositivos
    - Qual vantagem teríamos nesse caso?
  - Embora vantajoso construí-lo no espaço de usuário, a maioria dos SOs implementa os drivers no núcleo do SO.

- Drivers de dispositivos costumam ser posicionados abaixo do resto do sistema operacional
- Drivers de bloco x Drivers de caracteres
- SOs definem uma interface padrão a que todos os drivers de blocos devem dar suporte e uma interface padrão a que todos os drivers de caracteres devem dar suporte
  - Série de rotinas que o resto do SO pode utilizar para fazer o driver trabalhar para ele



- Drivers de dispositivos apresentam diversas funções
  - Principal: Aceitar solicitações abstratas de leitura e escrita de um software independente de dispositivo localizado na camada dele e verificar que elas sejam executadas
  - Outras funções:
    - Inicializar o dispositivo
    - Gerenciar suas necessidades de energia
    - Gerenciar seus eventos
    - Dentre outros

- No geral, possuem estrutura similar
  - Um driver típico inicia verificando os parâmetros de entrada para ver se são válidos
  - Se forem válidos, uma tradução dos termos abstratos para os termos concretos é realizada
    - Ex.: Driver de disco
      - Converter um bloco linear em números de cabeçote, trilha, setor e cilindro para a geometria do disco

- Em seguida, o driver pode conferir se o dispositivo está em uso no momento
  - Se estiver, a solicitação entra em uma fila para processamento posterior
- Se estiver ocioso, o estado do hardware é examinado para ver se a solicitação pode ser cuidada de imediato
  - Ex.: talvez seja necessário ligar o dispositivo ou motor antes da transferência iniciar
- Uma vez que esteja ligado e pronto para trabalhar o controle de verdade pode começar

- Controlar um dispositivo significa emitir uma sequência de comandos para ele
  - o O driver é o local onde a sequência de comandos é determinada
  - Após o drive saber o que vai emitir, ele começa escrevendo-os nos registradores do controlador do dispositivo
- Após os comandos terem sido emitidos, ocorrerá uma de duas situações
  - O driver deve esperar até que o controlador realize algum trabalho por ele, de modo que ele o **bloqueie a si mesmo** até que a interrupção chegue para desbloqueá-lo; Ou
  - A operação termina sem atraso, então o drive não precisa bloquear
    - Ex.: Rolagem da tela exige que sejam escritos apenas alguns bytes nos registradores do controlador (a operação é completada em nanossegundos)
- Por fim, ele retorna ao seu chamador alguma informação de estado para conferir o relatório de erros

#### Software de E/S independente de dispositivo

 Função principal: realizar as funções de E/S que são comuns a todos os dispositivos e fornecer uma interface uniforme para o software no nível de usuário

Uniformizar interfaces para os drivers de dispositivos
Armazenar no buffer
Reportar Erros
Alocar e Liberar dispositivos dedicados
Providenciar um tamanho de bloco independente de dispositivo

Exemplos de funções do software de E/S independente de dispositivo

# Software de E/S do espaço de usuário

- Uma pequena parte dos software de E/S operam em espaço de usuário
  - Bibliotecas ligadas aos programas de usuário
    - Realizam chamadas de sistemas de E/S
    - Ex. de rotina que realiza E/S: *Printf* 
      - Recebe uma cadeia de caracteres e algumas variáveis de entrada
      - Constrói uma cadeia ASCII, e então chama a rotina write para colocá-la na saída padrão

# Software de E/S do espaço de usuário

- Uma pequena parte dos software de E/S operam em espaço de usuário
  - Sistema Spooling
    - Lida com dispositivos de E/S dedicados em um sistema de multiprogramação
    - Dispositivo spooled típico: impressora
      - Embora seja fácil deixar qualquer processo de usuário abrir o arquivo especial de caractere para a impressora, suponha que um processo abriu o arquivo e não fez nada por horas
      - Nenhum processo poderia imprimir nada neste período!

### Software de E/S do espaço de usuário

- Solução: Criar um processo especial chamada *Daemon* e um diretório especial chamado diretório de spooling
  - Para imprimir um arquivo, um processo primeiro gera o arquivo inteiro a ser impresso e coloca no diretório de spooling
  - Cabe ao daemon, que é o único processo com permissão de usar o arquivo especial da impressora, imprimir os arquivos no diretório

#### Camadas do software de E/S

#### Software de E/S costuma estar organizado em quatro camadas

 Cada camada tem uma função bem definida a desempenhar e uma interface bem definida para as camadas adjacentes

#### Função de E/S

	Software de E/S no nível do usuário	Chama E/S; Formata E/S; coloca no spool;	
	Software do SO independente do dispositivo	Nomeação, proteção, bloqueio, utilização de buffer e alocação	
	Drivers do dispositivo	Ajusta os registradores do dispositivo; verifica o estado  Acorda driver quando a E/S está completa, dentre várias outras funções	
	Tratadores de interrupção		
Hardware			Executa operações de E/S

### Referências

Tanenbaum, A. S. e Bos, H.. Sistemas Operacionais Modernos. 4.ed. Pearson/Prentice-Hall. 2016.