## COMANDOS DE CONFIGURACIÓN básica de un Switch Cisco

Configuración de nombre Switch# enable Switch# configure terminal Switch(config)# hostname Sw1\_Central Configuración de usuario y contraseña de enable Sw1\_Central# configure terminal Sw1\_Central(config)# username admin pasword cisco Sw1\_Central(config)# enable secret cisco ( ojo no se recomienda esta password) Nota: si se desea que el usuario tenga privilegios de administración desde el comienzo el comando será el siguiente: "username admin privilege 15 pasword cisco" Configuración de IP administrativa Sw1\_Central# configure terminal Sw1\_Central(config)# interface vlan 1 Sw1\_Central(config-if)# ip address 192.168.50.20 255.255.255.0 Sw1\_Central(config-if)# no shutdown Creación de Vlans Sw1\_Central# configure terminal Sw1\_Central(config-if)# vlan 200 Sw1\_Central(config-vlan)# name Test Configuración de Puertos Trunk Sw1\_Central#configure terminal Sw1\_Central(config)# interface g0/1

Sw1 Central(config-if)# switchport mode trunk

Sw1\_Central(config-if# switchport trunk allowed vlan add all

Sw1\_Central(config-if))# description <>

#### Configuración de interfaces

\_\_\_\_\_

Sw1\_Central#configure terminal

Sw1\_Central(config)# interface f0/1

Sw1\_Central(config-if)# switchport mode access

Sw1\_Central(config-if)# switchport access vlan 2 {2-1001} (si se va asignar alguna vlan)

Sw1\_Central(config-if)# speed 100 {10, 100, auto}

Sw1\_Central(config-if)# duplex full {full, half o auto}

Sw1\_Central(config-if))# description <>

#### Configuración de un rango de interfaces

Sw1\_Central#configure terminal

Sw1\_Central(config)# interface range f0/1 – 10 (realizar config del 1 al 10)

Sw1\_Central(config-if)# switchport mode access

Sw1\_Central(config-if)# switchport access vlan 2 {2-1001} (si se va asignar alguna vlan)

# Configuración de agente snmp

\_\_\_\_\_\_

Sw1\_Central#configure terminal

Sw1\_Central(config)# snmp-server community public RO (No se recomienda utilizar public)

# Configuración de acceso remoto al switch por medio de telnet

------

Sw1\_Central#configure terminal

Sw1\_Central(config)# line vty 0 4

Sw1\_Central(config-line)# login local

### Configuración de contraseñas a la Consola

\_\_\_\_\_

Sw1\_Central#configure terminal

Sw1\_Central(config)# line console 0

Sw1\_Central(config-line)# password contraseña

# PARA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA, CONSULTAR:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/12.1 22 ea5/configuration/guide/2950scg.html