

4.1 Data structures

(a) Gegeben sei der folgende Hexdump, der eine Datenstruktur im Speicher darstellt. Wie könnte die dazugehörige Definition (z.B. in der Programmiersprache C) ausgesehen haben?

```
084c6008|4a 4b 20 52 6f 77 6c 69 6e 67 00 00 00 00 00 00|JK Rowling.....|
084c6018|00 00 00 048 61 72 72 79 20 50 6f 74 74 65 72|....Harry Potter|
084c6028|20 61 6e 64 20 74 68 65 20 53 6f 72 63 65 72 65| and the Sorcere|
084c6038|72 27 73 20 53 74 6f 6e 65 00 00 00 30 34 33 39|r's Stone...0439|
084c6048|37 30 38 31 38 34 00 00 03 00 00 | |708184......
```

4.2 Static Analysis

- (a) Im Vergleich von statischem und dynamischem Linken: Welche Schwierigkeit bringt das statische Linken hinsichtlich des Reverse Engineerings?
- (b) Nennen Sie mindestens 2 Schwierigkeiten beim Disassembling von x86-Maschinencode.
- (c) Nennen Sie die beiden Verfahren zum Disassembling und beschreiben Sie sie.
- (d) x86-Instruktionen haben eine variable L\u00e4nge zwischen 1 und 15 Bytes. Je nachdem, an welcher Position innerhalb eines Bytestroms die Disassembly beginnt, ergeben sich unterschiedliche Bedeutungen. Konstruieren Sie ein Beispiel, in dem Teile einer Multibyte-Instruktion eine eigenst\u00e4ndige Instruktion darstellen.
- (e) Nennen Sie mindestens 2 Schwierigkeiten beim Dekompilieren von x86-Maschinencode.

4.3 Disassembly 1

Betrachten Sie die folgende Disassembly.

```
0804840b <func>:
 804840b:
                                       push
                                               ebp
 804840c:
             89 e5
                                               ebp,esp
                                       mov
 804840e:
             83 ec 10
                                       sub
                                               esp,0x10
 8048411:
             c7 45 fc 00 00 00 00
                                               DWORD PTR [ebp-0x4],0x0
                                       mov
 8048418:
                                               804841e <func+0x13>
             eb 04
                                       jmp
 804841a:
             83 45 fc 01
                                               DWORD PTR [ebp-0x4],0x1
                                       add
 804841e:
             8b 55 fc
                                               edx, DWORD PTR [ebp-0x4]
                                       mov
8048421:
             8b 45 08
                                       mov
                                               eax, DWORD PTR [ebp+0x8]
 8048424:
             01 d0
                                       add
                                               eax,edx
                                               eax, BYTE PTR [eax]
 8048426:
             0f b6 00
                                       movzx
 8048429:
             84 c0
                                       test
                                               al,al
 804842b:
             75 ed
                                               804841a <func+0xf>
                                       jne
 804842d:
             8b 45 fc
                                       mov
                                               eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 8048430:
             с9
                                       leave
8048431:
             сЗ
                                       ret
```

- (a) Was macht diese Funktion? Welchen Ergebniswert gibt sie zurück?
- (b) Wie viele Argumente erwartet die Funktion und wie werden sie an die Funktion übergeben?
- (c) Wie viele lokale Variablen werden innerhalb der Funktion verwendet? Wo liegen sie bzw. wie werden sie im Code adressiert?



4.4 Disassembly 2

Betrachten Sie die folgende Disassembly.

```
0804842b <func>:
804842b:
            8b 54 24 04
                                               edx, DWORD PTR [esp+0x4]
                                       mov
804842f:
            80 3a 00
                                       cmp
                                               BYTE PTR [edx],0x0
 8048432:
            74 10
                                               8048444 <func+0x19>
                                       jе
                                               eax ,0x0
8048434:
            ъ8 00 00 00 00
                                       mov
8048439:
            83 c0 01
                                       {\tt add}
                                               eax ,0x1
            80 3c 02 00
 804843c:
                                       cmp
                                               BYTE PTR [edx+eax],0x0
8048440:
            75 f7
                                               8048439 <func+0xe>
                                       jne
8048442:
            f3 c3
                                       repz ret
8048444:
            ъ8 00 00 00 00
                                               eax,0x0
                                       mov
8048449:
             c3
                                       ret
```

- (a) Was macht diese Funktion? Welchen Ergebniswert gibt sie zurück?
- (b) Wie viele Argumente erwartet die Funktion und wie werden sie an die Funktion übergeben?
- (c) Wie viele lokale Variablen werden innerhalb der Funktion verwendet? Wo liegen sie bzw. wie werden sie im Code adressiert?
- (d) Was fällt im Vergleich zu bisherigen Funktionen, die Sie sich angeschaut haben auf?

4.5 Disassembly 3

Betrachten Sie die folgende Disassembly.

```
08048410 <func>:
                                            eax ,0xfffffff
            b8 ff ff ff ff
 8048410:
                                     mov
 8048415:
            8b 4c 24 04
                                     mov
                                            ecx, DWORD PTR [esp+0x4]
            Of 1f 80 00 00 00 00
                                            DWORD PTR [eax+0x0]
                                                                    ; Multibyte-NOP
8048419:
                                     nop
8048420:
            80 7c 01 01 00
                                     cmp
                                            BYTE PTR [ecx+eax+0x1],0x0
 8048425:
            8d 40 01
                                            eax,[eax+0x1]
                                     lea
                                            8048420 <func+0x10>
8048428:
            75 f6
                                     jne
804842a:
            сЗ
                                     ret
08048430 <main>:
 8048430: 83 ec 0c
                                     sub
                                            esp,0xc
 8048433:
            c7 04 24 e0 84 04 08
                                            DWORD PTR [esp],0x80484e0
                                     mov
804843a:
            e8 d1 ff ff ff
                                     call
                                            8048410 <func>
Hex dump of section '.rodata':
 0x080484d8 03000000 01000200 61626364 65666768 .....abcdefgh
  0x080484e8 696a6b6c 6d6e6f70 71727374 75767778 ijklmnopqrstuvwx
  0x080484f8 797a0025 640a00
                                                  yz.%d..
```

- (a) Was macht die Funktion func? Welchen Ergebniswert gibt sie zurück?
- (b) Wie viele Argumente erwartet die Funktion und wie werden sie an die Funktion übergeben?
- (c) Wie viele lokale Variablen werden innerhalb der Funktion verwendet? Wo liegen sie bzw. wie werden sie im Code adressiert?
- (d) Was fällt im Vergleich zu bisherigen Funktionen, die Sie sich angeschaut haben auf?