IP电话P实验

同济大学软件学院



IP电话

IP电话,俗称网络电话,又称为VOIP电话, 是通过互联网直接拨打对方的固定电话和手机等。宏观上讲可以分为软件电话和硬件电话。

由于是通过互联网传送语音通话,网络电话被认为是对传统电话业务的一项颠覆性替代业务。据了解,根据国际上公认的分类方式,VolP有四种实现方式:Phone-Phone、Phone-PC、PC-Phone和PC-PC。。



IP电话

- ·网络电话通过把语音信号经过数字化处理、压缩编码打包、透过网络传输、然后解压、把数字信号还原成声音,让通话对方听到,其基本过程是:
- •声电转换:通过压电陶瓷等类似装置将声波变换为电信号。
- ·量化采样:将模拟电信号按照某种采样方法(比如脉冲编码调制,即PCM)转换成数字信号
- •封包:将一定时长的数字化之后的语音信号组合为一帧,随后,按照国际电联(ITU-T)的标准,这些话音帧被封装到一个RTP(即实时传输协议,Realtime Transport Protocol)报文中,并被进一步封装到UDP报文和IP报文中。

IP电话

·传输: IP报文在IP网络由源端传递到目的端

一个完整的、可以大规模商用运营的IP电话系统主要包括如下一些技术:寻址话音编解码,回声消除和回声抑制,传输IP报文时延控制功能,去抖动IP报文的(de-jitter)功能。

- •语音网关:使普通电话能够通过网络进行通话的网络设备。
- ·IP电话其实有很多种协议,包括H323和SIP。H323已经很少用了,SIP协议目前应用比较广泛,它类似于HTTP协议,负责电话的建立和释放。而真正的语音(以及视频)数据通过RTP协议传输。



同海大學軟件學院 School of Software Engineering Jonation University

即电话机 (实验用)

CISCO 7960





Tip





中电话配置方法

Cisco IP电话主要包括配置步骤:

- 1. 路由器2811配置CME (Call Manager Express);
- 2. 使用CISCO 7960 电话; Use the various telephony devices
- 3.设置拨号位长等;
- 4连接CISCO IP电话等;




实验步骤

- 1 首先规划网络地址及拓扑图;
- 2 路由器接口IP地址配置;
- 3 规划电话号码位数和具体号码;
- 4 在RO,配置 DHCP,电话服务;
- 5 配置交换机的VLAN;
- 6 验证各个话机连通情况。



实验示例图





路由器接口配置

RouterA>enable

RouterA#configure terminal

RouterA(config)#interface FastEtherneto/o

RouterA(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.25.0

RouterA(config-if)#no shutdown



路由器DHCP配置

RouterA(config)#ip dhcp pool VOICE #Create DHCP pool named VOICE

RouterA(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0 #DHCP network network 192.168.10 with /24 mask# RouterA(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 #The default router IP address#

RouterA(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1 #Mandatory for voip configuration. TFTP #

Tip: "#" ~~~~~ "#" //配置命令注释!!!



路由器电话服务配置(CME) RouterA(config)#telephony-service #Configuring the

router for telephony services#

RouterA(config-telephony)#max-dn 5 #Define the maximum number of directory numbers#

RouterA(config-telephony)#max-ephones 5 #Define the maximum number of phones#

RouterA(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000 #IP Address source#

RouterA(config-telephony)#auto assign 4 to 6 #Automatically assigning ext numbers to buttons# RouterA(config-telephony)#auto assign 1 to 5 #Automatically assigning ext numbers to buttons#



交换机的主要配置

交换机VLAN的配置

SwitchA(config)#interface range fao/1 – 5 #Configure interface range#

SwitchA(config-if-range)#switchport mode access SwitchA(config-if-range)#switchport voice vlan 1 #Define the VLAN on which voice packets will be handled#



连接一个Cisco 7960,配置路由器中IP 电话号码 RouterA(config)#ephone-dn 1 #Defining the first directory entry#

RouterA(config-ephone-dn)#number 54001 #Assign the phone number to this entry#

确认IP电话配置情况:



Link IP Address MAC Address
Up 192.168.10.2/24 000C.CF21.89B5

Gateway: <not set> Line Number: 54001

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office, Wiring Closet



配置前文的54001就绪后,然后再连接一个Cisco 7960,配置路由器中IP 电话号码。

RouterA(config)#ephone-dn 2 #Defining the first directory entry#

RouterA(config-ephone-dn)#number 54002 #Assign the phone number to this entry#

确认IP电话配置情况:



Link IP Address MAC Address
Up 192.168.10.4/24 00D0.BCC8.A5CE

Gateway: 192.168.10.1 Line Number: 54002

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office, Wiring Closet

测试

- 检测两台话机拨号回铃情况;
- •配置一套电脑,使用电脑中的Cisco IP communicator,使它们彼此能呼叫;
- 增加几部话机并配置使它们互通;
- · 如何查看话机的IP地址?

