## Gestion dynamique de la mémoire

Nour-Eddine Oussous, Éric Wegrzynowski

Licence ST-A, USTL - API2

19 octobre 2009

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

# Occupation mémoire de différents types de données

▶ Déclaration d'une variable = réservation d'un espace mémoire qui est fonction du type de la variable.

# Exemples avec Free Pascal (avec l'option -Mobjfpc) sur architecture i386

| Déclaration                                    | Mémoire réservée           |  |
|--|----------------------------|--|
| var somme : INTEGER ;                          | 4 octets                   |  |
| var n : CARDINAL ;                             | 4 octets                   |  |
| var trouve : BOOLEAN ;                         | 1 octet                    |  |
| var moyenne : REAL ;                           | 8 octets                   |  |
| <pre>var tableau : Array[1100] of REAL ;</pre> | $100 \cdot 8 = 800$ octets |  |
| <pre>var nom : STRING[20] ;</pre>              | 21 octets                  |  |

Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoir

#### Introduction

### Les pointeurs

Définition

### Les pointeurs en Pascal

Déclaration

Accès à la zone pointée

### Affectation d'une valeur à un pointeur

La constante NIL

Affectation de pointeurs

Adresse d'une variable

### Gestion dynamique de mémoire

Allocation


Désallocation

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire 00 00 0000 00000

### Variables et mémoires



Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Gestion dynamique de la mémoire Fig.: Variables en mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

| Plan | Introduction | Les pointeurs | Les pointeurs en PASCAL | Affectation d'une valeur à un pointeur | Gestion dynamique de mémoire |
|------|--------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
|      |              | 00            | 0                       | 00                                     | 0000                         |
|      |              |               | 00                      | 0                                      | 00000                        |
|      |              |               |                         | 00                                     |                              |

# Allocation statique/dynamique de mémoire

- ▶ Déclaration d'une variable d'un type T = allocation statique d'une zone mémoire
- ▶ Possibilité d'allocation dynamique de mémoire

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

Définition

### Pointeur en mémoire




Fig.: Pointeur vers un REAL

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Définition

### Les pointeurs

### **Définition**

Un <u>pointeur</u> est une variable qui contient <u>l'adresse</u> d'une donnée contenue en mémoire.

- ► La déclaration d'une variable pointeur
  - réserve 4 octets nécessaires au codage de l'adresse mémoire de la donnée pointée
  - mais ne réserve aucune mémoire pour la donnée pointée
- ▶ Quel que soit le type de la donnée pointée, la taille mémoire du pointeur est toujours la même : 4 octets

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

```
Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire
```

Déclaration

# Déclaration d'un pointeur

En  ${\it Pascal}$  , les pointeurs sont des variables dont le type est celui de la donnée pointée précédé d'un  $\hat{\ }$ 

```
var P : ^<\underline{type}> ;
```

### Exemples de variables pointeurs

```
var
P : ^CARDINAL ; // pointeur vers CARDINAL
R : ^REAL ; // pointeur vers REAL
```

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire

Accès à la zone pointée

# L'opérateur ^

L'opérateur ^ permet d'obtenir la zone pointée par un pointeur. P^ peut être considéré comme une variable du type de la zone pointée.

### Exemple

```
// affectation a Y de la valeur pointee par P
Y := P^;
// affichage de la valeur pointee par P
writeln(P^);
```

Y doit avoir le type des valeurs pointées par P

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

La constante NIL

### La constante NIL

La constante NIL est un pointeur (de tout type) particulier qui ne pointe sur rien.

### **Exemple**

```
P := NIL; // P ne pointe sur rien
```

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Accès à la zone pointée

### Autre exemple

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

```
Plan Introduction Les pointeurs Coo Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire
```

La constante NIL

#### **Attention**

Lorqu'un pointeur vaut NIL, il n'y a aucun sens de tenter d'accéder à la zone pointée

### Exemple

```
Si P vaut NIL, à l'exécution l'instruction
```

```
X := P^;
```

produira un comportement imprévisible.

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire

Affectation de pointeurs

# Affectation de pointeurs

Il est possible d'affecter la valeur d'un pointeur à un autre pointeur du même type.

### Exemple

P := Q; // P pointe vers la meme zone que Q

CU : P et Q pointent tous deux vers le même type de données.

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire

Adresse d'une variable

### Affectation de pointeurs

#### Attention

Aucune différence entre une adresse et une adresse!

- $\Rightarrow$  possibilité d'affecter à un pointeur vers une donnée d'un certain type l'adresse d'une variable d'un autre type!!
- ⇒ résultats imprévisibles!!!

#### Exemple

```
var
   X : REAL;
   P : ^CARDINAL;
begin
   X := 3.141592 ;
   P := @X; // autorise, mais que pointe P ???
end
```

Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire company de la comp

Adresse d'une variable

### L'opérateur @

L'opérateur @ appliqué à une variable donne l'adresse de cette variable. Cette adresse peut être affectée à un pointeur.

### Exemple

```
var
  X : CARDINAL ;
  P : ^CARDINAL ;
begin
  X := 3 ;
  P := @X ; // P pointe vers X
end
```

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

```
Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire
```

Allocation

# Allocation dynamique de mémoire

#### **Définition**

L'allocation dynamique de mémoire est la possibilité de réserver une zone mémoire à l'exécution d'un programme.

⇒ nécessité de disposer d'un espace mémoire dans lequel faire l'allocation : cette zone est nommée TAS.

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2 Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Allocation

### La procédure new

La procédure new, appliquée à un pointeur P,

- 1. réserve une zone mémoire dans le TAS d'une taille correspondant à la taille des données pointées par P,
- 2. et attribue à P l'adresse de cette zone.

### Exemple

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

Allocation

#### **Attention**

L'affectation d'une zone mémoire par une instruction du type

```
P^ := ...
```

peut avoir des effets de bord.

#### Exemple

```
{ X =?? }
X := 5;
{ X = 5}
P := @X;
{ X = 5, P = adresse de X}

P^ := 6;
{ X = 6, P = adresse de X }
writeln(X); // affiche 6 !!
```

Plan Introduction Les pointeurs | Les pointeurs en PASCAL | Affectation d'une valeur à un pointeur | Gestion dynamique de mémoire | OO OO OOO OOO

Allocatio

Allocation de mémoire  $\neq$  affectation d'une valeur.

⇒ nécessité après allocation, d'attribuer une valeur à la zone allouée

### **Exemple**

```
(...suite)

P^ := 4;
R^ := 3.141592;
```

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

```
Plan Introduction Les pointeurs Les pointeurs en PASCAL Affectation d'une valeur à un pointeur Gestion dynamique de mémoire
```

Désallocation

# Allocation dynamique de mémoire

### **Définition**

La <u>désallocation</u> de mémoire est l'opération inverse de l'allocation : elle libère une zone du TAS qui a été allouée.

- ▶ opération nécessaire pour ne pas épuiser le TAS,
- ▶ à réaliser dès qu'une zone n'a plus d'utilité.

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2 Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2

Désallocation

### La procédure dispose

La procédure dispose, appliquée à un pointeur P,

- 1. libère la zone mémoire du TAS pointée par P
- 2. et rend indéterminée la valeur de P.

### Exemple

```
var
  P : ^CARDINAL;
begin
  new(P) ; // allocation de 4 octets
  P^ := 6 ; // attribution d'une valeur
  dispose(P); // desallocation de la zone
end
```

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

Désallocation

#### **Attention**

La désallocation d'une zone pointée peut avoir un effet de bord lorsque cette zone est pointée par d'autres pointeurs, ou correspond à une variable.

### Exemple

#### **Attention**

Désallocation

La procédure dispose ne doit être appliquée qu'à des pointeurs pointant sur une zone allouée dynamiquement (par un new).

Gestion dynamique de la mémoire

Licence ST-A, USTL - API2

Désallocation

# La désallocation n'est pas simple

- ▶ Gérer la désallocation n'est pas une opération simple.
- ► Certains langages de programmation (Lisp, Java,...) la gèrent automatiquement.
- La gestion automatique de récupération de mémoire est nommée ramasse-miettes (garbage collector en anglais).

Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2 Gestion dynamique de la mémoire Licence ST-A, USTL - API2