

## Programmation des systèmes Communication par tubes

Philippe MARQUET

Philippe.Marquet@lifl.fr

Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille Université des sciences et technologies de Lille

> Licence d'informatique de Lille mars 2005









Ce cours est diffusé sous la GNU Free Documentation License,

www.gnu.org/copyleft/fdl.html

La dernière version de ce cours est accessible à

www.lifl.fr/~marquet/cnl/pds/

**~~** \$Id: pipe.tex, v 1.8 2006/05/09 07:52:26 marquet Exp \$


#### Références & remerciements

- Unix, programmation et communication Jean-Marie Rifflet et Jean-Baptiste Yunès Dunod, 2003
- The Single Unix Specification
  The Open Group

www.unix.org/single\_unix\_specification/

## Communications inter-processus

- - coopération entre processus
  - combinaison de résultats de deux, plusieurs processus
- Réalisation de communications possibles
  - exit() & wait(): valeur de retour du fils vers son père
  - kill(): signalisation d'un événement
  - write() & read() via un fichier
- Inconvénients d'un fichier intermédiaire
  - pas de signalisation de la fin d'écriture du rédacteur à l'écrivain
  - suppression manuelle du fichier après la communication
- - moyen de communication entre lecteur(s) et écrivain(s)
  - vont permettre de palier ces inconvénients



## Caractéristiques générales des tubes

#### → Deux types de tubes

- tubes anonymes, pipe
- tubes nommés, fifo
- caractéristiques communes

#### → Objets du système de fichiers

- accès via un descripteur de fichier
- opérations read() et write()
- redirection des entrées/sorties standard depuis/vers un tube
- etc.

#### Communication unidirectionnelle

- un descripteur pour écrire (mode O\_RDONLY)
- un descripteur pour lire à l'autre bout (mode O\_WRONLY)

# Caractéristiques générales des tubes (cont'd)

#### Communication d'un flot continu de caractères

- un caractère lu depuis un tube est extrait du tube
- communication en mode flot (opposé à datagramme)
  - opérations de lecture indépendantes des opérations d'écriture
  - ex : écrire 5 caractères, en lire 2, en écrire 3, en lire 6, etc.

#### Communication en mode fifo

- first-in, first-out
- premier caractère écrit, premier caractère lu
- pas de possibilité de positionnement dans le tube (lseek())

#### 

- un tube peut donc être plein
- une écriture peut donc être bloquante

# Caractéristiques générales des tubes (cont'd)

#### 

- nombre de descripteurs associés à la lecture depuis le tube
- si nul, le tube inutilisable, les écrivains pourront être prévenus

#### ✓ Nombre d'écrivains

- nombre de descripteurs associés à l'écriture dans le tube
- si nul, le tube vide est inutilisable, les lecteurs pourront être prévenus

## Tubes anonymes

- ✓ Un fichier sans nom
  - pas d'entrée dans le système de fichier
  - on ne peut utiliser open ()
  - création par une opération ad hoc
  - destruction automatique à la fin de l'utilisation
- ~ Primitive de création d'un tube
  - #include <unistd.h>

```
int pipe(int *fd)
```

- retourne deux descripteurs
  - √ fd[1] pour l'écriture
  - √ fd[0] pour la lecture

#### Connaissance du tube

- avoir réalisé l'opération pipe ()
- perte d'un descripteur (fermeture) ⇒ accès impossible
- héritage des descripteurs lors de fork ()



#### Seul avec un tube

#### ✓ Un processus unique écrit et lit dans un tube


#### intérêt limité...

```
pp-solo.c
#define BSIZE
int
main (int argc, char *argv[])
    int fds[2];
    char buf[BSIZE];
    int n;
    n = atol(arqv[1]);
    pipe(fds);
    for(;;) {
        putchar('*'); fflush(stdout);
        write(fds[1], buf, n);
        read(fds[0], buf, 256);
    exit(EXIT SUCCESS);
```

```
% ./pp-solo 256
*******
% ./pp-solo 0
% ./pp-solo 1024
*****
% ./pp-solo 2
*********
********
```

## Partage d'un tube

- - un processus écrivain
  - un processus lecteur
- ✓ Mécanisme de partage
  - un tube est créé par un processus père
  - processus père crée un processus fils
  - le père et le fils partagent les descripteurs d'accès au tube
  - chacun va utiliser un « bout » du tube
  - chacun détruit le descripteur inutile



#### Lecture dans un tube

Primitive read() ssize\_t read(int fd, void \*buf, size\_t nbyte); Demande de lecture d'au plus nbyte caractères Si le tube n'est pas vide contient tbyte caractères extrait min(tbyte, nbyte) caractères écrit à l'adresse buf retourne cette valeur min (tbyte, nbyte) Si le tube est vide si le nombre d'écrivains est nul √ il n'y aura jamais plus rien à lire ∼ c'est la « fin de fichier »

processus bloqué jusqu'à écriture par un écrivain

si le nombre d'écrivains est non nul

√ retourne 0

pds/pipe - p. 11/29

## Lecture dans un tube (cont'd)

- Réveil d'un processus bloqué en lecture sur un tube vide
  - si un écrivain réalise une écriture
    - read() retourne une valeur non nulle
  - si le dernier écrivain ferme son descripteur d'accès au tube
    - explicitement par un close()
    - automatiquement à sa terminaison
    - ~ read() retourne 0
- → Bonne pratique
  - systématiquement fermer, au plus tôt, tous les descripteurs non utilisés
  - garder un descripteur en écriture sur un tube
    - potentiellement bloquer un processus

## Lecture dans un tube (cont'd)

Attention aux interblocages, étreintes fatales (deadlocks)

```
int
                                  pp-dlck.c
main ()
    int fdts[2],
                                 /* to son */
                                 /* from son */
        fdfs[2];
    char bufr[BSIZE], bufw[BSIZE];
    pipe(fdts);
    pipe(fdfs);
    if(fork()) {
                                 /* pere */
        read(fdfs[0], bufr, 1);
        write(fdts[1], bufw, 1);
                                 /* fils */
    } else {
        read(fdts[0], bufr, 1);
        write(fdfs[1], bufw, 1);
    prinf("bye\n");
    exit(EXIT SUCCESS);
                                               % ./pp-dlck
```

## Écriture dans un tube

- → Primitive write()
- Demande d'écriture
  - de nbyte caractères
- - sinon découpage par le système en plusieurs écritures... non portable.
- Si le nombre de lecteurs est non nul
  - écriture atomique, donc
  - bloquant tant qu'il n'y a pas la place pour écrire les nbyte caractères

## Écriture dans un tube (cont'd)

```
int
                                              static int count = 0;
                                  pp-size.c
main ()
                                              static void
    int fd[2];
                                              alarm_hndlr(int signum)
    int pipe_size;
    struct sigaction sa;
                                                  printf("write() blocks after %d bytes\n",
                                                          count);
    /* install sigalarm handler */
                                                   exit(EXIT_SUCCESS);
    sa.sa_handler = alarm_hndlr;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = 0;
    sigaction(SIGALRM, &sa, NULL);
    /* pipe charcateristics */
    pipe(fd);
                                              % ./pp-size
    pipe_size = fpathconf(fd[0],
                                              PIPE BUF: 4096
                          _PC_PIPE_BUF);
                                              1024 bytes in pipe
    printf("PIPE_BUF: %d\n", pipe_size);
                                              2048 bytes in pipe
    /* write to pipe */
                                              3072 bytes in pipe
    for(;;) {
                                               4096 bytes in pipe
        alarm(3);
                                              write() blocks after 4096 bytes
        write(fd[1], "a", 1);
                          /* reset alarm */
        alarm(0);
        if ((++count % 1024) == 0)
            printf("%d bytes in pipe\n", count);
```

## Écriture dans un tube (cont'd)

#### Si le nombre de lecteurs est nul

- les caractères écrits dans le tube ne pourront plus être lus
- information de l'écrivain
- comportement par défaut = terminaison

```
static void
                                    pp-sig.c
sigpipe_hndlr(int signum)
    printf("signal SIGPIPE recu\n");
                                                    nbytes = write(fd[1], "a", 1);
                                                    if (nbytes == -1)
                                                        perror("write fd[1]");
int
main ()
                                                    else
                                                        printf("%d bytes written\n", nbytes);
    int fd[2];
                                                    exit (EXIT_SUCCESS);
    int nbytes;
    struct sigaction sa;
    sa.sa_handler = sigpipe_hndlr;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = 0;
    sigaction(SIGPIPE, &sa, NULL);
                                               % ./pp-sig
                                               signal SIGPIPE recu
    pipe(fd);
                                               write fd[1]: Broken pipe
    close(fd[0]);
```

#### Fermeture d'un tube


- Fermer tous les descripteurs non utilisés
  - évite les situations de blocage
- - libère le descripteur
  - pour le descripteur d'écriture, agit comme une fin de fichier

## Redirection vers/depuis un tube

- - connexion de la sortie standard d'un processus vers un tube
  - connexion de l'entrée standard d'un processus depuis un tube
- - issues d'un même père, le shell
    - % command1 | command2
- Création du tube
  - par le shell
- Réalisation des redirections
  - command1 écrit sur sa sortie standard
  - que le shell a préalablement redirigé vers le tube
  - command2 lit sur son entrée standard
  - que le shell a préalablement redirigé depuis le tube
- → Destruction du tube
  - automatique, par le système
  - à la clôture des descripteurs

## Redirection : l'exemple du shell

- Exécution d'une commande command1 dont la sortie est redirigée vers l'entrée de la commande command2
  - % command1 | command2



## Redirection: l'exemple du shell (cont'd)

- - on l'absence des
    close(fd[1]);
  - quand command1 termine
    - ferme sa sortie standard
    - ∼ command2 va lire EOF et terminer
  - mais il reste des écrivains sur le tube!
  - command2 attend en lecture depuis le tube...

## Redirection par popen ()

- → Primitive de la bibliothèque standard
  - #include <stdio.h>

```
FILE *popen(const char *command, const char *mode);
int pclose(FILE *stream);
```

- Création d'un tube, puis d'un processus fils
  - processus fils exécute la commande command (via un appel system())
  - sortie ou entrée standard de ce processus est redirigée vers/depuis le tube
  - retourne le descripteur du tube permettant d'accéder à cette sortie ou entrée standard
- ✓ Option mode
  - "r": le descripteur est un accès en lecture au tube depuis lequel le fils écrit
  - "w": le descripteur est un accès en écriture au tube dans lequel le fils lit

## Accès non bloquants

- Lectures et écritures dans un tube bloquantes
  - comportement par défaut
- → Possibles accès non bloquants
  - un autre traitement si le tube n'est pas prêt
  - par exemple erreur
  - par exemple traitement de données disponibles sur d'autres tubes
- → Positionnement du drapeau O\_NONBLOCK
  - primitive fcntl()
  - exemple pour les écritures

## Accès non bloquants (cont'd)

- ← Écriture non bloquante
  - write() retourne -1
  - si on ne peut écrire de manière atomique les nbytes caractères demandés
  - positionne errno à EAGAIN
- - read() retourne -1
  - si le tube est vide et que le nombre d'écrivains n'est pas nul
  - → positionne errno à EAGAIN

# Tubes nommés

#### ✓ Inconvénient des tubes anonymes

- les processus communicants doivent avoir un processus parent commun... qui a créé le tube
- pas de rémanence du tube : détruit, au plus tard, à la terminaison des processus

#### Autres utilisations

- clients se connectent à un serveur
- rémanence du serveur et du tube

#### 

- même comportement en lecture/écriture que les tubes anonymes
- rémanence du tube
- liaison dans le système de fichier : nom du tube

#### Exemple communication client/serveur

- serveur : création d'un tube
  client : ouvrir le tube en écriture
- serveur : écoute sur le tube
  client : écrire dans le tube

## Création d'un tube nommé

```
Commande mkfifo
    mkfifo [-m mode] file...
    crée un entrée dans le système de fichier qui est un tube nommé
    droits mode
    % mkfifo /tmp/tube
    % ls -l /tmp/tube
    prw-r--r-- 1 phm wheel 0 21 Mar 05:56 /tmp/tube

Primitive mkfifo()
    #include <sys/stat.h>
    int mkfifo(const char *path, mode_t mode);
    création d'un inœud de type S_IFIFO
```

### Ouverture d'un tube nommé

- → Primitive habituelle d'ouverture open ()
  - ✓ int open(const char \*path, int oflag, ...);
- - impératif de choisir un mode lecture ou (exclusif) écriture : O\_RDONLY ou O\_WRONLY
  - pas de mode o\_RDWR
- - ouverture en lecture bloquante
    - √ si aucun écrivain, et
    - aucun processus bloqué en ouverture en écriture
  - ouverture en écriture bloquante
    - √ si aucun lecteur, et
    - aucun processus bloqué en ouverture en lecture
  - donc synchronisation des ouvertures en lecture et écriture
  - attention aux interblocages en cas d'ouverture de plusieurs tubes

## Ouverture d'un tube nommé (cont'd)

- → Possibilité d'ouverture non bloquante
  - option O\_NONBLOCK su mode d'ouverture
    fd = open("tube", O\_WRONLY | O\_NONBLOCK);
- → Ouverture non bloquante en lecture
  - succès même s'il n'y a aucun écrivain
  - les lectures seront bloquantes
- → Ouverture non bloquante en écriture
  - ✓ échec si aucun lecteur, open () retourne -1, errno à ENXIO
  - un descripteur sans lecteur provoquerait un SIGPIPE à la première écriture...
  - si l'ouverture réussit, les écritures sont non bloquantes

## Exemple d'utilisation de tubes nommés

#### Application client serveur

- minimale!
- un serveur lit sur un tube nommé
- des messages de 64 caractères
- et les affiche sur sa sortie standard
- des clients écrivent des messages (de 64 caractères) dans ce tube nommé

```
#define MSIZE 64
                                   ff-srv.c
                                                   fd = open(FIFO, O_RDONLY);
#define FIFO "/tmp/ff-fifo"
                                                   assert (fd >=0);
int
                                                   for(;;) {
main ()
                                                       nbytes = read(fd, mbuf, MSIZE);
                                                       assert(nbytes >= 0);
    int fd;
                                                       if (nbytes > 0)
    char mbuf[MSIZE];
                                                           printf("message: %s\n", mbuf);
    int status;
    int nbytes;
    status = mkfifo(FIFO, S_666);
                                                   exit(EXIT_SUCCESS);
    assert(status !=-1 \mid | errno == EEXIST); }
```

## Exemple d'utilisation de tubes

```
nommés (cont'd)
```

```
#define MSIZE
                                   ff-clt.c
                "/tmp/ff-fifo"
#define FIFO
int
                                                   for(i=1; i < argc; i++) {
main (int argc, char *argv[])
                                                       strncpy(mbuf, arqv[i], MSIZE-1);
                                                       mbuf[MSIZE] = ' \setminus 0';
    int fd;
                                                       write(fd, mbuf, MSIZE);
    char mbuf[MSIZE];
    int i;
                                                   exit(EXIT_SUCCESS);
    fd = open(FIFO, O_WRONLY);
    assert (fd >=0);
% ./ff-clt "Before the big bang"
ff-clt.c:28: failed assertion 'fd >=0'
Abort.
% ls -l /tmp/ff-fifo
prw-r--r-- 1 phm wheel 0 21 Mar 06:08 /tmp/ff-fifo
% ./ff-clt "Hello world" "bye"
                                               % ./ff-srv
% ./ff-clt "Another client speaking..."
                                               message: Hello world
                                               message: bye
% ./ff-clt "Where are you "
                                               message: Another client speaking...
                                               ^C
```