均值和协方差矩阵的估计量定义

设模式的类概率密度函数为p(x),则其均值向量定义为:

$$m = E(x) = \int_{x} x p(x) dx$$

其中,样本x 和均值向量m 为 n 维向量,即 $x = (x_1, x_2, ..., x_n)^T$ , $m = (m_1, m_2, ..., m_n)^T$ 。

$$\hat{\boldsymbol{m}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{x}^{j}$$

其中 N 为样本的数目,  $x^{j}$  表示第 j 个样本。

协方差矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & L & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & L & c_{2n} \\ M & M & M \\ c_{n1} & c_{n2} & L & c_{nn} \end{pmatrix}$$

其每个元素  $c_{lk}$  定义为:

$$c_{lk} = E\{(x_l - m_l)(x_k - m_k)\}\$$
  
=  $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_l - m_l)(x_k - m_k) p(x_l, x_k) dx_l dx_k$ 

其中,  $x_l$ 、 $x_k$ 和  $m_l$ 、 $m_k$ 分别为 x 和 m 的第 l 和 k 个分量。

协方差矩阵写成向量形式为:

$$C = E\{(x-m)(x-m)^T\} = E\{xx^T\} - mm^T$$
 (注: 用乘法分

配律展开 $E\{xm^T\} = E\{x\}m^T = mm^T, E\{mx^T\} = mE\{x^T\} = mm^T$ )

协方差矩阵的估计量(当 N>>1 时)为:

$$\hat{\boldsymbol{C}} \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (\boldsymbol{x}^{j} - \hat{\boldsymbol{m}}) (\boldsymbol{x}^{j} - \hat{\boldsymbol{m}})^{T}$$

这里,样本模式总体为 $\{x^1, x^2, ..., x^k, ..., x^N\}$ 。因为计算估计量时没有真实的均值向量m可用,只能用均值向量的估计量 $\hat{m}$ 来代替,会存在偏差。