01 / OPERAÇÃO NA INSTALAÇÃO

Confira o serviço do cliente no S2Cam

Para clientes já cadastrados no SGP. Comece por aqui quando o serviço de câmeras já estiver ativo.

1 Acesse a instalação da Vibe

Entre em vibe.s2cam.com.br com sua conta administrativa.

2 Localize o grupo do cliente

Abra a gestão de grupos e procure o cliente. Confira se o grupo está ativo e se o usuário de visualização está vinculado a ele.

3 Confira as condições do plano

Na edição do grupo, compare os limites recebidos com o serviço contratado no SGP.

Configuração	Exemplo usado na Vibe
Câmeras privadas	Até **1 câmera** para o cliente.
Retenção	**3 dias** de conservação das gravações.
Gravação	**Manual**: não inicia gravação contínua automaticamente.

Estes são valores de exemplo. Um plano pode oferecer outra quantidade de câmeras, retenção ou modo de gravação.

4 Confira as câmeras e o acesso

Verifique as câmeras vinculadas ao grupo. No acesso do cliente, confirme que aparecem somente as câmeras autorizadas e que o vídeo abre.

> **O grupo não apareceu?**
> Confira a ativação do serviço no SGP seguindo a página 2. Evite criar um grupo ou usuário duplicado para contornar a integração.

02 / SERVIÇO NO SGP

Ative o serviço e confirme o resultado

Use esta etapa quando o cliente ainda não tem o serviço S2Cam ou quando o grupo não apareceu na instalação.

1 Abra o cadastro existente do cliente

Em **Contratos → Cadastrar Contrato/Serviço**, selecione **Outros**, escolha o POP e clique em **Selecionar**.

2 Selecione o contrato e o plano S2Cam

Preencha os campos obrigatórios de cobrança conforme o procedimento da Vibe. No cadastro de um novo serviço, deixe **Gateway ID** em branco.

Se o formulário exigir “Usuário da Central” e “Senha da Central”, são campos do portal do assinante do SGP. Siga o procedimento da equipe.

3 Cadastre e confira o status

Após clicar em **Cadastrar**, volte à lista de contratos. Se o serviço S2Cam estiver **Inativo**, use **Status** na linha desse serviço e altere para **Ativo**. Confira o número do contrato antes de salvar.

SGP Serviço S2Cam ativo	→ **Integração** Envia os dados	→ **S2Cam** Grupo e acesso

> **“Cadastrado com sucesso” não basta.**
> Esse aviso confirma o cadastro no SGP. Para confirmar a integração, verifique o grupo e o acesso no S2Cam conforme a página 1.

Checklist de conclusão

- ☐ Serviço S2Cam ativo no SGP.
- ☐ Grupo e usuário vinculados ao cliente correto no S2Cam.
- ☐ Limite de câmeras, retenção e gravação conferidos.
- ☐ Cliente consegue abrir apenas as câmeras autorizadas.

Se falhar, informe ao suporte o ID do cliente, o ID do contrato S2Cam, o horário da ação e a mensagem exibida. Esses dados permitem conferir a requisição e o resultado da operação.

03 / CONSULTA OPCIONAL

Plano, gateway e integração

A configuração abaixo já foi feita na Vibe. Consulte ao preparar outra instalação ou revisar o vínculo do plano.

Token por instalação

Gere e gerencie o token na **Central S2Cam**, vinculado à instalação correta. O gateway da Vibe deve usar o token da Vibe.

Gateway no SGP

Selecione o tipo **S2Cam**. Configure o token e esta base da API no campo `url`:

```
https://vibe.s2cam.com.br/api/integrations/v1/sgp
```

Use a base acima sem acrescentar /webhook. O conector monta as rotas necessárias.

Plano do serviço

No SGP, abra **Administração → Planos → Consultar → Planos Outros**. No plano S2Cam, acesse **Dados – Plano Genérico** e selecione **S2Cam(s2cam)** em Gateway.

Os parâmetros do plano podem definir as condições oferecidas:

```
{
  "cameras_privadas": 1,
  "retencao_dias": 3,
  "gravacao_modo": "manual"
}
```

Modos: `continua`, `manual`, `movimento` ou `objeto`. Para objeto, inclua `"classes_objeto": ["person"]`. Sem retenção informada, o padrão da API é 3 dias.

Validação técnica

Nos registros da integração, confira a chamada recebida e a conclusão da operação. O estado **COMPLETE** indica conclusão; uma resposta HTTP 200, sozinha, não comprova todo o processamento.

Cadastro e ativação foram confirmados no teste de referência da Vibe. Suspensão, reativação e cancelamento devem ser homologados em um serviço de teste antes do uso operacional.

Documentação da API
s2cam.com.br/developers/sgp