

### Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA - RAS


### TECNOLOGIAS DE LIGAÇÃO

DURAÇÃO: 02H:30M

EXAME ÉPOCA NORMAL 17 JAN 2019

SEM CONSULTA

Considere o seguinte diagrama de rede, correspondente a uma empresa ligada a duas filiais.



Atente nos seguintes pressupostos:

- i) O endereçamento das VLANs 10, 20 e 30 é público e contíguo.
- ii) Na sede, todos os equipamentos ativos de rede possuem um endereço da VLAN nativa 99, onde o tráfego circula sem marcação.
- iii) É utilizado, em toda a empresa, encaminhamento dinâmico OSPF sem autenticação.
- iv) O tráfego SW1–R1 é suportado pela VLAN 99, cujo endereçamento é privado.
- v) A VLAN 20 é encaminhada pelo *router* R1, enquanto que as VLANS 10 e 30 são encaminhadas pelo *switch-router* SW1.
- vi) O comutador Frame Relay encontra-se configurado conforme a figura ao lado.
- **vii**) Considere a seguinte tabela, onde se apresenta, para cada *switch* da sede, os endereços MAC e as prioridades em todas as VLANs.
- viii) A ligação R1–R2–R3 é suportada em MPLS.

Port:DLCI	◆ Port:DLCI
1:102	2:201
3:304	4:403

Switch	MAC	Priority
SW1	aabb.cc80.0100	24576
SW2	aabb.cc80.0200	28672
SW3	aabb.cc80.0300	28672
SW4	aabb.cc80.0400	20480
SW5	aabb.cc80.0500	16384

Manning

- ix) Entre R1–R3 encontram-se configurados dois circuitos AToM, respeitantes às VLANs 10 e 30.
- x) As ligações Frame Relay R1–R4 são suportadas em Multilink PPP over FR, com autenticação PAP e com compressão MPPC.
- xi) A tabela de encaminhamento do router R1 contém a seguinte informação:

```
100.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks 100.100.000.0/26 [110/11] via 192.168.1.1, 00:40:31, Ethernet0/0.99
\bigcirc
         100.100.100.64/28 [110/11] via 192.168.14.4, 00:26:55, Multilink1
\bigcirc
         100.100.100.80/28 [110/11] via 192.168.1.1, 00:40:31, Ethernet0/0.99
0
         100.100.100.96/27 is directly connected, Ethernet0/0.20
С
L
         100.100.100.126/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
С
         192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0.99
L
         192.168.1.11/32 is directly connected, Ethernet0/0.99
      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
С
         192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
         192.168.12.1/32 is directly connected, Serial2/0
Τ.
      192.168.14.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C
         192.168.14.0/24 is directly connected, Multilink1
         192.168.14.1/32 is directly connected, Multilink1
  192.168.14.4/32 is directly connected, Multilink1
      192.168.23.0/24 [110/128] via 192.168.12.2, 00:41:42, Serial2/0
```

xii) O comando "R2#sh mpls ldp bindings" contém a seguinte informação:

```
lib entry: 1.1.1.1/32, rev 8
         local binding: label: 200
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
         remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 302
  lib entry: 2.2.2/32, rev 2
         local binding: label: imp-null remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 109 remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 306
  lib entry: 3.3.3.3/32, rev 18
         local binding: label: 203
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 108
         remote binding: 1sr: 3.3.3.3:0, label: imp-null
  lib entry: 100.100.100.0/26, rev 27
         local binding: label: 209
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 113 remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 312
  lib entry: 100.100.100.64/28, rev 21
         local binding: label: 206
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 110
         remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 309
  lib entry: 100.100.100.80/28, rev 26
         local binding: label: 208 remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 112 remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 311
  lib entry: 100.100.100.96/27, rev 12
         local binding: label: 202
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
         remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 305
  lib entry: 192.168.1.0/24, rev 10
         local binding: label: 201
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 304
  lib entry: 192.168.12.0/24, rev 4
         local binding: label: imp-null
         remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
         remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 303
  lib entry: 192.168.14.0/24, rev 19
         local binding: label: 204 remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
         remote binding: 1sr: 3.3.3.3:0, label: 307
  lib entry: 192.168.23.0/24, rev 6
         local binding: label: imp-null
```

```
remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 105 remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: imp-null
```

xiii) O comando "R1#sh mpls 12transport binding" produz o seguinte relatório:

```
Destination Address: 3.3.3.3,VC ID: 10
Local Label: 100
Remote Label: 300
Destination Address: 3.3.3.3,VC ID: 30
Local Label: 101
Remote Label: 301
```

Desenvolva as seguintes questões:

[5%] **1.** Apresente o endereçamento de toda a empresa, apresentando, numa tabela, os endereços de rede e respectiva máscara.

Vlan10SEDE: 100.100.100.0/26 Vlan20SEDE: 100.100.100.96/27 Vlan30SEDE: 100.100.100.80/28 Vlan30filial2: 100.100.100.64/28 Vlan99: 192.168.1.0/24

Net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Net 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0 Net 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0

R1-R2: 192.168.12.0/24 R2-R3: 192.168.23.0/24 R1-R4: 192.168.14.0/24

[15%] 2. Programe as interfaces e o encaminhamento do *router* R1.

Conf t, username R4 password TL, mpls label range 100 199

```
Int e0/0, no shut
Int e0/0.99, encapsulation dot1q 99 native, ip add 192.168.1.11 255.255.255.0
Int e0/0.20, encapsulation dot1q 20, ip add 100.100.100.126 255.255.255.224
Int e0/0.10, encapsulation dot1q 10, xconnect 3.3.3.3 10 encapsulation mpls
Int e0/0.30, encapsulation dot1q 30, xconnect 3.3.3.3 30 encapsulation mpls
Int s2/0, ip add 192.168.12.1 255.255.255.0, no shut

Int s2/1, no shut, encapsulation frame-relay, frame-relay interface-dlci 102 ppp virtual-template1
Int s2/2, no shut, encapsulation frame-relay, frame-relay interface-dlci 304 ppp virtual-template1
Int virtual-template 1, ppp multilink, ppp multilink group 1
Int multilink1, ip add 192.168.14.1 255.255.255.0, compress mppc, ppp authentication pap
Ppp pap sent-username R1 password TL, ppp multilink, ppp multilink group 1
Int loopback0, ip add 1.1.1.1 255.255.255.0, no shut
Router ospf 1, mpls ldp autoconfig
Net 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
Net 100.100.100.96 0.0.0.31 area 0
```

### [10%] **3.** Programe as interfaces e o encaminhamento do *switch-router* SW1.

```
Conf t, ip routing
Int e2/0, switch mode access, switch access vlan 20, no shut
Int e2/1, switch mode access, switch access vlan 10, no shut
Int range e0/0-2, switch trunk encapsulation dot1q, switch trunk native vlan 99, switch mode trunk, no shut
Int loopback 0, ip add 5.5.5.5 255.255.255.255
Int vlan10, ip add 100.100.100.62 255.255.255.192, no shut
```

```
Int vlan30, ip add 100.100.100.94 255.255.255.240, no shut
Int vlan99, ip add 192.168.1.1 255.255.255.0, no shut
Router ospf 1
Net 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0
Net 100.100.100.0 0.0.0.63 area 0
Net 100.100.100.80 0.0.0.15 area 0
```


Net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

[10%] **4.** Indique as alterações necessárias na presente topologia para a existência de um circuito AToM entre R1–R3 na VLAN 20.

O encaminhamento da VLAN 20 teria que passar de R1 para SW1, permitindo existir mais um circuito AToM a partir de R1.

Visto que a vlan 20 tem o DG no R1, caso quisessemos meter essa vlan no Atom teríamos de meter a vlan 20 também no SW1.

[10%] **5.** Indique quais as portas que se encontram bloqueadas pelo protocolo *spanning-tree* referente à VLAN 99. Apresente o seu raciocínio.



[10%] **6.** Refira-se aos efeitos decorrentes da aplicação do seguinte comando no *switch-router* SW1:

```
SW1(config) #interface Ethernet2/0
SW1(config-if) #switchport port-security
SW1(config-if) #switchport port-security mac-address sticky
```

Os comandos estabelecem a segurança na porta SW1.E2/0, definindo o primeiro endereço aprendido nessa porta como seguro. Assumindo a configuração por omissão (switchport port-security maximum 1), qualquer outro endereço irá ser considerado como quebra de segurança.

[10%] **7.** Considere o tráfego do terminal PC4-VLAN10 para o terminal PC8-VLAN30. Indique o percurso dos quadros entre os diversos equipamentos ativos, indicando a respetiva marcação.

```
PC4-VLAN10

| (sem marcação)
SW2
| (com marcação VID=10)
SW5
| (com marcação VID=10)
SW4
| (com marcação VID=10)
SW1
| (sem marcação)
SW4
```

```
П
       (sem marcação)
   SW5
    П
        (sem marcação)
   SW2
    П
        (sem marcação)
   R1
    П
        (com marcação DLCI=102 ou DLCI=304)
   FR1
    П
        (com marcação DLCI=201 ou DLCI=403)
   R4
    П
        (com marcação VID=30)
   SW7
    П
       (sem marcação)
PC8-VLAN30
```

## [10%] 8. Preencha a tabela abaixo com os rótulos MPLS existentes nas ligações R1–R2–R3 referentes ao tráfego assinalado.

Link	Origem	Destino	Labels MPLS
R1-R2	PC2-VLAN20 (100.100.100.97)	PC9-VLAN30 (100.100.100.83)	301 (ATOM) +203
R1-R2	PC9-VLAN30 (100.100.100.83)	PC2-VLAN20 (100.100.100.97)	100 (ATOM) +NULL
R2-R3	PC1-VLAN10 (100.100.100.1)	PC7-VLAN10 (100.100.100.3)	300 (ATOM) +NULL
R2-R3	PC7-VLAN10 (100.100.100.3)	PC1-VLAN10 (100.100.100.1)	100 (ATOM) +200

### [10%] **9.** Indique como poderia monitorizar o tráfego da alínea anterior, i.e., nos links R1–R2 e R2–R3.

A monitorização de tráfego faz-se recorrendo aos protocolos SPAN e RSPAN, quepermitem a monitorização de portas, respetivamente, locais e remotas. Para isso, os routers poderiam ser substituídos por switch-routers, por forma a poder utilizar estes protocolos. Exemplo de uma sessão SPAN, porta monitorizada SR.f0/5, porta observadora SR.f0/6:

SR(config) # monitor session 1 source int f0/5 both SR(config) # monitor session 1 destination int f0/6 encapsulation replicate

# [10%] **10.** Dado o crescimento na utilização de APs *dual-band*, permitindo Wi-Fi quer na banda em 2.4GHz, quer na banda em 5GHz, refira-se à importância da potência de transmissão em cada uma das bandas.

Atualmente, o acesso Wi-Fi é realizado por dispositivos alimentados por bateria, o que impede que sejam utilizadas grandes potências de transmissão. Pela mesma razão, muitos destes dispositivos são utilizados junto ao corpo humano, o que se traduz numa preocupação crescente com dispositivos de baixa radiação. Por outro lado, em ambientes urbanos de grande densidade populacional, aumentos nas potências de transmissão potenciam débitos inferiores devido ao aumento das interferências pelos APs vizinhos. Desta forma, a utilização de APs dual-band, nas bandas em 2.4GHz e 5GHz, permitirá que clientes próximos possam utilizar a banda dos 5GHz, por ser menos propensa a interferências ao mesmo tempo que disponibiliza um número maior de canais não-sobrepostos. Pelo contrário, dada a propagação na banda dos 2.4GhZ ser superior, em especial na presença de obstáculos, torna-se a escolha ideal em situações de baixa concentração de APs para clientes distantes.

#### Esboço da resolução

```
VLAN10sede: 100.100.100.0/26 (1-62)
1.
    VLAN20sede: 100.100.100.96/27 (97-126)
VLAN30sede: 100.100.100.80/28 (81-94)
     VLAN30filial2: 100.100.100.64/28 (65-78)
    VLAN99sede: 192.168.1.0/24
    R1-R2: 192.168.12.0/24
     R2-R3: 192.168.23.0/24
    R1-R4: 192.168.14.0/24
 2. R1(config) #username R4 password RAS
      R1(config) #mpls label range 100
      199R1(config)#interface Loopback0
     R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
     R1(config-if) #interface Multilink1
    R1(config-if)#ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
    R1(config-if) #compress mppc
     R1(config-if) #ppp authentication pap
     R1(config-if) #ppp pap sent-username R1 password RAS
     R1(config-if) #ppp multilink
     R1(config-if) #ppp multilink group 1
     R1(config-if)#interface Ethernet0/0
    R1(config-if) #no shutdown
    R1(config-if)#interface Ethernet0/0.10
    R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
     R1(config-subif) #xconnect 3.3.3.3 10 encapsulation mpls
    R1(config-subif)#interface Ethernet0/0.20
     R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
     R1(config-subif)#ip address 100.100.126 255.255.255.224
     R1(config-subif)#interface Ethernet0/0.30
    R1(config-subif)#encapsulation dot10 30 R1(config-subif)#xconnect 3.3.3.3 33 encapsulation mpls
     R1(config-subif)#interface Ethernet0/0.99
     R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 99 native
    R1(config-subif) #ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
     R1(config-subif)#interface Serial2/0
     R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
     R1(config-if) #no shutdown
     R1(config-if)#interface Serial2/1
     R1(config-if)#encapsulation frame-relay
    R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102 ppp Virtual-Template1
     R1(config-if) #no shutdown
     R1(config-if)#interface Serial2/2
     R1(config-if)#encapsulation frame-relay
     R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 304 ppp Virtual-Template1
     R1(config-if) #no shutdown
     R1(config-if)#interface Virtual-Template1
    R1(config-if) # ppp multilink
     R1(config-if) #ppp multilink group 1
    R1(config-if) #router ospf 1
     R1(config-router) #mpls ldp autoconfig
     R1(config-router) #network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
     R1(config-router) #network 100.100.100.96 0.0.0.31 area 0
     R1(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
     R1(config-router) #network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
     R1(config-router) #network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0
    SW1 (config) #ip routing
    SW1(config-if)#interface Loopback0
     SW1(config-if) #ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
     SR1(config-if)#interface range Ethernet0/0 - 2
     {\tt SW1} \ ({\tt config-if-range}) \ \# {\tt switchport} \ {\tt trunk} \ {\tt encapsulation} \ {\tt dot1q}
     SW1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
     SW1(config-if-range) #switchport mode trunk
     SW1(config-if-range)#interface Ethernet2/0
     SW1(config-if) #switchport mode access
     SW1(config-if) #switchport access vlan 20
     SW1(config-if)#interface Ethernet2/1
```

```
SW1 (config-if) #switchport mode access
SW1 (config-if) #switchport access vlan 10
SW1 (config-if) #interface Vlan10
SW1 (config-if) #ip address 100.100.100.62 255.255.255.192
SW1 (config-if) #no shutdown
SW1 (config-if) #interface Vlan30
SW1 (config-if) #ip address 100.100.100.94 255.255.255.240
SW1 (config-if) #no shutdown
SW1 (config-if) #interface Vlan99
SW1 (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW1 (config-if) #no shutdown
SW1 (config-if) #router ospf 1
SW1 (config-router) #network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0
SW1 (config-router) #network 100.100.100.0 0.0.0.63 area 0
SW1 (config-router) #network 100.100.100.80 0.0.0.15 area 0
SW1 (config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

- **4.** Dado que um circuito AToM transporta quadros nível 2 sobre uma rede MPLS, as interfaces nos extremos do circuito não têm endereçamento IP. Desta forma, o encaminhamento da VLAN 20 teria que passar de R1 para SW1, permitindo existir mais um circuito AToM a partir de R1.
- 5. Root Bridge: SW5, porque apresenta a prioridade mais baixa (16384). Portas bloqueadas:
  - a. SW3.E0/1, SW3.E0/2

As portas adjacentes dos segmentos destas interfaces fazem parte de bridges com identificadores (prioridade+mac) inferiores.

b. SW1.E0/1, SW1.E0/2

As portas adjacentes dos segmentos destas interfaces têm custos inferiores para a root bridge.

c. SW4.E0/0

PC4-VLAN10

7.

Como SW5 é root, todas as portas são designated. Como só pode haver uma designated port por segmento, esta porta terá que bloquear porque não é root port.

- 6 Os comandos estabelecem a segurança na porta SW1.E2/0, definindo o primeiro endereço aprendido nessa porta como seguro. Assumindo a configuração por omissão (switchport port-security maximum 1), qualquer outro endereço irá ser considerado como quebra de segurança.
- [] (sem marcação) SW2 (com marcação VID=10) SW5 (com marcação VID=10) SW4 (com marcação VID=10) SW1 (sem marcação) SW4 (sem marcação) SW5 (sem marcação) SW2 (sem marcação) R1 (com marcação DLCI=102 ou DLCI=304) FR1 (com marcação DLCI=201 ou DLCI=403) R4

(com marcação VID=30)

(sem marcação)

PC8-VLAN30

8.

Link	Origem	Destino	Labels MPLS
R1-R2	PC2-VLAN20 (100.100.100.97)	PC9-VLAN30 (100.100.100.83)	203+301
R1-R2	PC9-VLAN30 (100.100.100.83)	PC2-VLAN20 (100.100.100.97)	101
R2-R3	PC1-VLAN10 (100.100.100.1)	PC7-VLAN10 (100.100.100.3)	300
R2-R3	PC7-VLAN10 (100.100.100.3)	PC1-VLAN10 (100.100.100.1)	200+100

9. A monitorização de tráfego faz-se recorrendo aos protocolos SPAN e RSPAN, que permitem a monitorização de portas, respetivamente, locais e remotas. Para isso, os routers poderiam ser substituídos por switch-routers, por forma a poder utilizar estes protocolos. Exemplo de uma sessão SPAN, porta monitorizada SR.f0/5, porta observadora SR.f0/6:

SR(config) #monitor session 1 source int f0/5 both

SR(config) #monitor session 1 destination int f0/6 encapsulation replicate

10. Atualmente, o acesso Wi-Fi é realizado por dispositivos alimentados por bateria, o que impede que sejam utilizadas grandes potências de transmissão. Pela mesma razão, muitos destes dispositivos são utilizados junto ao corpo humano, o que se traduz numa preocupação crescente com dispositivos de baixa radiação. Por outro lado, em ambientes urbanos de grande densidade populacional, aumentos nas potências de transmissão potenciam débitos inferiores devido ao aumento das interferências pelos APs vizinhos. Desta forma, a utilização de APs dual-band, nas bandas em 2.4GHz e 5GHz, permitirá que clientes próximos possam utilizar a banda dos 5GHz, por ser menos propensa a interferências ao mesmo tempo que disponibiliza um número maior de canais não-sobrepostos. Pelo contrário, dada a propagação na banda dos 2.4GhZ ser superior, em especial na presença de obstáculos, torna-se a escolha ideal em situações de baixa concentração de APs para clientes distantes.