### EXAME NORMAL 2021/22 - TL

### Pergunta 2

conf t, mpls label range 100 199

int loopback0, ip add 1.1.1.1 255.255.255.255, no shut int e0/0, no shut int e0/0.99, encapsulation dot1q 99 native, ip add 192.168.x.x 255.255.255.0 int e0/0.30, encapsulation dot1q 30, ip add 100.100.100.x 255.255.255.0 int e0/0.40, encapsulation dot1q 40, ip add 100.100.100.x 255.255.255.0 int e0/0.10, encapsulation dot1q 10, xconnect 4.4.4.4 10 encapsulation mpls int s2/0, ip add 192.168.x.x 255.255.255.x, no shut

router ospf 1 mpls ldp autoconfig net 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 net 192.168daS2/0 0.0.0.x area 0 net da e0/0.99 net da e0/0.30 net da e0/0.40

#### Pergunta 3

#### conf t

int range g0/0,e0/1,f0/2,f1/0,f1/1, switch trunk encapsulation dot1q, switch trunk native vlan 99, switch mode trunk int e2/1, switch access vlan 10, switch mode access

vtp mode transparent vlan 21, private-vlan isolated vlan 20, private-vlan primary, private-vlan association 21 int e2/0, switch private-vlan host association 20 21, switch mode private-vlan host int e2/2, switch private-vlan mapping 20 21, switch mode private-vlan promiscuos


#### Pergunta 4

conf t, ip routing int e3/0, no switchport, ip add 192.168.15.1 255.255.255.0, no shut int range e0/1,e0/3,f0/2, switch trunk encapsulation dot1q, switch trunk native vlan 99, swi mode trunk, no shut

int vlan 10, ip add 100.100.100.x 255.255.255.x, no shut int vlan 20, ip add 100.100.100.x 255.255.255.x, no shut int vlan 99, ip add 100.100.100.x 255.255.255.x, no shut

### Pergunta 5

A root bridge é o switch sw3 pois tem o Bridge ID menor.



### Pergunta 6

#### O SR8 É O DG DO PC8

PC8-SW7: sem marcação SW7-R3: marcado com 20 R3-R4: marcado com 20 R4-SR8: marcado com 99 SR8-R4: marcado com 20 R4-R3: marcado com 20 R3-R2: marcado com 20 R2-R1: marcado com 20 R1-SW2: marcado com 20 SW2-SW4: marcado com 20 SW4-SR1: marcado com 99 SR1-SW4: marcado com 10 SW4-SW2: marcado com 10 SW2-R1: marcado com 10 R1-R2: marcado com 10 R2-R3: marcado com 10 R3-R4: marcado com 10 R4-SR8: marcado com 10 SR8-PC9: sem marcação

#### Pergunta 7

A proteção loopguard deve-se colocar nas RP e nas block. Assim sendo, como o SW3 é a root bridge, não tem nenhuma porta bloqueada nem nenhuma root port, são todas designated. Ou seja, não faz sentido aplicar em nenhuma porta o loop guard.

# Pergunta 8

Os quadros beacon não podem ser considerados por si só um mecanismo de segurança, porque com uma aplicação do tipo Wireshark é possível descobrir o SSID nos quadros de associação porque este campo vai em claro

# Pergunta 9

null

208

204

309

305

410

# Pergunta 10

205 400

null 100

306 400

207 100

null 400

308 100