Relazione Progetto Laboratorio

Indice

- Introduzione
- Protocolli
 - Connessione client-server
 - Connessione Broadcast
- Strutture Dati
- Server side
 - ServerMain
 - HOTELIERServer
 - RequestHandler
 - DataPersistence
 - HotelManagement
 - Algoritmo per l'assegnameto del rank
 - UserManagement
- Client-side
 - ClientMain
 - HOTELIERCustomerClient
 - CLI
- Istruzioni

Protocolli

Connessione client-server

Il client invia messaggi sotto forma di stringa al server tramite connessione TCP. Il formato dei messaggi è il seguente:

"TYPE_indirizzoChiamante_parametro1_parametro2_parametro3_parametro4"

I parametri possono essere al massimo 4: a seconda del tipo di richiesta cambia la quantità e il tipo. Le risposte del server, sempre sotto forma di stringhe, possono essere di 2 tipi:

- In caso di richiesta corretta viene inviata direttamente la stringa che verrà stampata all'utente sul client, che può contenere la risposta effettiva o l'eventuale problema che il server ha riscontrato.
- In caso di richiesta errata viene inviato uno specifico codice di errore:
 - USERN_Y se l'username è già presente (per la registrazione)
 - USERN_N se l'username non è presente (per il login)
 - EMPTYF se uno dei campi (parametri) è stato inviato vuoto
 - WRONGPSW se la password è errata
 - HOTEL se l'hotel non è presente
 - CITY se la città non è presente
 - FORMAT se la richiesta non è stata formattata correttamente

Connessione Broadcast

L'invio di notifiche da parte del server a i client loggati in caso cambi l'hotel con il maggior ranking in una città, è gestita da una connessione di tipo UDP. Anche in questo caso, il server invia la stringa finale che sarà stampata dal client.

Strutture Dati

Nella cartella dataModels, sono definite le strutture dati usate sia dal server che dal client.

- Capitals è un enumeration che contiene le città valide per contenere degli hotel. Viene usata dalla classe HotelManagement per fare i dovuti controlli.
- · Hotel comprende i dati di un singolo hotel, i metodi getter e setter e qualche metodo di supporto
- User contiene i dati di un utente, ha i metodi getter e setter. Inoltre è presente un metodo getBadge() che restituisce il badge in base al punteggio.
- Review, oltre ai contenere i dati di una recensione e a fornire metodi getter e setter, ri-definisce il metodo toString() e definisce un metodo fromString() per riparsarla da stringa. Sono anche presenti due costruttori in base alle necessità di inizializzazione.
- JsonUtil comprende tutti i metodi necessari per il parsing da stringa a JSON e viceversa. Viene usata la libreria Gson.

Server side

ServerMain

La classe ServerMain è il punto di ingresso dell'applicazione server che legge i parametri di configurazione da un file di properties, inizializza e avvia il server HOTELIERServer.

HOTELIERServer

La classe HOTELIERServer rappresenta il server vero e proprio che gestisce connessioni TCP e UDP del sistema. Nel costruttore si inizializzano tutte le risorse necessarie: gestori per utenti e hotel, canale socket, selettore e ThreadPool. Il metodo fetchHandler(SocketChannel socketChannel) restituisce il gestore di richieste corrispondente a un certo SocketChannel e il metodo removeHandler(RequestHandler handler) rimuove un gestore di richieste dalla lista. Il metodo run() invece gestisce le connessioni dei client e le loro richieste, assegnando ognuna di queste ad un thread. I vari worker elaborano le richieste tramite la classe RequestHandler che implementa Runnable. La classe NotificationService è incaricata di gestire tutto il processo di notifica UDP.

${\tt RequestHandler}$

RequestHandler legge il contenuto delle richieste, elabora una risposta e la invia al client. Il metodo run() esegue la logica principale della classe: controlla la validità del messaggio e lo passa al metodo dispatcher(String msg), il quale chiamera il metodo opportuno per gestire la richiesta a seconda del tipo. Oltre ad i metodi per gestire le signole richieste, questa classe contiene:

- readAsString() per leggere i dati che arrivano sulla socket e ritornarli come stringa
- write(String message) per inviare messaggi sulla socket
- sendNotification(String msg) per lanciare la notifica sul canale udp
- quit() per gestire il caso in cui il client chiuda la connessione

DataPersistence

Questa classe implementa Runnable e viene eseguita periodicamente da un thread creato in HOTELIERServer per salvare i dati di utenti e hotel nei rispettivi file JSON in data\. I metodi saveUsers, loadUsers, saveHotels, loadHotels, caricano e scaricano i dati rispettivamente di utenti e hotel. I dati vengono scaricati dai costruttori di HotelManagement e UserManagement. Il metodo run() usa i metodi per salvare i dati sincronizzandone l'accesso con una Lock.

HotelManagement

Questa classe fornisce funzionalità per la ricerca di hotel, l'aggiunta di recensioni, il recupero di recensioni e l'aggiornamento delle classifiche degli hotel. La classe utilizza un blocco per garantire la sicurezza del thread durante l'accesso e la modifica dei dati dell'hotel.

I dati dell'hotel vengono archiviati in una mappa, dove la chiave è l'ID dell'hotel e il valore è l'oggetto Hotel, in modo da avere un accesso diretto agli hotel con un riferimento univoco e di favorire un'eventuale aggiornamento dei dati.

ALGORITMO PER L'ASSEGNAMETO DEL RANK

Tramite il metodo calculateHotelScore() viene assegnato un punteggo agli hotel con la seguente formula:

$$egin{align*} G = \sum_{i=0}^{n} g_i \ S = \sum_{j=0}^{n} rac{cleaningScore_i + positionScore_i + serviceScore_i + qualityScore_i}{4} \ R = e^{-d} \ totalScore = G imes 0.5 + S imes 0.3 + R imes 0.2 \end{gathered}$$

dove:

- n è il numero totale di recensioni per quell'hotel
- ullet g_i è il valore della ${ t globalScore}$ della recensione numero i
- $fieldScore_i$ è il valore del signolo campo della recensione i
- d è il numero di giorni passati dall'ultima recensione

Il metodo cityHotelsXranking(String city) ordina gli hotel (raggruppati per città) secondo il valore del punteggio calcolato in calculateHotelScore().

In fine, updateRanking(), per ogni città ordina la lista di hotel, assegna il rank e controlla se è cambiato qualche primo classificato in un ranking locale.

UserManagement

Analogamente questa classe fornisce funzionalità per registrare nuovi utenti, accedere agli utenti esistenti, disconnettere gli utenti, salvare i dati dell'utente in un file e recuperare le informazioni dell'utente.

ASSEGNAMENTO DEI BADGE AGLI UTENTI

Ogni volta che un utente scrive una recensione, il suo punteggio viene incrementato di 1 punto. Esistono 6 tipi di badge:

- TO_UNLOCK se l'utente non ha scritto neanche una recensione
- LEVEL_N: ci sono 4 livelli, il livello viene aumentato ogni 5 punti
- LEVEL_EXPERT nel caso in cui l'utente abbia superato il punteggio che delimita l'ultimo livello (4)

Client-side

ClientMain

Analogamente al lato server, legge i parametri di configurazione per poi inizializzare ed avviare il client HOTELIERCustomerClient.

HOTELIERCustomerClient

Questa classe gestisce tutta l'interazione client-server. Si connette al server utilizzando un SocketChannel configurato non bloccante e un Selector per gestire le operazioni di I/O in modo efficiente. Usa un ByteBuffer per leggere e scrivere dati da e verso il server tramite SocketChannel, nei methodi readAsString e write.

Contiene la classe NotificationReciever per ricevere e stampare i messaggi arrivati dal Broadcast, quindi le notifiche di aggiornamento dei primi classificati nei ranking locali. Questa classe implementa Runnable e viene eseguita su un thread a sè stante.

Il metodo handleUser() mostra una home page per permettere all'utente di scegliere l'operazione, una volta inserita quest'ultima, il metodo seleziona l'operazione scelta dall'utente, chiamando l'opportuno metodo tra quelli di operazione.

CLI

cli rappresenta l'interfaccia da linea di comando per l'utente. Gestisce l'interazione con metodi per ogni operazione più un metodo homePage(). Esegue il controllo degli input quando necessario e modifica le opzioni disponibili a seconda che l'utente sia loggato o meno.

Istruzioni

Comando per la compilazione del progetto:

```
javac -d bin -cp lib/* src/main/dataModels/*.java src/main/server/*.java src/main/client/*.java
```

Comando per l'esecuzione del client:

```
java -cp "bin;lib/*" main.client.ClientMain
```

Comando per l'esecuzione del server:

```
java -cp "bin;lib/*" main.server.ServerMain
```

Il server non necessità interazione se non per la chiusura. Per terminarlo sarà sufficente CTRL+C.

L'interfaccia del client è pensata per essere semplice, intuitiva e soprattutto autoesplicativa. Le operazioni disponibili sono elencate nella home page del CLI e sono selezionabili con il rispettivo numero indicato. Alcune operazioni sono disponibili per l'utente solo quando questo è loggato, altre solo quando non lo è. In ogni caso, quando un'opzione non è disponibile non ne verrà indicato il numero identificativo.