# ArkCDC v2.0 adctl Spec.

- Adctl Commands
  - SummaryStart

  - Stop
  - Status
  - Help
  - Version

# Adctl Commands

# Summary

Command	설명		
Start	Agent와 Pmon 프로세스 및 모듈을 시작한다.		
Stop	Agent와 Pmon 프로세스 및 모듈을 중지한다.		
Status	Agent와 Pmon 프로세스 및 모듈 상태를 조회한다.		
Help	adctl 도움말을 출력한다.		
Version	버전 정보를 출력한다.		

## Start

Start는 Agent와 Pmon 프로세스를 시작하고 상태를 출력하는 명령어이다.

ALL 옵션 사용 시, Config 파일이 있는 모듈들도 같이 시작한다. ALL 옵션을 사용하지 않으면 Agent와 Pmon 프로세스만 시작된다.

#### Usage

adctl start [ all ]

## Start UI

Start 시 출력되어야 하는 내용:

- 데이터베이스 연결 시도를 출력한다.
   Agent 및 Pmon 프로세스 시작 여부를 출력한다.
   Agent 사용 포트를 출력한다.
   정상 시작 시, 시작 된 프로세스 상태를 출력한다.

#### 기본 동작 예시

# adctl start

Database Connecting...

Agent start...OK. Agent now listening on port[50000].

PMON start...OK.

Agent processes have been started.

Agent start is complete.

Type	PID	Name	Status	Started Time	Elapsed Time
Agent	25643	agent	Running	2018-12-11 04:39:00	00D 00:00:10
Agent	25665	pmon	Running	2018-12-11 04:39:00	00D 00:00:10

Config가 설정되지 않아 자동으로 Default 값으로 설정된 Config가 있을 경우 다음과 같이 출력되어야 한다:

- Default 값으로 대체된 Config명과 Default 값을 출력한다.
  기본 동작과 동일

#### Default config 관련 안내 문구 예시

```
# adctl start
```

[ PORT ] is set to '11811' by default.

[ PROTOCOL\_TYPE ] is set to 'http' by default.

Database connecting ...

Agent start...OK. Agent now listening on port[40000].

PMON start...OK.

Agent processes have been started.

Agent start is complete.

Type	PID	Name	Status	Started Time	Elapsed Time
Agent	17045	agent	Running	2019-04-18 19:54:03	00D 00:00:02
Agent	17067	pmon	Running	2019-04-18 19:54:03	00D 00:00:02

#### ALL 옵션 사용 시 다음과 같이 출력되어야 한다:

- 기본 동작과 동일
  Config가 설정 된 모듈 명과 시작 여부를 출력한다.
  정상 시작 시, 시작 된 프로세스와 모듈들의 상태를 출력한다.

#### ALL 옵션 사용 예시

# adctl start all

Database Connecting...

Agent start...OK. Agent now listening on port[50000].

PMON start...OK.

Agent processes have been started.

Module Check...

Extract Module [ test ] has been started.

Send Module [ test\_send ] has been started.

Agent start is complete.

Type	PID	Name	Status	Started Time	Elapsed Time
Agent Agent Extract	25643 25665 25979	agent pmon test	Running Running	2018-12-11 04:39:00 2018-12-11 04:39:00 2018-12-11 04:39:00	00D 00:00:10 00D 00:00:10 00D 00:00:05
Send	26009	test_send	Running	2018-12-11 04:39:00	00D 00:00:05

#### 예외 케이스

#### 타 프로세스가 Port 점유한 경우

- 지정 된 포트가 이미 사용 중이라고 출력한다.
  Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
  Agent가 시작되지 않아야 한다.

### Agent가 이미 실행 중인 경우

- Agent가 이미 실행 중임을 출력한다.
  Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
- Agent가 시작되지 않아야 한다.

#### DB Connection 실패

- DB 연결이 실패했음을 출력한다.
   Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
   Agent가 시작되지 않아야 한다.

#### Config 관련 오류

- Config 파일 없음 or 잘 못 된 형식의 Config 파일. (e.g. 경로가 잘 못 될 경우)
   Config 파일이 없거나 잘 못 되었음을 출력한다.
   Config 파일 경로를 출력한다.
   Agent 시작인 실패했음을 출력한다.

  - Agent가 시작되지 않아야 한다.
- Config 필수 값이 없거나, 잘 못 설정되었을 경우
   설정되지 않았거나 잘 못 된 Config 명을 출력한다.
   Config 파일 경로를 출력한다.
   Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
   Agent가 시작되지 않아야 한다.

  - (예외) 여러 개의 Config가 실패했을 경우, 실패한 Config를 전부 출력할 필요는 없다. 일부만 출력한다.
- DB Connection Config가 실패했을 경우
  Config 로드가 실패했음을 출력한다.
  Config 파일 경로를 출력한다.
  Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
  Agent가 시작되지 않아야 한다
- agent.pwd 파일이 유효하지 않을 경우
   파일이 유효하지 않음을 출력한다.
   Config 파일 경로를 출력한다.
   Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
   Agent가 시작되지 않아야 한다

#### HTTPS 설정 오류

• PROTOCOL\_TYPE Config가 HTTPS로 설정되었을 경우 필요한 파일이 없을 때

- 필요한 파일이 없음을 출력한다..
   필요한 파일을 출력한다.
   Agent 시작이 실패했음을 출력한다.
- Agent가 시작되지 않아야 한다

## Stop

Stop은 Agent, Pmon, Module 프로세스를 중지하는 명령어이다.

#### Usage

adctl stop

#### Stop UI

Stop 시 출력되어야 하는 내용:

- 모듈 상태를 체크하고 모듈을 전부 종료한다. 종료 사항을 출력한다.
   Pmon과 Agent를 종료하고 종료 사항을 출력한다.
   Agent Stop가 완료 되었음을 출력한다.

#### 기본 동작 예시

```
# adctl stop
Module Check...
Extract module [ test ] has been stopped.
Send module [ test_send ] has been stopped.
PMON stop... OK.
Agent stop... OK.
Agent processes have been stopped.
Agent stop is complete.
```

## 예외 케이스

#### 프로세스 종료 실패

• 프로세스 상태와 종료가 실패했음을 출력한다.

### 이미 중지되어 있는 경우

• Agent가 이미 중지된 상태임을 출력한다.

### Status

Status는 실행 중인 Agent, Pmon, Module 상태를 출력하는 명령어이다.

#### Usage

adctl status

## Status UI

- Agent 프로세스가 실행 중이라면, 프로세스 상태를 출력한다.
   Agent 프로세스가 중지 된 상태라면, Agent가 실행 중이지 않음을 출력한다.

# 

# Help

Help는 adctl 도움말을 출력하는 명령어이다.

### Usage

```
adctl [ -h | --help ]
```

# Help 사용

• 도움말을 출력한다.

```
# adctl -h
Usage: adctl [COMMAND]
Options:
-h, --help adctl help message
-v, --version show version

Commands:
start [ALL] start agent processes
stop stop agent processes
status show process status
help show adctl help message
version show version
```

## Version

Version은 버전 정보를 출력하는 명령어이다.

#### Usage

```
adctl [ -v | --version ]
```

# Version 사용

• ArkCDC Agent 버전 정보를 출력한다.

# 기본 동작 예시

# adctl -v

ArkCDC agent version 1.4.0.0-release-build-20200724