Linguaggio dei computer

Thursday, 17 August 2023

09:09

- La parola del linguaggio di un computer è chiamata istruzione
 - Tutte le istruzioni iniziano con un nome che indica la istuzione, e poi i suoi parametri

Es: add a, b, c -> a = b + c

F = (g+h)-(i+j)

L'istruzione in binario:

Add t0, g, h

Add t1, i, j

Sub f, t0, t1

In particolare, la struttura di un codice in MIPS è fatta da:

Ор	Rs	Rt	Rd	Shamt	Funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- \Box Op = operazione
- Rs/Rt = Primo/Secondo registro parametri
- Rd = Risultato registro
- Shamt = Shift П
- Funct = Selezionare variante della funzione
- Per motiazione di "e se un parametro occupasse di più?" certe operazioni usano la seguente formattazione:

Ор	Rs	Rt	Costant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Questi parametri devono venire da una spazio di memoria chiamat registri
 - Un computer può avere come massimo 32 registri

Riscriviamo il codice prima con i registri:

Add \$t0, \$s1, \$s2

Add \$t1, Ss3, \$s4

Sub \$s0, \$t0, \$t1

- Quando abbiamo un array, i dati vengono gestiti nella memoria e la variabile dell'array contiene in che spazio di memoria si trova.
 - Noi però non possiamo lavorare con la memoria, quindi dobbiamo trasportare i dati dalla memoria ai registri
 - Per fare questo esiste l'istruzione load

G = h + A[8]

Prima dobbiamo trasformare A[8] in un registro Lw \$t0,32(\$s3)

32 sta per l'offset dell'array, stiamo andando a supposizione che la memoria funziona a 4 bit e quindi, 8*4 offset

\$s3 è la parte di memoria

Quindi ora abbiamo nel registro \$t0 il valore A[8]

Quindi per fare la somma add \$s1, \$s2, \$t0

- □ Se invece volessimo togliere un dato dal registro e metterlo nella memoria dobbiamo fare store -> \$sw
 Esempio completo: A[12] = h + A[8]
 Lw \$t0,32(\$s3) -> Portiamo nel registro A[8], 32=8*4
 Add \$t0, \$s2, \$s3 -> Sommiamo h in A[8]
 Sw \$t0,48(\$s3) -> Mettiamo in A[12] la variabile \$t0, 48=12
 *4
- Se però ci pensiamo, noi avremo più variabili di quanti spazi di registri. Quindi il computer dovrà continuare a fare Load e Store.
 - Il computer tenta di tenere le variabili più comuni nei registri
 - Questo processo di tenere le variabili più comuni viene chiamato spilling registers
- Quando dobbiamo lavorare delle costanti, si può utilizzzare addi
 - □ A=b+4

Normalmente avremmo mosso dalla memoria la variabile che contine la costante 4

Lw \$t0, AddrCostant4(\$s1)

E dopo avremmo sommato

Però ora si può fare semplicemente
 Addi \$s3, \$s4, 4

o IF

In MPSI le decisioni si fanno con BEQ e BNE

Bne register1, register2, LI

Se registro 1 è uguale a registro 2 vai all'operazione LI BNE differenza dal fatto che, anzichè "uguale" è "non uguale"

E' possibile "saltare" da un operazione ad un altra con l'istruzione "jump" j POSITION

E noi in assembly diciamo dov'è questa posizione

I loop si possono fare con BNE:

- While(save[i]==k)
 I += 1
- Loop: sll \$t1, \$s3, 2 |-> Per prendere save[i], dobbiamo prima trovare i, e questa i ha un offset

Add \$t1, \$t1, \$s6 |-> Sommiamo l'offset trovato sopra con l'offset della variabile save

Lw \$t0, 0(\$t1) |-> \$t1 contiene save[i], e lo mettiamo nel registro \$t0

Bne \$t0, \$s5, Exit |-> Se sono uguali save[i] e k, allora finisci il loop, senò entra

Addi \$s3, \$s3, 1 |-> i += 1 J loop |-> Rifai il loop

- Se vogliamo testare equality oppure inequality, si usano slt, slti, sltu
 - Slt \$t0, \$s3, \$s4 |-> Se \$s3 < \$s4, setta \$t0 a 1
 - Slti \$t0, \$s2, 10 |-> se \$s2 è < 10, setta \$t0 a 1
 - Sltu |-> come slt ma li controlla come se fossero tutti unsigned
- Le funzioni esistono anche qui, si chiamano procedure

Facciamo la seguente funzione passo per passo:

```
Int leaf_example(int g, int h, int i, int j) {
    Int f;
    F = (g+h) - (i+j);
    Return f;
}
```

Prima di iniziare con la funzione, dalle nozioni di programmazione sappiamo che i parametri vengono salvati nello stack. In assembly lo stack si chiama \$sp

Iniziamo a creare la procedura

Leaf_example:

Addi %sp, %sp, -12 |-> Allora, noi stiamo usando una funzione, e le variabili delle funzioni vanno

Dentro lo stack, qui stiamo crendo spazio lo spazio per esse

```
Sw $t1, 8($sp) |-> Spazio per $t1
Sw $t0, 4($sp)
```

Sw \$s0, 0(\$sp) |-> Differenza tra t ed s è che t non viene preservata in una chiamata di procedure

"' Vari caldoli noiosi che non sto a scrivere "

Add \$v0, \$s0, \$zero |-> il registro V è il valore di ritorno di una funzione. Qui stiamo copiando s0

Lw \$s0, 0(\$sp) |-> Ripuliamo lo stack