Monday, 20 March 2023 12:03

- Programma = Entità passiva
- Processo = Entità attiva astratta caricata in memoria per eseguire un programma
- Un programma può eseguire più processo
- Noi vogliamo massimizzare l'utilizzo della cpu = Mantenere la CPU il più impegnata possibile E qui sono nate 2 tecniche:
 - o Multiprogrammazione
 - Tanti processi in memoria
 - Quando la cpu non è impegnata, prende un processo
 - Quando un processo è bloccato, la cpu viene riassegnata
 - Swapping se troppi processi in memoria
 - Quantità processi eseguiti contemporaneamente = grado di multiprogrammazione
 - Multitasking
 - Tipo multiprogrammazione ma la cpu viene sottratta
 - Tutti i programmi progrediscono in maniera continua
 - Non permette ai programmi batch di monopolizzare CPU
- Operazione sui processi:
 - o Creazione

Ogni padre prende cura dei propri figli, si crea un albero di processi

Ognuno ha un proprio PID

E per la creazione, i permessi che il padre ha verso il figlio varia dalle varie politiche.

Es:

- Tutte le risorse condivise
- Sottoinsieme di risorse
- Nessuna

Es:

- Figlio duplicato padre
- · Figlio diverso dal padre
- o Terminazione:
 - Padre è sospeso finchè i figli non terminano
 - Padre può terminare senza che i figli

I comandi che abbiamo sono:

- o Fork -> Crea figlio come il padre, ritorna PID
- o Exec -> Sostituisce il programma di un processo con un altro
- O Wait -> Padre attende figlio
- o Exit -> Termina il processo in maniera graceful
- o Abort -> Terminazione forzata

Ed a seconda delle politiche di sopra, potrebbe avvenire una terminazione a cascata

Implementazione di un processo

Prima di implementare, dobbiamo comprendere la struttura

La struttura di un processo è fatta in:

- o Registri
- Memoria centrare/immagine

Processi distinti hanno immagini distinte

E questa immagine è formata da:

- Stack
 - Chiamate contente parametri, variabili locali, indirizzo ritorno
- Heap

Memoria allocata dinamicamente Data


- - Variabili globali
- Text

Codice di programma

- o Stato del processo
- Risorse aperte

Le risorse potrebbero essere condivise


Stati di un processo



Per il passaggio da ready e running, la scelta viene fatta dallo scheduling dei processi. Esso ha 2 code:

- O Ready queue, chi è pronto
- O Wait queue, quelli in attesa per IO

Durante la loro vita i processi, con PCB, migrano da una coda all'altra dello stato del processo





PCB/TCB
Process control block = Task control block
E' il blocco di informazione che contiene tutto ciò che il kernel deve avere per far avvenire il content switch. -> Onoroso
\-> Viene chiamato overhead, aka lavoro non utile
+ complesso sistema operativo, + pverhead

PCB/TCB

Interrupt or system call

Da notare che, ogni processi tra di loro possono essere:

- Indipendenti
- Cooperare

Si dice che un processo vuole cooperare quando il suo comportamento viene/influezato da altri Per permettere questo si mettono a disposizione

Le primitive IPC: comunicazione inter-processo

E questo mette a disposizione:

o Memoria condivisa

Praticamente, fra i 2 processi si decide una parte di memoria in comune Però questo dà tanti problemi di sincronizzazione

Message passing
Qui noi abbiamo una lista dove inviamo dei messaggi che l'altro legge
Quindi, non c'è bisogno di una sincronizzazione -> Sincronizzazione implicita
Si utilizzano le primitive:
Reti distribuite <-

- Send
- Receive