首页 产品介绍 SDK 社区 合作伙伴 联系我们 立即接入 登录

Bugly Android 快速接入使用文档

一、库文件导入

如果您使用Gradle编译Apk,我们强烈推荐您使用自动接入方式配置库文件。Bugly支持JCenter仓库和 Maven仓库。

方式1:自动导入(推荐)

为了实现更加灵活的配置,Bugly SDK (2.1.5及以上版本)和NDK (SO库)目前已经分开成两个独立的仓库:

- SDK: com.tencent.bugly:crashreport
- NDK : com.tencent.bugly:nativecrashreport

其中,集成Bugly NDK时,需要同时集成Bugly SDK。

单独集成Bugly SDK

在Module的build.gradle文件中添加依赖和属性配置:

```
dependencies {
    compile 'com.tencent.bugly:crashreport:latest.release' //其中latest.release指代最新版本号,也可以指定明确的版本号,例如2.1.5
}
```

同时集成Bugly SDK和NDK

在Module的build.gradle文件中添加依赖和属性配置:

```
android {
    defaultConfig {
        ndk {
            // 设置支持的SO库架构
            abiFilters 'armeabi' //, 'x86', 'armeabi-v7a', 'x86_64', 'arm64-v8a'
        }
    }
}
dependencies {
    compile 'com.tencent.bugly:crashreport:latest.release' //其中latest.release指代最新版本号,也可以指定明确的版本号,例如2.1.5
    compile 'com.tencent.bugly:nativecrashreport:latest.release' //其中latest.release指代最新版本号,也可以指定明确的版本号,例如2.2.0
}
```

同时集成Bugly SDK和NDK的配置如下图所示,后续更新Bugly SDK和NDK时,只需变更配置脚本中的版本号即可。

https://bugly.qq.com/androidsdk 1/6

```
| BuglyDemo | Dalph | Sundame | Dalph | Dalp
```

注意:自动集成时会自动包含Bugly SO库,建议在Module的build.gradle文件中使用NDK的 "abiFilter"配置,设置支持的SO库

如果在添加 "abiFilter" 之后Android Studio出现以下提示:

NDK integration is deprecated in the current plugin. Consider trying the new experimental plugin.

则在项目根目录的gradle.properties文件中添加:

android.useDeprecatedNdk=true

方式2:手动导入

如果您不采用上述自动导入方式,也可以手动集成Bugly SDK。

下载Bugly库文件

- 下载Bugly的Android SDK包;
- 如果您的工程有Native代码(C/C++)或者集成了其他第三方SO库,建议下载Bugly的NDK动态库。

Bugly NDK包含多个架构的SO库:


- armeabi
- armeabiv7a
- arm64v8a
- x86
- x86_64

在集成Bugly SO库时,请注意只保留支持的架构SO库。

Eclipse 工程

- 将Bugly库文件复制到工程的libs目录下;
- Refresh一下工程;
- 添加工程依赖:鼠标右键点击Bugly的JAR文件,添加到编译路径中。

https://bugly.qq.com/androidsdk 2/6



Android Studio工程

- 将Bugly库文件复制到工程的libs目录下;
- 如果集成Bugly NDK , 则在Module的buid.gradle文件中添加SO库目录配置:

```
android {
    sourceSets {
        main.jniLibs.srcDirs = ['libs']
    }
}
```

• 点击Sync , 同步配置。

https://bugly.qq.com/androidsdk 3/6

为了使APP Crash堆栈的可读性更高,建议您配置符号表文件,更准确地定位问题:

- 纯Java代码的工程:只需要配置混淆后生成的Mapping文件即可;
- 含有Native代码的工程:建议配置符号表工具从Debug SO中提取的Symbol符号表文件。

Bugly支持手动和自动配置两种方式,具体的配置方法请参考:《Bugly Android符号表配置》

二、参数配置

在AndroidManifest.xml中添加权限:

- <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
- <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
- <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
- <uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />

请避免混淆Bugly,在Proguard混淆文件中增加一行配置:

- -dontwarn com.tencent.bugly.**
- -keep public class com.tencent.bugly.**{*;}

三、最简单的初始化

获取APP ID并将以下代码复制到项目Application类onCreate()中,Bugly会为自动检测环境并完成配置:

CrashReport.initCrashReport(getApplicationContext(), "注册时申请的APPID", false);

为了保证运营数据的准确性,建议不要在异步线程初始化Bugly。

第三个参数为SDK调试模式开关,调试模式的行为特性如下:

- 输出详细的Bugly SDK的Log;
- 每一条Crash都会被立即上报;
- 自定义日志将会在Logcat中输出。

建议在测试阶段建议设置成true,发布时设置为false。

下载

iOS SDK 使用指南

Android SDK 使用指南

接入指南

高级设置&FAQ

符号表配置

升级SDK使用指南


Unity Plugin 使用指南

Cocos Plugin 使用指南

Bugly使用文档

内测分发使用文档

Bugly Webhook接入文档 Bugly 插件使用指南 立即接入



此外,Bugly2.0及以上版本还支持通过"AndroidManifest.xml"来配置APP信息。如果同时又通过代码中配置了APP信息,则最终以 息为准。

在 "AndroidManifest.xml" 的 "Application"中增加 "metadata" 配置项:

```
<application
   <!-- 配置APP ID -->
   <meta-data
   android:name="BUGLY_APPID"
   android:value="<APP ID>"/>
    <!-- 配置APP版本号 -->
    <meta-data
   android:name="BUGLY_APP_VERSION"
   android:value="<APP Version>"/>
    <!-- 配置APP渠道号 -->
    <meta-data
   android:name="BUGLY_APP_CHANNEL"
   android:value="<APP Channel>"/>
    <!-- 配置Bugly调试模式 (true或者false) -->
    <meta-data
   android:name="BUGLY_ENABLE_DEBUG"
   android:value="<isDebug>"/>
</application>
```

```
下载
iOS SDK 使用指南
Android SDK 使用指南
```

接入指南

高级设置&FAQ

符号表配置

升级SDK使用指南

Unity Plugin 使用指南

Cocos Plugin 使用指南

Bugly使用文档

内测分发使用文档

CrashReport.initCrashReport(getApplicationContext());

通过 "AndroidManifest.xml" 配置后的初始化方法如下:

不同于 "android:versionName" , "BUGLY_APP_VERSION" 配置的是Bugly平台的APP版本号。

四、测试

https://bugly.qq.com/androidsdk

Android SDK接入指南 - Android崩溃_Android Crash_安卓崩溃捕获_Android崩溃日志

Bugly Webhook接入文档

Bugly 插件使用指南

立即接入

现在您可以制造一个Crash ,来体验Bugly的能力了。在初始化Bugly的之后 ,调用Bugly测Java Crash接口。

CrashReport.testJavaCrash();

执行到这段代码时会发生一个Crash, Logcat的TAG=CrashReportInfo中输出为:

现在您已经可以在"崩溃"页面看到刚才触发的Crash issue了(一般有点延迟)。

Copyright © 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved. 腾讯公司 版权所有

下载

iOS SDK 使用指南

Android SDK 使用指南

接入指南

高级设置&FAQ

符号表配置

升级SDK使用指南

Unity Plugin 使用指南

Cocos Plugin 使用指南

Bugly使用文档

内测分发使用文档