# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

## Благодарный Артём Андреевич Создание VLAN и назначение портов

Отчет по лабораторной работе № 13, ("Компьютерные сети") студента 3-го курса 3-й группы

Преподаватель Рафеенко Е.Д.

Выр	езать строку с в	ариантом вашего з	адания
8	169.165.0.0/1 7	169.166.0.0/17	169.167.0.0/17

#### 1. Создание схемы (модель №1).

- 1.1. Для создания заданной конфигурации выберите коммутатор Cisco 2960.
- 1.2. Осуществите подсоединение ПК согласно схеме и приведенной ниже таблице:


Привести таблицу с вашими данными						
Наименование узла	Порты коммутатора					
VLAN 10	Fa0/5 – Fa0/6					
VLAN 20	Fa0/7 – Fa0/8					
VLAN 1	Все оставшиеся					

#### 2. Базовая настройка компьютеров

С помощью данной таблицы назначьте адреса компьютерам.

		у с вашими данны	
Компьютер	<b>IP-</b> адрес	на ваше FIO (как о Маска подсети	Шлюз по умолчанию
FIO_VLAN10-1	169.165.0.2	255.255.128.0	169.165.0.1
FIO_VLAN10-2	169.165.0.3	255.255.128.0	169.165.0.1
FIO_VLAN20-1	169.166.0.2	255.255.128.0	169.166.0.1
FIO_VLAN20-2	169.166.0.3	255.255.128.0	169.166.0.1
FIO_VLAN1-1	169.167.0.3	255.255.128.0	169.167.0.1
FIO_VLAN1-2	169.167.0.4	255.255.128.0	169.167.0.1
FIO_VLAN1-3	169.167.0.5	255.255.128.0	169.167.0.1
FIO_VLAN1-4	169.167.0.6	255.255.128.0	169.167.0.1

#### 3. Настройка коммутатора



#### 3.1. Задайте в настройках конфигурации коммутатора имя узла

```
S_BAA>en
S_BAA#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S_BAA(config) #hostname S_BAA
S_BAA(config) #
```

#### 3.2. Задайте коммутатору IP-адрес 169.167.0.2 /17 интерфейса VLAN 1.

#### вырезать из скриншота

```
S_BAA(config) #interface vlan1
S_BAA(config-if) #ip address 169.167.0.2 255.255.128.0
S_BAA(config-if) #no shutdown

S_BAA(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

3.3. Создайте VLAN 10 с именем Faculty и VLAN 20 с именем Students.

```
BUDESATE US CKPUHLHOTA

BCTABUTE CKPUHLHOT

S_BAA(config) #vlan 10

S_BAA(config-vlan) #name Faculty

S_BAA(config-vlan) #exit

S_BAA(config) #vlan 20

S_BAA(config-vlan) #name Students
```

3.4. Задайте коммутатору адрес шлюза по умолчанию 169.167.0.1/17.

```
вырезать из скриншота
S_BAA(config)#ip default-gateway 169.167.0.1
S_BAA(config)#
```

3.5. Укажите в настройках коммутатора принадлежность интерфейсов Fa0/5 и Fa0/6 сети VLAN 10.

```
S_BAA(config) #interface Fa0/5
S_BAA(config-if) #switchport mode access
S_BAA(config-if) #switchport access vlan 10
S_BAA(config-if) #exit
S_BAA(config) #interface Fa0/6
S_BAA(config-if) #switchport mode access
S_BAA(config-if) #switchport access vlan 10
```

3.6. Аналогично укажите в настройках коммутатора принадлежность интерфейсов Fa0/7 и Fa0/8 сети VLAN 20.

```
BADPESATE US CKPUHIHOTA

S_BAA(config) #interface Fa0/7

S_BAA(config-if) #switchport mode access

S_BAA(config-if) #

S_BAA(config-if) #switchport access vlan 20

S_BAA(config-if) #exit

S_BAA(config) #interface Fa0/8

S_BAA(config-if) #switchport mode access

S_BAA(config-if) #switchport access vlan 20

S_BAA(config-if) #switchport access vlan 20

S_BAA(config-if) #exit
```

3.7. Сохраните конфигурацию (как можно сохранить).

```
S_BAA#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
```

3.8. По умолчанию для всех портов имеется только одна VLAN. Докажите или опровергните утверждение "Вы не можете переименовать или удалить VLAN 1. Поэтому дальнейшая настройка для назначения остальных портов сети VLAN 1 не требуется". Чтобы доказать и/или опровергнуть это, выполните команду (какую?)

<b>ДАТЬ ОТВЕТ</b> S_BAA#show vlan brief					
VLAN	Name	Status	Ports		
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2		
10	Faculty	active	Fa0/5, Fa0/6		
20	Students	active	Fa0/7, Fa0/8		
1002	fddi-default	active			
1003	token-ring-default	active			
1004	fddinet-default	active			
1005	trnet-default	active			

Для всех портов изначально по умолчанию имеется только одна VLAN. Поэтому достаточно того, что мы указали принадлежность Fa0/5 и Fa0/6 к VLAN 10 и Fa0/7 и Fa0/8 к VLAN 20. Мы не можем переименовать или удалить VLAN 1. Поэтому дальнейшая настройка для назначения остальных портов сети VLAN 1 не требуется

#### 4. Отразите в отчете ответы на следующие вопросы:

4.1. Все ли другие порты коммутатора расположены во VLAN 1?

#### дать ответ

В VLAN 1 расположены все порты, кроме Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 и Fa0/8, что хорошо видно в таблице выше.

4.2. Какие порты коммутатора расположены во VLAN 10?

дать ответ

Порты Fa0/5 и Fa0/6 расположены во VLAN 10.

4.3. Какие порты коммутатора расположены во VLAN 20?

#### лать ответ

Порты Fa0/7 и Fa0/8 расположены во VLAN 20.

- 4.5. Выполните эхо-запрос с ПК на коммутатор с адресом 169.167.0.2.
- 4.5.1. Были ли эхо-запросы с FIO VLAN1-1 выполнены успешно? Да

```
C:\>ping 169.167.0.2
Pinging 169.167.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 169.167.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 169.167.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

4.5.2. Были ли эхо-запросы с FIO VLAN10-1 выполнены успешно? Нет

```
C:\>ping 169.167.0.2

Pinging 169.167.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 169.167.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

4.5.3. Были ли эхо-запросы с FIO VLAN20-1 выполнены успешно? Нет

```
C:\>ping 169.167.0.2
Pinging 169.167.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 169.167.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

дать ответы на вопросы и приложить вырезки скриншотов

4.6. Выполните эхо-запрос с FIO\_VLAN1-3 на FIO\_VLAN10-2 и FIO\_VLAN20-2.

4.6.1. Доступен ли FIO VLAN10-2 для FIO VLAN1-3? Hem

```
C:\>ping 169.165.0.3

Pinging 169.165.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 169.165.0.3:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

#### 4.6.2. Доступен ли FIO VLAN20-2 для FIO VLAN1-3? Hem

```
C:\>ping 169.166.0.3

Pinging 169.166.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 169.166.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

#### дать ответы на вопросы и приложить вырезки скриншотов

## 4.7. Почему FIO\_VLAN1-<u>3 может или не может у</u>становить связь с коммутатором, а с FIO\_VLAN10-2 и FIO\_VLAN20-2 - да или нет?

#### дать ответ на вопрос

PC\_BAA\_VLAN\_1\_3 может установить связь с коммутатором, потому что находится с коммутатором в одной подсети, но при этом не может установить связь с другими компьютерами, так как они находятся в других подсетях.


### 4.8. Компьютеры могут или не могут установить связь друг с другом. Почему?

#### дать ответ на вопрос

Компьютеры, находящиеся внутри одной VLAN, могут установить связь между собой, кроме того компьютеры из VLAN1 могут установить связь с коммутатором.

При ответах на вопросы разрешается использовать таблицы устройств, выданные с помощью инструмента "лупа"

- 5. Настройка маршрутизатора для организации взаимодействия между VLAN.
- 5.1. Сделайте копию файла .pkt и далее работаете только с копией файла. Добавьте к спроектированной схеме маршрутизатор (модель 2)



5.2. Чтобы настроить маршрутизацию между VLAN, выполните следующие действия:

Настройте магистральный порт на коммутаторе.

```
S_BAA>en
S_BAA#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S_BAA(config)#interface fa0/1
S_BAA(config-if)#switchport mode trunk

S_BAA(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

На маршрутизаторе настройте интерфейс FastEthernet IP-адрес и маску подсети для VLAN 1.

```
R_BAA>en
R_BAA#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_BAA(config) #interface fa0/0
R_BAA(config-if) #ip address 169.167.0.1 255.255.128.0
R_BAA(config-if) #no shutdown
```

На маршрутизаторе настройте подынтерфейс Fa0/0 с IP-адресом и маской подсети для каждой VLAN. Каждый подынтерфейс использует инкапсуляцию 802.1Q.

```
R_BAA(config) #interface fa0/0.10
R_BAA(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

R_BAA(config-subif) #encapsulation dot1q 10
R_BAA(config-subif) #ip address 169.165.0.1 255.255.128.0
R_BAA(config-subif) #exit
R_BAA(config) #interface fa0/0.20
R_BAA(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

R_BAA(config-subif) #encapsulation dot1q 20
R_BAA(config-subif) #encapsulation dot1q 20
R_BAA(config-subif) #ip address 169.166.0.1 255.255.128.0
R_BAA(config-subif) #ip address 169.166.0.1 255.255.128.0
```

5.3. Проверьте конфигурацию и работоспособность маршрутизации между VLAN с помощью команд (каких). Прокомментировать информацию, полученную этими командами

#### вырезать из скриншота R BAA#show ip interface FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected) Internet address is 169.167.0.1/17 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by setup command MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is disabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is disabled IP Fast switching turbo vector IP multicast fast switching is disabled IP multicast distributed fast switching is disabled Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Probe proxy name replies are disabled Policy routing is disabled Network address translation is disabled BGP Policy Mapping is disabled Input features: MCI Check WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled FastEthernet0/0.10 is up, line protocol is up (connected) Internet address is 169.165.0.1/17 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by setup command MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled S BAA#show interface trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Fa0/1 on 802.1q trunking Port Vlans allowed on trunk Fa0/1 1-1005 Vlans allowed and active in management domain Port 1,10,20

Fa0/1 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Fa0/1 1,10,20 R BAA#show ip interface brief

IP-Address Interface OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 169.167.0.1 YES manual up FastEthernet0/0.10 169.165.0.1 YES manual up up FastEthernet0/0.20 169.166.0.1 YES manual up up

Настроили сети маршрутизатора, теперь он может взаимодействовать с fa0/0, fa0/0.10, fa0/0.20.

5.4. *Распечатать таблицу маршрутизации маршрутизатора до пинга хостов*.

```
скриншот ТМ до пинга
R BAA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    169.165.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
      169.165.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
    169.166.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
C
      169.166.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.20
    169.167.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
       169.167.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

5.5. Проверьте подключение между узлами и маршрутизатором.

```
вырезать из скриншота
C:\>ping 169.166.0.2
Pinging 169.166.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 169.166.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 169.166.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 169.166.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 169.166.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 169.166.0.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 169.165.0.2
Pinging 169.165.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 169.165.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 169.165.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 169.165.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 169.165.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 169.165.0.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
                узлы достижимы
```

```
C:\>ping 169.167.0.1

Pinging 169.167.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 169.167.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 169.167.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 169.167.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 169.167.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 169.167.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Маршрутизатор достижим
```

5.6. Распечатать и проанализировать таблицу Port Status Summary коммутатора, маршрутизатора и по крайней мере одного хоста в каждой VLAN. Прокомментировать, то, что касается VLAN. Для доступа к таблицам можно воспользоваться инструментом – лупа

#### дать ответ на вопрос, скриншоты таблиц

Device Name: R\_BAA

Device Model: 2620XM Hostname: R\_BAA

 Port
 Link
 IP Address
 IPv6 Address
 MAC Address

 FastEthernet0/0
 Up
 169.167.0.1/17 < not set>
 000A.F372.671E

 FastEthernet0/0.10
 Up
 169.165.0.1/17 < not set>
 000A.F372.671E

 FastEthernet0/0.20
 Up
 169.166.0.1/17 < not set>
 000A.F372.671E

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0

Device Name: S\_BAA

Custom Device Model: 2960 IOS15

Hostname: S\_BAA

Port Link VLAN IP Address MAC Address FastEthernet0/1 0030.F206.2E01 Uр FastEthernet0/2 Down 1 0030.F206.2E02 FastEthernet0/3 Down 1 0030.F206.2E03 FastEthernet0/4 Down 1 0030.F206.2E04 FastEthernet0/5 Up 10 0030.F206.2E05 FastEthernet0/6 0030.F206.2E06 Up 10 FastEthernet0/7 20 0030.F206.2E07 Úр FastEthernet0/8 Up 20 0030.F206.2E08 FastEthernet0/9 Up 1 0030.F206.2E09 FastEthernet0/10 Úр 1 0030.F206.2E0A FastEthernet0/11 0030.F206.2E0B Up 1 FastEthernet0/12 1 0030.F206.2E0C Úр FastEthernet0/13 Down 1 0030.F206.2E0D FastEthernet0/14 Down 1 0030.F206.2E0E Down 1 FastEthernet0/15 0030.F206.2E0F FastEthernet0/16 Down 1 0030.F206.2E10 Down 1 0030.F206.2E11 FastEthernet0/17 Down 1 0030.F206.2E12 FastEthernet0/18 FastEthernet0/19 Down 1 0030.F206.2E13 0030.F206.2E14 FastEthernet0/20 Down 1 FastEthernet0/21 Down 1 0030.F206.2E15 FastEthernet0/22 Down 1 0030.F206.2E16 FastEthernet0/23 Down 1 0030.F206.2E17 0030.F206.2E18 FastEthernet0/24 Down 1 GigabitEthernet0/1 Down 1 0030.F206.2E19 GigabitEthernet0/2 Down 1 0030.F206.2E1A 169.167.0.2/17 0090.2BA3.D390 Vlan1 Up 1

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > S\_BAA

Device Name: PC\_BAA\_VLAN\_1\_4

Device Model: PC-PT

Port Link IP Address IPv6 Address MAC Address
FastEthernet0 Up 169.167.0.6/17 <not set> 0030.F267.4682
Bluetooth Down <not set> <not set> 00030.F267.4682

Gateway: 169.167.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC\_BAA\_VLAN\_1\_4

Device Name: PC\_BAA\_VLAN\_10\_2

Device Model: PC-PT

Port Link IP Address IPv6 Address MAC Address FastEthernet0 Up 169.165.0.3/17 <not set> MAC Address 0050.0FAA.7D13

Bluetooth Down <not set> <not set> 0060.2F4E.CA00

Gateway: 169.165.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC\_BAA\_VLAN\_10\_2

Device Name: PC\_BAA\_VLAN\_20\_2

Device Model: PC-PT

Port Link IP Address IPv6 Address
FastEthernet0 Up 169.166.0.3/17 <not set>
MAC Address
00D0.D30A.E761
000A.F3D9.A15D

Gateway: 169.166.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC\_BAA\_VLAN\_20\_2

#### Маршрутизатор R\_ВАА (2620XM):

• Интерфейсы:

o FastEthernet0/0, 0/0.10, 0/0.20 — Bce Up.

- ІР-адреса:
  - o Общий интерфейс 0/0: 169.167.0.1/17 (VLAN 1).
  - о Подинтерфейсы: 0/0.10 169.165.0.1 (VLAN 10), 0/0.20 169.166.0.1 (VLAN 20).
- Комментарий: используется маршрутизация между VLAN через подинтерфейсы.

#### Коммутатор S\_BAA (2960 IOS15):

- VLAN 1: порты 0/9, 0/10, 0/11, Vlan1 все Up.
- VLAN 10: порты 0/5, 0/6 Up.
- VLAN 20: порты 0/7, 0/8 Up.
- Остальные порты Down.
- **Комментарий**: VLAN'ы распределены по портам, каждый набор портов работает в своей VLAN.

#### Хосты:

- **PC BAA VLAN 1 4** (VLAN 1): IP 169.167.0.6/17, шлюз 169.167.0.1.
- PC BAA VLAN 10 2 (VLAN 10): IP 169.165.0.3/17, шлюз 169.165.0.1.
- PC BAA VLAN 20 2 (VLAN 20): IP 169.166.0.3/17, шлюз 169.166.0.1.
- **Комментарий**: Все ПК находятся в своей VLAN и корректно маршрутизируются через R\_BAA.

**Итог**: VLAN-архитектура реализована корректно. Используется маршрутизация между VLAN через маршрутизатор с подинтерфейсами. Хосты связаны с соответствующими VLAN через коммутатор.

5.7. Распечатать таблицу маршрутизации маршрутизатора после пинга хостов. Проанализировать и сделать выводы. Пинги можно проводить с помощью инструмента

```
скриншот ТМ после пингадо пинга
                            Анализ и выводы
R BAA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    169.165.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
       169.165.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
    169.166.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
С
       169.166.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.20
     169.167.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
С
       169.167.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R BAA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      {\tt N1} - OSPF NSSA external type 1, {\tt N2} - OSPF NSSA external type 2
      {\tt E1} - OSPF external type 1, {\tt E2} - OSPF external type 2, {\tt E} - {\tt EGP}
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    169.165.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
       169.165.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
    169.166.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
      169.166.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.20
    169.167.0.0/17 is subnetted, 1 subnets
       169.167.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
                            ничего не изменилось
```

#### 5.8. Дать краткий реферат по технологии VLAN (только для желающих).

**VLAN (Virtual Local Area Network)** — это технология логического разделения локальной сети на изолированные подсети внутри одного коммутатора или между несколькими. VLAN позволяет разделить физически единую сеть на несколько виртуальных, каждая из которых функционирует как отдельная локальная сеть.

#### Цель и преимущества VLAN:

- 1. **Изоляция трафика** устройства из разных VLAN не могут напрямую обмениваться данными без маршрутизатора.
- 2. Повышение безопасности можно изолировать, например, бухгалтерию от остальной сети.
- 3. **Снижение широковещательного трафика** VLAN ограничивает область распространения broadcast-сообщений.
- 4. **Гибкость и масштабируемость** проще управлять логической структурой сети без физического перемещения устройств.

#### Как работает VLAN:

- Каждому порту коммутатора присваивается определённая VLAN (например, VLAN 10, VLAN 20).
- Трафик между VLAN'ами передаётся через маршрутизатор или L3-коммутатор.
- Для передачи трафика между VLAN через один физический канал используется **технология trunk** и протокол **802.1Q**, который добавляет теги VLAN в кадры Ethernet.

#### Типы портов в VLAN:

- **Access-port** принадлежит только одной VLAN, подключается к конечным устройствам (ПК, принтерам).
- **Trunk-port** передаёт трафик нескольких VLAN, используется между коммутаторами и маршрутизаторами.

#### Безопасность и контроль доступа

VLAN помогает реализовать **политику безопасности**, ограничивая доступ между различными группами пользователей. Например:

- Гости могут быть помещены в **отдельную VLAN без доступа к внутренним ресурсам**.
- Администраторы могут настраивать **ACL** (**Access Control Lists**) на маршрутизаторах для фильтрации трафика между VLAN'ами.

#### Маршрутизация между VLAN (Inter-VLAN Routing)

Так как устройства в разных VLAN логически изолированы, для связи между ними используется маршрутизатор или L3-коммутатор. Этот подход называется Inter-VLAN Routing и чаще всего реализуется через:

- **Router-on-a-Stick**: маршрутизатор с одним физическим интерфейсом и несколькими подинтерфейсами, по одному на каждую VLAN.
- **Многоуровневый (L3) коммутатор**, который выполняет маршрутизацию прямо внутри себя.

#### Типы VLAN по назначению

- **Default VLAN** по умолчанию это VLAN 1. Все порты коммутатора изначально находятся в ней.
- Data VLAN используется для передачи пользовательских данных.
- Voice VLAN выделяется для IP-телефонии (QoS-поддержка).
- Management VLAN служит для управления оборудованием.
- Native VLAN используется в trunk-подключениях без тегирования.

#### Совместимость и стандарты

- IEEE 802.1Q основной стандарт для тегирования VLAN-трафика.
- VLAN можно использовать как внутри одного коммутатора, так и между несколькими, объединёнными trunk-соединением.

VLAN — фундаментальный элемент сетевой виртуализации, который позволяет гибко управлять структурами сети, минимизировать риски и оптимизировать производительность. Это незаменимый инструмент в больших и средних организациях, особенно в условиях роста числа пользователей и сервисов.