数据导入neo4j方法总结

#删除全部数据方法一: match (n) detach delete n

#删除数据方法二 MATCH (n) OPTIONAL MATCH (n)-[r]-() DELETE n,r

#删除某一个Node Label, 比如删除"gzh":

match(n:gzh) delete n


一、neo4j-admin import导入CSV文件说明

- 1. 确认neo4j已经加入环境变量
- 2. cd 到neo4j路径下的import所在目录
- 3. 确认import 路径下的文件是否存在
- 4. 导入之前我们需要将neo4j服务停止,即neo4j stop.
- 5. 这里使用的是4.2社区版本neo4j导入的结果的(cmd窗口输入)语句如下:

```
D:\neo4j-community-4.2.6\bin\neo4j-admin import --database=neo4jcsv --delimiter=";" --array-delimiter="|" --quote="'" -- nodes=import/files_2/movies2.csv --nodes=import/files_2/actors2.csv --relationships=import/files_2/roles2.csv --multiline-fields=true
```

此种方式导入数据将使用新的数据库,此处为neo4jcsv。 但是这种方式导入数据之后,我们是看不见我们的数据的,因为我们默认使用的数据库是neo4j,而我们导入的数据是到 neo4jcsv中的。

由于关键原因: neo4j社区版本不支持建多个数据库,我们执行是会报错的: 运行: create DATABASE TEST



二、neo4j-admin import导入CSV后文件数据的展示

创建的数据该怎么在网页中展示呢?

关键原因: neo4j社区版本不支持建多个数据库。默认的数据库如下。查看配置文件 \conf\neo4j.cof

我们更改如下,并取消注释:

然后重启: neo4j restart

之后更新一下服务: neo4j update-service


然后neo4j restart 即可

之后我们在web端打开,就可以看到数据文件了: 可以看出:

1. 默认的neo4j 数据库已经不可用了




- 2. 左侧出现三个默认的数据库,此时默认的为neo4jcsv
- 3. 可以使用SHOW DATABASES 查看数据库情况:



此时共有三个数据库,之前默认的数据量neo4j已经离线。

4. 此时我们查看一下导入的数据,可以看出我们使用csv文件就可以导入数据了, 笔使用create语句创建来的快。



三、neo4j-admin import导入CSV总结:

• 适用场景: 千万以上 nodes导入

• 速度: 非常快(数万nodes/s)

• 优点:占用更少的资源

• 缺点: 需要转成CSV; 必须停止neo4j; 只能生成新的数据库,而不能在已存在的数据库中插入数据。

四、load csv 方式导入数据

neo4j-admin import 导入必须停止数据库的服务,只能生成新的数据库,不能在已有数据库中插入数据,load csv方式可插入数据,即使用cypher语法中的LOAD CSV。

导入的注意事项: (1)导入的文件必须是csv文件,位置可以是本地的,或通过http、https、ftp等url指定位置。 (2)如果文件中有中文,可使用VSCode或NotePad++等软件修改为utf-8格式文件,防止中文乱码。

假设我们在neo4j的安装目录下有一个要导入的文件: D:\neo4j-community-4.2.6\import\files 3\node gzh.csv。 文件的内容大致如下:

我们将这个数据导入到数据库neo4jcsv中(此时默认的就是neo4jcsv数据库): 我们执行语句如下:

```
:auto using periodic commit 10000 load csv with headers from
"file:/files_3/node_gzh.csv" as line with line create (:gzh
{item:line.item, trans_amount_sum:line.trans_amount_sum,
trans_cnt:line.trans_cnt, type:line.type});
```

之后,我们可以看到数据库中的数据了:



导入的数据的说明:

- 1. using periodic commit的作用是分段式创建顶点,数值为10000即读取10000行数据就写入数据库中,分行读取的目的是就是防止溢出内存导致的错误。
- 2. create语句可以替换成merge,防止导入的数据重复。
- 3. gzh代表节点的标签名,可以在Node Labels中查看。 item、trans_amount_sum等代表节点的属性。
- 4. 上述方法创建了很多节点(节点有item、trans_amount_sum等属性)。

五、load csv 方式导入数据总结

- 适用场景: 0~1000w
- 速度: 一般 5000/s
- 优点: 可以加载本地/远程CSV;可实时插入
- 缺点:导入速度较慢;需要将数据转换成csv