

Objectifs

- Classe
- Constructeurs
- Héritage
- Méthode virtuelle / virtuelle pure

Classe – Déclaration

- La déclaration doit être faites dans un fichier d'entête
- Dans le cours, vous ferez un fichier d'entête par classe qui aura le même nom que la classe

```
class MaClasse {
public:
    // ...

protected:
    // ...

private:
    // ...
};
```

Classe – Méthodes spéciales

- Constructeurs : méthodes exécutées après l'allocation de la mémoire nécessaire à la création d'un objet. Il y en a 4 types normalisés
- Destructeur : méthode exécutée avant la désallocation de la mémoire allouée à un objet
- Opérateurs d'affectation : méthodes exécutées lors de l'affectation d'un objet dans un autre

Classe – Constructeurs 1 / 4

- Constructeur par défaut
 - Constructeur sans paramètre
 - Est créé automatiquement si vous ne déclarez pas d'autre constructeur

```
Televiseur.h

class Televiseur {
  public:
     Televiseur();
     // ...
  private:
     int m_canalActuel;
     int m_volume;
     bool m_estAllume;
  };
```

```
Televiseur.cpp

Televiseur::Televiseur():
    m_canalActuel(1),
    m_volume(20),
    m_estAllume(false)
{
    // ...
}
```

Classe – Constructeurs 2 / 4

- Constructeur d'initialisation
 - Constructeur avec paramètres

Televiseur.h

Televiseur.cpp

```
// Ctor d'initialisation avec un paramètre qui a une valeur par défaut
Televiseur::Televiseur(int p_canalActuel, int p_volume, bool p_estAllume) :
    m_canalActuel(p_canalActuel),
    m_volume(p_volume),
    m_estAllume(p_estAllume)
{
    ;
}
```

Classe – Constructeurs 3 / 4

- Constructeur par copie
 - Constructeur qui prend une **référence constante** de l'objet à copier
 - Est créé automatiquement si vous ne déclarez pas d'autre constructeur

```
Televiseur.cpp

Televiseur::Televiseur(const Televiseur&
p_objetACopier):
    m_canalActuel(p_objetACopier.m_canalActuel),
    m_volume(p_objetACopier.m_volume),
    m_estAllume(p_objetACopier.m_estAllume)
{
    // ...
}
```

Classe – Constructeurs 4 / 4

- Constructeur par déplacement
 - Constructeur qui prend une référence rvalue de l'objet à déplacer
 - Est créé automatiquement si vous ne déclarez pas d'autre constructeur

```
Televiseur.h

class Televiseur {
  public:
          Televiseur(Televiseur&&
  p_rvalue);
          // ...
  private:
     int m_canalActuel;
     int m_volume;
     bool m_estAllume;
};
```

```
Televiseur.cpp

Televiseur::Televiseur(Televiseur&& p_rvalue) :
    m_canalActuel(p_rvalue.m_canalActuel),
    m_volume(p_rvalue.m_volume),
    m_estAllume(p_rvalue.m_estAllume)
{
    // ...
}
```

Sera revu avec l'allocation dynamique de ressources

Classe – Destructeur

- Un destructeur est créé automatiquement par le compilateur si vous n'en créez pas un
- Sert à libérer les ressources dont l'objet à responsabilité

```
Televiseur.h

class Televiseur {
  public:
     ~Televiseur();
     // ...
};
```

```
Televiseur.cpp

Televiseur::~Televiseur() {
    // ...
}
```

Sera revu avec l'allocation dynamique de ressources

Classe – Utilisation d'un constructeur délégué

• À partir d'un constructeur vous pouvez appeler un autre constructeur de la même classe

```
Televiseur.cpp

// Utilisation d'un constructeur délégué
Televiseur::Televiseur()
: Televiseur(1, 20, false) {
    // ...
}
```

Préconditions

- Deux méthodes classiques en C++
 - Utiliser des assertions :

```
Ex.: assert(p_volume >= 0 && p_volume <= 100);</pre>
```

Utiliser des levées d'exceptions

```
EX.: if (p_volume < 0 || p_volume > 100) {
    throw std::invalid_argument("Le volume doit être compris entre 0 et 100");
}

std

Comain_error
Cinvalid_argument
Clength_error
Cout_of_range
Crange_error
Coverflow_error
Cunderflow_error
```

Héritage

- On peut étendre / spécialiser une classe en héritant de ses propriétés et en les complétant / modifiant
- Le C++ permet d'hériter de plus d'une classe : ce n'est pas aborder dans le présent cours. Une réponse rapide est qu'il faut ajouter le mot clef « virtual » devant chaque classe héritée. Il faut aussi appeler explicitement les constructeurs des classes parentes. Globalement, l'héritage multiple pose beaucoup de problème et est à éviter!

```
class Televiseur : public Actionnable {
    // ...
};
```

Méthodes

```
class Televiseur {
public:
    virtual bool estAllume() const;
    virtual void allumer();
    virtual void eteindre();
};
```

- Les méthodes permettent d'implanter les comportements des objets
- Elles ont accès à l'objet à partir du mot clef « this » qui représente l'adresse de l'objet courant (La notion d'adresse est détaillée dans les modules suivants)
- Pour le moment, retenez la notation this->m_ABC pour accéder à la donnée membre m_ABC
- Pour appeler un membre de la classe mère, il faut utiliser le nom de la classe suivi de « :: » et du nom du membre (Ex. MaClasseParent::m_maDonnee)
- Par défaut, une méthode n'est pas virtuelle (comme en C#). Si vous la redéfinissez, cette nouvelle version ne sera peut-être jamais appelée (Voir type dynamique : type réel de l'objet connu à l'exécution et le type statique : type déclaré dans le code connu à la compilation)

Méthodes spéciales – Généralités et affectation

- Comme dans beaucoup d'autre langage, C++ permet de déclarer et définir des opérateurs afin de facilité l'écriture et la lecture du code
- Exemple d'opérateurs : +, /, -, *, new, delete, =, ==, !=, etc.
- Ici, nous parlerons seulement de l'opérateur d'affectation qui peut être redéfini avec deux variations :
 - <classe>& operator=([const] <classe>& p_objetACopier)
 - <classe>& operator=(<classe>&& p_rvalue)

Méthodes spéciales – Généralités et affectation

```
Televiseur& operator=(const Televiseur& p_objetAAffecter);
Televiseur& operator=(Televiseur&& p_objetAAffecter);
```

```
Televiseur.cpp
Televiseur& Televiseur::operator=(const Televiseur& p objetAAffecter) {
    if (this != &p objetAAffecter) {
         this->m canalActuel = p objetAAffecter.m canalActuel;
         this->m volume = p objetAAffecter.m volume;
         this->m estAllume = p objetAAffecter.m estAllume;
    return *this;
Televiseur& Televiseur::operator=(Televiseur&& p objetAAffecter) {
    if (this != &p objetAAffecter) {
         this->m canalActuel = p objetAAffecter.m canalActuel;
         this->m volume = p objetAAffecter.m volume;
         this->m estAllume = p objetAAffecter.m estAllume;
    return *this;
```

Réf. Chapitre 16.3

Abstraction

- La notion d'interface n'existe pas en C++
- Une classe peut être abstraite
- Une classe est abstraite si et seulement si la classe à au moins une méthode abstraite, appelée aussi méthode virtuelle pure
- Si vous n'avez pas de méthode à rendre abstraite, vous pouvez déclarer le destructeur comme étant un destructeur virtuel pur : il faudra quand même ici le définir

```
class Actionnable {
public:
    virtual bool estAllume() const = 0;
    virtual void allumer() = 0;
    virtual void eteindre() = 0;
};
```

Visibilité – Membres

• public :

• Tout le monde peut accéder aux membres déclarés avec cette visibilité

• protected :

 Seules les classes filles peuvent accéder aux membres déclarés avec cette visibilité

• private :

 Seule la classe qui les déclare peut accéder aux membres déclarés avec cette visibilité

Visibilité – Héritage

- L'utilisation des visibilités au moment de la déclaration de l'héritage permet de limiter la visibilité des membres des classes héritées
 - public : les visibilités des membres des classes hérités sont inchangées
 - protected : les visibilités des membres « public » des classes hérités deviennent « protected »
 - private : les visibilités des membres « public » / « protected » deviennent
 « private »

Références

- https://en.cppreference.com/w/cpp/language/value_category : catégorie de variable
- https://en.cppreference.com/w/cpp/language/copy_constructor : constructeurs par copie
- https://en.cppreference.com/w/cpp/language/copy_assignment : operateur d'affectation
- https://en.cppreference.com/w/cpp/error/exception : Exceptions