

Горячие клавиши mpv

Клавиши работают в **окне плеера**, а не в панели программы: mpv — отдельная программа, панель ему только отдаёт команды и забирает у него позиции.

Список снят с самого плеера — это ответ `input-bindings` сборки от 14 августа 2026 года с конфигурацией из `config\mpv`, а не переписанная страница из интернета. То, что здесь написано, — то, на что плеер отвечает в этой сборке.

Чем режут

Дюжина клавиш, которыми делается вся работа. Остальное — по желанию.

Клавиша	Что делает
Пробел	играть / пауза
, .	шаг ровно в один кадр назад и вперёд
← →	перемотка на 5 секунд
Shift+← Shift+→	точно на секунду назад и вперёд
Shift+↓ Shift+↑	точно на пять секунд
↓ ↑	на минуту назад и вперёд
Home	в начало файла
l	поставить точку A ; второе нажатие — точку B ; кусок между ними играет по кругу
Ctrl+l	снять точки A и B
b	играть назад
n	вернуться к воспроизведению вперёд
[]	медленнее / быстрее на 10 % — на скорости 0,25 слышно каждый слог

Клавиша	Что делает
<code>Backspace</code>	вернуть обычную скорость
<code>s</code>	снимок кадра рядом с исходным файлом (<code>ИмяФайла-shot-1.png</code>)

`l` — это и есть рез: поставили A и B, послушали петлю, и если точка неверна — подвинули её `,` и `.`, нажали `l` снова. Дальше в панели `Взять A и B` переносит обе точки в последнюю строку полей, а `+` сбрасывает A и B для следующего куска. В `Разделить` точку переносит `Взять A` — только если она дальше предыдущих.

Разница между `←` и `Shift+←` важна: обычная перемотка прыгает на 5 секунд и показывает ближайший кадр, а `Shift` — точная, ровно на секунду, и попадает в кадр. Для поиска точки реза нужна вторая.

`b` и `n` добавлены этой сборкой. В обычном `trv` на `b` висит подавление полос (`deband`) — здесь оно переопределено.

Всё остальное

Ниже — все 197 привязок этой сборки, по разделам. Где команда говорит сама за себя, стоит перевод; где нет — команда `trv` как есть, её можно ввести в консоли плеера (```).

Перемотка и время

Клавиша	Что делает	Команда <code>trv</code>
<code>!</code>	к соседней главе	<code>add chapter -1</code>
<code>,</code>	на кадр назад	<code>frame-back-step</code>
<code>.</code>	на кадр вперёд	<code>frame-step</code>
<code>@</code>	к соседней главе	<code>add chapter 1</code>
<code>Ctrl+←</code>	к соседней реплике субтитров	<code>no-osd sub-seek -1</code>
<code>Ctrl+→</code>	к соседней реплике субтитров	<code>no-osd sub-seek 1</code>
<code>↓</code>	на минуту назад	<code>seek -60</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Вперёд (мультимедийная)	на минуту вперёд	<code>seek 60</code>
g-c	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-chapter</code>
Home	в начало файла	<code>seek 0 absolute</code>
←	на 5 с назад	<code>seek -5</code>
Page Down	к соседней главе	<code>add chapter -1</code>
Page Up	к соседней главе	<code>add chapter 1</code>
Назад (мультимедийная)	на минуту назад	<code>seek -60</code>
→	на 5 с вперёд	<code>seek 5</code>
Shift+Backspace	вернуться туда, где были до перемотки	<code>revert-seek</code>
Shift+Ctrl+Backspace	запомнить место, куда возвращаться	<code>revert-seek mark</code>
Shift+↓	точно на 5 с назад	<code>no-osd seek -5 exact</code>
Shift+←	точно на 1 с назад	<code>no-osd seek -1 exact</code>
Shift+Page Down	на 10 мин назад	<code>seek -600</code>
Shift+Page Up	на 10 мин вперёд	<code>seek 600</code>
Shift+→	точно на 1 с вперёд	<code>no-osd seek 1 exact</code>
Shift+↑	точно на 5 с вперёд	<code>no-osd seek 5 exact</code>
↑	на минуту вперёд	<code>seek 60</code>
Колесо влево	на 10 с назад	<code>seek -10</code>
Колесо вправо	на 10 с вперёд	<code>seek 10</code>

Воспроизведение и скорость

Клавиша	Что делает	Команда mpv
[	скорость × 1/1.1	<code>multiply speed 1/1.1</code>
]	скорость × 1.1	<code>multiply speed 1.1</code>
b	играть назад	<code>set play-direction backward ;</code> <code>set pause no</code>
Backspace	обычная скорость	<code>set speed 1</code>
Заккрытие окна	выйти	<code>quit</code>
Ctrl+c	выйти	<code>quit 4</code>
Ctrl+l	снять точки A и B	<code>set ab-loop-a no ; set ab-loop-</code> <code>b no</code>
Ctrl+w	выйти	<code>quit</code>
L	повторять файл по кругу	<code>cycle-values loop-file inf no</code>
l	поставить точку A, затем B — петля между ними	<code>ab-loop</code>
n	играть вперёд	<code>set play-direction forward ;</code> <code>set pause no</code>
p	играть / пауза	<code>cycle pause</code>
Pause (мультимедийная)	играть / пауза	<code>cycle pause</code>
Pause (мультимедийная)	пауза	<code>set pause yes</code>
Play (мультимедийная)	играть / пауза	<code>cycle pause</code>
Play (мультимедийная)	играть	<code>set pause no</code>
Play/Pause (мультимедийная)	играть / пауза	<code>cycle pause</code>
Power (мультимедийная)	выйти	<code>quit</code>
Q	выйти, запомнив место	<code>quit-watch-later</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>q</code>	выйти	<code>quit</code>
<code>Пробел</code>	играть / пауза	<code>cycle pause</code>
<code>Stop (мультимедийная)</code>	выйти	<code>quit</code>
<code>{</code>	скорость × 0.5	<code>multiply speed 0.5</code>
<code>}</code>	скорость × 2.0	<code>multiply speed 2.0</code>

Звук

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>*</code>	громкость 2	<code>add volume 2</code>
<code>/</code>	громкость -2	<code>add volume -2</code>
<code>0</code>	громкость 2	<code>add volume 2</code>
<code>9</code>	громкость -2	<code>add volume -2</code>
<code>Ctrl++</code>	сдвиг звука на 0.1 с	<code>add audio-delay 0.1</code>
<code>Ctrl+-</code>	сдвиг звука на -0.1 с	<code>add audio-delay -0.1</code>
<code>Ctrl+Плюс на цифровом блоке</code>	сдвиг звука на 0.1 с	<code>add audio-delay 0.1</code>
<code>Ctrl+Минус на цифровом блоке</code>	сдвиг звука на -0.1 с	<code>add audio-delay -0.1</code>
<code>g-a</code>	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-aid</code>
<code>g-d</code>	—	<code>script-binding select/select-audio-device</code>
<code>Дробь на цифровом блоке</code>	громкость -2	<code>add volume -2</code>
<code>Звёздочка на цифровом блоке</code>	громкость 2	<code>add volume 2</code>
<code>m</code>	звук вкл/выкл	<code>cycle mute</code>

Клавиша	Что делает	Команда mrv
Mute (мультимедийная)	звук вкл/выкл	cycle mute
#	следующая звуковая дорожка	cycle audio
Тише (мультимедийная)	громкость -2	add volume -2
Громче (мультимедийная)	громкость 2	add volume 2

Субтитры

Клавиша	Что делает	Команда mrv
Alt+v	—	cycle secondary-sub-visibility
F	размер субтитров -0.1	add sub-scale -0.1
G	размер субтитров 0.1	add sub-scale 0.1
g-L	—	script-binding select/select-secondary-subtitle-line
g-l	—	script-binding select/select-subtitle-line
g-S	—	script-binding select/select-secondary-sid
g-s	выбрать из списка	script-binding select/select-sid
J	—	cycle sub down
j	следующие субтитры	cycle sub
R	—	add sub-pos +1
r	субтитры выше/ниже	add sub-pos -1
Shift+Ctrl+←	—	sub-step -1
Shift+Ctrl+→	—	sub-step 1
t	—	add sub-pos +1

Клавиша	Что делает	Команда mpv
u	переключить sub-ass-override	<code>cycle-values sub-ass-override "force" "scale"</code>
v	—	<code>cycle sub-ass-use-video-data</code>
v	показать/скрыть субтитры	<code>cycle sub-visibility</code>
x	сдвиг субтитров на 0.1 с	<code>add sub-delay 0.1</code>
Z	сдвиг субтитров на 0.1 с	<code>add sub-delay 0.1</code>
z	сдвиг субтитров на -0.1 с	<code>add sub-delay -0.1</code>

Картинка

Клавиша	Что делает	Команда mpv
1	контраст -1	<code>add contrast -1</code>
2	контраст 1	<code>add contrast 1</code>
3	яркость -1	<code>add brightness -1</code>
4	яркость 1	<code>add brightness 1</code>
5	гамма -1	<code>add gamma -1</code>
6	гамма 1	<code>add gamma 1</code>
7	насыщенность -1	<code>add saturation -1</code>
8	насыщенность 1	<code>add saturation 1</code>
_	следующая видеодорожка	<code>cycle video</code>
A	переключить video-aspect-override	<code>cycle-values video-aspect-override "16:9" "4:3" "2.35:1" "no"</code>
Alt++	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom 0.1</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>Alt+-</code>	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom -0.1</code>
<code>Alt+Backspace</code>	вернуть масштаб и положение	<code>set video-zoom 0; no-osd set panscan 0; no-osd set video-pan-x 0; no-osd set video-pan-y 0; no- osd set video-align-x 0; no-osd set video-align- y 0</code>
<code>Alt+↓</code>	сдвинуть картинку по вертикали	<code>add video-pan-y -0.1</code>
<code>Alt+KP1</code>	—	<code>repeatable add video-rotate -1</code>
<code>Alt+KP3</code>	—	<code>repeatable add video-rotate 1</code>
<code>Alt+KP5</code>	video-rotate = 0	<code>set video-rotate 0</code>
<code>Alt+Плюс на цифровом блоке</code>	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom 0.1</code>
<code>Alt+Минус на цифровом блоке</code>	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom -0.1</code>
<code>Alt++</code>	сдвинуть картинку по горизонтали	<code>add video-pan-x 0.1</code>
<code>Alt++></code>	сдвинуть картинку по горизонтали	<code>add video-pan-x -0.1</code>
<code>Alt+↑</code>	сдвинуть картинку по вертикали	<code>add video-pan-y 0.1</code>
<code>Ctrl+h</code>	переключить hwdec	<code>cycle-values hwdec no auto</code>
<code>Ctrl+KP1</code>	—	<code>add video-pan-x -0.01; add video-pan-y 0.01</code>
<code>Ctrl+KP2</code>	сдвинуть картинку по вертикали	<code>add video-pan-y 0.01</code>
<code>Ctrl+KP3</code>	—	<code>add video-pan-x 0.01; add video-pan-y 0.01</code>
<code>Ctrl+KP4</code>	сдвинуть картинку по горизонтали	<code>add video-pan-x -0.01</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Ctrl+KP5	—	set video-pan-x 0.00; set video-pan-y 0.00
Ctrl+KP6	сдвинуть картинку по горизонтали	add video-pan-x 0.01
Ctrl+KP7	—	add video-pan-x -0.01; add video-pan-y -0.01
Ctrl+KP8	сдвинуть картинку по вертикали	add video-pan-y -0.01
Ctrl+KP9	—	add video-pan-x 0.01; add video-pan-y -0.01
Ctrl+KP_BEGIN	—	set video-align-x 0.00; set video-align-y 0.00
Ctrl+KP_DOWN	video-align-y: 0.01	add video-align-y 0.01
Ctrl+KP_END	—	add video-align-x -0.01; add video-align-y 0.01
Ctrl+KP_HOME	—	add video-align-x -0.01; add video-align-y -0.01
Ctrl+KP_LEFT	video-align-x: -0.01	add video-align-x -0.01
Ctrl+KP_PGDOWN	—	add video-align-x 0.01; add video-align-y 0.01
Ctrl+KP_PGUP	—	add video-align-x 0.01; add video-align-y -0.01
Ctrl+KP_RIGHT	video-align-x: 0.01	add video-align-x 0.01
Ctrl+KP_UP	video-align-y: -0.01	add video-align-y -0.01
d	устранение чересстрочности	cycle deinterlace
e	—	add panscan +0.1
g-v	выбрать из списка	script-binding select/select-vid
KP1	приблизить / отдалить	add video-zoom -0.01
KP2	video-scale-y: -0.01	add video-scale-y -0.01
KP4	video-scale-x: -0.01	add video-scale-x -0.01

Клавиша	Что делает	Команда mpv
KP5	—	<code>set video-scale-x 1.00; set video-scale-y 1; set video-zoom 0</code>
KP6	video-scale-x: 0.01	<code>add video-scale-x 0.01</code>
KP8	video-scale-y: 0.01	<code>add video-scale-y 0.01</code>
KP9	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom 0.01</code>
S	снимок чистого кадра, без субтитров	<code>screenshot video</code>
W	—	<code>add panscan +0.1</code>
w	обрезать поля по краям	<code>add panscan -0.1</code>
ZOOMIN	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom 0.1</code>
ZOOMOUT	приблизить / отдалить	<code>add video-zoom -0.1</code>

Окно, экран и снимки

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Alt+0	window-scale = 0.5	<code>set window-scale 0.5</code>
Alt+1	window-scale = 1	<code>set window-scale 1</code>
Alt+2	window-scale = 2	<code>set window-scale 2</code>
Alt+s	—	<code>screenshot each-frame</code>
Ctrl+r	—	<code>set file-local-options/start \${=time-pos}; playlist-play-index current yes; show-text "Reloading current file..."</code>
Ctrl+s	снимок окна как оно есть	<code>screenshot window</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Ctrl+v	—	<code>update-clipboard text; loadfile \${clipboard/text} append-play; show-text '+ \${clipboard/text}'</code>
Esc	fullscreen = no	<code>set fullscreen no</code>
f	полный экран	<code>cycle fullscreen</code>
F8	—	<code>show-text \${playlist}</code>
F9	—	<code>show-text \${track-list}</code>
Двойной щелчок	полный экран	<code>cycle fullscreen</code>
0	—	<code>no-osd cycle-values osd-level 3 1</code>
o	показать полосу времени	<code>show-progress</code>
P	показать полосу времени	<code>show-progress</code>
s	снимок кадра с субтитрами	<code>screenshot</code>
Shift+End	—	<code>no-osd set playlist-pos-1 \${playlist-count}</code>
Shift+Home	—	<code>no-osd set playlist-pos 0</code>
T	поверх других окон	<code>cycle ontop</code>

Файлы и список

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<	предыдущий файл в списке	<code>playlist-prev</code>
>	следующий файл в списке	<code>playlist-next</code>
Enter	следующий файл в списке	<code>playlist-next</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>g-p</code>	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-playlist</code>
Кнопка «назад»	предыдущий файл в списке	<code>playlist-prev</code>
Кнопка «вперёд»	следующий файл в списке	<code>playlist-next</code>
Следующий (мультимедийная)	следующий файл в списке	<code>playlist-next</code>
Предыдущий (мультимедийная)	предыдущий файл в списке	<code>playlist-prev</code>

Меню, сведения, прочее

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>?</code>	—	<code>script-binding stats/display-page-4-toggle</code>
<code>...</code>	—	<code>script-binding commands/open</code>
<code>Ctrl+Левая</code> кнопка	перетаскивание картинки мышью	<code>script-binding positioning/drag-to-pan</code>
<code>Ctrl+p</code>	меню	<code>script-binding select/menu</code>
<code>Ctrl+Колесо</code> вниз	—	<code>script-binding positioning/cursor-centric-zoom -0.1</code>
<code>Ctrl+Колесо</code> вверх	—	<code>script-binding positioning/cursor-centric-zoom 0.1</code>
<code>Delete</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/visibility</code>
<code>E</code>	—	<code>cycle edition</code>
<code>g-b</code>	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-binding</code>
<code>g-e</code>	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-edition</code>

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>g-h</code>	—	<code>script-binding select/select-watch-history</code>
<code>g-m</code>	меню	<code>script-binding select/menu</code>
<code>g-r</code>	—	<code>script-binding select/show-properties</code>
<code>g-t</code>	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-track</code>
<code>g-w</code>	—	<code>script-binding select/select-watch-later</code>
<code>I</code>	сведения о файле и воспроизведении	<code>script-binding stats/display-stats-toggle</code>
<code>i</code>	сведения о файле и воспроизведении	<code>script-binding stats/display-stats</code>
Левая кнопка	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding11</code>
Средняя кнопка	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding6</code>
Правая кнопка	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding7</code>
<code>MENU</code>	—	<code>script-binding select/context-menu</code>
<code>MOUSE_LEAVE</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding4</code>
<code>MOUSE_MOVE</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding3</code>
<code>Shift+F10</code>	—	<code>script-binding select/context-menu</code>
<code>Shift+Левая кнопка</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding8</code>
Колесо вниз	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding10</code>
Колесо вверх	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding9</code>

Если клавиша не сработала

- Окно плеера должно быть активным: щелчок по нему возвращает фокус.
- Пока стоит петля A/B, воспроизведение не выходит за точку B — снимите её `Ctrl+L`.

- Полный справочник самого mpv лежит рядом с плеером: `Tools\mpv\bin\doc\manual.pdf`, его кладёт установщик.