





Suddivisione in classi

Le istruzioni del linguaggio assembly possono essere divise nelle seguenti categorie:

Istruzioni "Load and Store"

Spostano dati tra la memoria e i registri generali del processore (i valori non sono modificati, ma solo spostati)

Istruzioni "Load Immediate"

Caricano, nei registri, valori costanti

Istruzioni "Data Movement"

Spostano dati tra i registri del processore

Istruzioni aritmetico/logiche

Effettuano operazioni aritmetico, logiche o di scorrimento sui registri del processore (il valore risultante modifica i condition code della ALU)

Istruzioni di confronto

Effettuano il confronto tra i valori contenuti nei registri

Istruzioni di salto condizionato

Spostano l'esecuzione da un punto ad un altro di un programma in presenza di certe condizioni

Istruzioni di salto non condizionato

Spostano l'esecuzione da un punto ad un altro di un programma

Istruzioni di sistema o comando

Influenzano lo svolgimento del programma (HALT, NOP, BREAK, TRAP ...)





Little endian / Big endian

□Definizione di endianness: disposizione di una parola (word) nei byte di memoria
Little Endian: memorizza prima la "little end" (ovvero i bit meno significativi) della word nelle locazioni di memoria con indirizzo più basso
□Big Endian: memorizza prima la "big end" (ovvero i bit più significativi) della word nelle locazioni di memoria con indirizzo più basso
Terminologia ripresa da "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift, in cui due fazioni sono in lotta per decidere se le uova sode devono essere aperte a partire dalla "little end" o dal "big end" dell'uovo
□NB:
☐I processori x86 sono little-endian
☐MIPS può essere little endian o big endian (L'endianness di SPIM dipende dal sistema in
cui viene eseguito, quindi in generale è little endian)
Quando bisogna affrontare i problemi di endianness?
☐Quando si "mischiano" operazioni su 8, 16 e 32 bit
DSe si utilizzano operazioni uniformi, non vi sono problemi di sorta



Little endian / Big endian

Esempio

Little Endian:

...
100
00000000
101
00000001
102
103
00000011
...

Big Endian:





Little endian / Big endian

Esempio

Ih \$t0,value

#copia 16 bit a partire dalla locazione #con indirizzo value

...
100
00001100
101
101
102
01100010
103
...

Big Endian:

Ih \$t0, value

#copia 16 bit a partire dalla locazione #con indirizzo value

100	0000011
101	01100010
102	10100001
103	00011000





Generalità architettura Load-Store

L'architettura di MIPS è di tipo Load-and-Store

In pratica, la maggioranza delle istruzioni di MIPS elaborano operandi siti nei registri interni al processore e non accedendo ad essi direttamente nelle celle di memoria nei quali risiedono

Esempio:

add \$t0, \$t1, \$t2 #Somma \$t1+\$t2 e mette il risultato in \$t0

Per questo motivo

LOAD: il dato è presente in una locazione di memoria è copiato in

un registro

STORE: il valore di un registro è memorizzato in una locazione di

memoria



Istruzioni di spostamento

lb rdest, address	Copia un byte sito all'indirizzo address nel registro rdest
Ibu rdest, address	Copia un unsigned-byte sito all'indirizzo address nel registro rdest
Ih rdest, address	Copia un halfword sito all'indirizzo address nel registro rdest
Ihu rdest, address	Copia un unsigned-halfword sito all'indirizzo address nel registro rdest
lw rdest, address	Copia una word sita all'indirizzo address nel registro rdest
la rdest, address	Copia un indirizzo address nel registro rdest
sb rsource, address	Memorizza un byte all'indirizzo address prelevandolo dal registro rsource
sh rsource, address	Memorizza un halfword all'indirizzo address prelevandolo dal registro rsource
sw rsource, address	Memorizza una word all'indirizzo address prelevandola dal registro rsource



Istruzione LOAD Esempio

Indirizzo in memoria della variabile valore (262160)	Contenuto (1.437.364.264)
0000000 00000100 00000000 00010000	01010101 10101100 01110000 00101000

lb rdest, address	lb \$t0,valore	00000000 00000000 00000000 00101000
Ih rdest, address	Ih \$t0,valore	00000000 00000000 01110000 00101000
lw rdest, address	lw \$t0,valore	01010101 10101100 01110000 10101000
la rdest, address	la \$t0,valore	00000000 00000100 00000000 00010000



Istruzione STORE

Esempio

Registro		Contenuto	
Ç	\$t0	11010001 10000	0001 11010101 10101010
	sb rsource, address	sb \$t0,variabile1	
	sh rsource, address	sh \$t0,variabile2	
	sw rsource, address	sw \$t0,variabile3	

Indirizzo	Contenuto
variabile1	00000000 00000000 00000000 10101010
variabile2	00000000 000000000 11010101 10101010
variabile3	11010001 10000001 11010101 10101010



Istruzioni LOAD-STORE

Esempio

0000000

00000101

00000111

0000000

00001100

.text .globl main main:

Ib \$t1, operandA #copia l'operando dalla memoria al registro Ib \$t2, operandB #copia l'operando dalla memoria al registro add \$t0, \$t1, \$t2 #somma gli operandi

sb \$t0, risultato #copia l'operando dal registro alla memoria

.end

.data

operandA: .byte 5 operandB: .byte 7 risultato: .byte 0

\$t0 \$t1 \$t2

ALU




Differenza tra SIGNED/UNSIGNED LB

□lb \$t0, address

Copia l'operando di un byte presente nell'indirizzo address nel byte meno significativo del registro Il bit del segno viene esteso

□lbu \$t0, address

Copia l'operando di un byte presente nell'indirizzo address nel byte meno significativo del registro Gli altri tre byte sono posti a zero






Differenza tra SIGNED/UNSIGNED LH


□Ih \$t0, address

Copia l'operando di due byte presenti a partire dall'indirizzo address nei due byte meno significativi del registro II bit del segno viene esteso



□lhu \$t0, address

Copia l'operando di due byte presenti a partire dall'indirizzo address nei due byte meno significativi del registro Gli altri tre byte vengono posti a zero






Differenza tra SIGNED/UNSIGNED LW

□lw \$t0, address

Copia l'operando di quattro byte presente a partire dall'indirizzo address nel registro Non c'è alcuna estensione del bit del segno





Acquisizione indirizzo etichetta

- ☐L'istruzione w \$t0, address copia il contenuto della word indirizzata dall'etichetta address nel registro t0
- □L'istruzione la \$t0, address acquisisce l'indirizzo indicato dall'etichetta address nel registro t0 (utile per la gestione di strutture dati come i vettori e le stringhe)

```
.text
```

Iw \$t0,val #In \$t0 si trova il dato numerico 250

la \$t1,val #In \$t1 si trova l'indirizzo di memoria dove risiede il valore

.data

val: .byte 250



Acquisizione indirizzo etichetta

Esempio

☐ L'istruzione lw \$t0, address copia il contenuto della word indirizzata dall'etichetta address nel registro t0 ☐ L'istruzione la \$t0, address acquisisce l'indirizzo indicato dall'etichetta address nel registro t0 (utile per la gestione di strutture dati come i vettori e le stringhe)



00101110 00111000 00100010 00001100

00000000 00101000 00000000 00011110

mizializzazione di un registro con un valore

(Indirizzamento immediato)

□ Per copiare un operando direttamente in un registro si utilizza l'operazione load immediate □ Si evita di definire una valore in memoria il valore numerico è nella stessa istruzione □ Il valore numerico è anche detto IMMEDIATE VALUE □ Le istruzioni sono più lunghe

li rdest, imm	Sposta il valore imm presente nell'istruzione nel registro rde	
lui rdest, imm	Muove la halfword imm presente nell'istruzione nella parte più alta dell'halfword	
	del registro rdest	

Esempio



Spostamento tra registri

(indirizzamento a registro)

☐ La maggioranza delle istruzioni di MIPS operano tramite i registri interni al processore

☐ Per copiare i valori tra registri si utilizzano le operazioni di data movement

move rdest, rsource	Muove il registro rsource nel registro rdest
mfhi rdest	Muove il registro hi nel registro rdest
mflo rdest	Muove il registro lo nel registro rdest
mthi rsource	Muove il registro rsource nel registro hi
mtlo rsource	Muove il registro rsource nel registro lo

Esempio

move \$t0, \$t1

#Copia il contenuto del registro \$t1 in \$t0



Spostamento tra registri

Esempio

Scambio dei valori contenuti in due registri

Prima: \$t0=5 e \$t1=3 Dopo: \$t0=3 e \$t1=5

```
.text
.globl main
```

J

main:

li \$v0,10 syscall



Spostamento tra locazioni di memoria

Esempio

Definiti due valori in memoria, Diabolik e Ginko, scambiare la loro posizione

```
text
.globl main
main:
             lw $t0,Diabolik
                                       #copia di Diabolik in $t0
             lw $t1,Ginko
                                       #copia di Ginko in $t1
                                       #scambio
             move $t2,$t1
             move $t1.$t0
             move $t0,$t2
             xor $t2,$t2,$t2
                                       #pulisco $t2
             sw $t0,Ginko
                                       #copia dei scambiati
             sw $t1,Diabolik
             li $v0,10
```

syscall

.data Diabolik :.word 5

Ginko :.word 10



Spostamento tra locazioni di memoria

Esempio (variante)

Definiti due valori in memoria, Diabolik e Ginko, scambiare la loro posizione

```
text
.globl main
```

main:

Iw \$t0,Diabolik
Iw \$t1,Ginko
sw \$t0,Ginko
sw \$t1,Diabolik
Ii \$v0,10
syscall

#copia del valore di Diabolik in \$t0 #copia del valore di Ginko in \$t1

#scambio del valore di Diabolik nella locazione di Ginko #scambio del valore di Ginko nella locazione di Diabolik

.data

Diabolik :.word 5
Ginko :.word 10



Istruzione di Spostamento

Relazione con i Condition Code

Codice	С	N	Z	W	Р
LOAD	X	X	X	X	X
MOVE	X	X	X	X	X
STORE	X	X	X	X	X





Istruzioni Logiche Aritmetiche Preludio

□Gli elaboratori elettronici hanno come principale motivo di esistenza la possibilità di svolgere un gran numero di operazioni in tempi rapidissimi

Esempio

add \$t2, \$t0, \$t1 #Somma il contenuto di \$t1e \$t0 e lo mette in \$t2 xor \$t2,\$t2,\$t2 #Inizializza il registro \$t2 a zero

NB: Nel MARS le istruzioni aritmetiche operano su operandi siti nei registri. I registri sono usati per tre motivi principali:

- ❖Costruiti con ottima tecnologia
- ❖Sono interni alla CPU (non richiedono accessi in memoria)
- ❖Consentono di trovare i dati su cui operare utilizzando pochi bit (RISC)



Istruzioni Aritmetiche

Istruzioni: somma, sottrazione, opposto

add rd, rs, rt	rd = rs + rt (con overflow)
addu rd, rs, rt	rd = rs + rt (senza overflow)
addi rd, rs, imm	rd = rs + imm (con overflow)
addiu rd, rs, imm	rd = rs + imm (senza overflow)
sub rd, rs, rt	rd = rs - rt (con overflow)
subu rd, rs, rt	rd = rs - rt (senza overflow)
neg rd, rs	rd = - rs (con overflow)
negu rd, rs	rd = - rs (senza overflow)
abs rd, rs	rd = rs



Istruzioni Aritmetiche

Istruzioni: moltiplicazione, divisione, resto

mult rs, rt	hi,lo = rs * rt (signed, overflow impossibile)	
multu rs, rt	hi,lo = rs * rt (unsigned, overflow impossibile)	
mul rd, rs, rt	rd = rs * rt (senza overflow)	
mulo rd, rs, rt	rd = rs * rt (con overflow)	
mulou rd, rs, rt	rd = rs * rt (con overflow, unsigned))	
div rs, rt	hi,lo = resto e quoz. di rs / rt (signed con overflow)	
divu rs, rt	hi,lo = resto e quoz. di rs / rt (unsigned, no overflow)	
div rd, rs, rt	rd = rs / rt (signed con overflow)	
divu rd, rs, rt	rd = rs / rt (unsigned)	
rem rd, rs, rt	rd = resto di rs / rt (signed)	
remu rd. rs. rt	rd = resto di rs / rt (unsianed)	



Istruzioni Logiche

Lista istruzioni: and, or, xor, not

and rd, rs, rt	rd = rs AND rt
andi rd, rs, imm	rd = rs AND imm
or rd, rs, rt	rd = rs OR rt
ori rd, rs, imm	rd = rs OR imm
xor rd, rs, rt	rd = rs XOR rt
xori rd, rs, imm	rd = rs XOR imm
nor rd, rs, rt	rd = NOT (rs OR rt)
not rd, rs	rd = NOT rs



Shift e Rotate

□ Lo **Shift** (spostamento logico-aritmentico) sposta *n* bit verso destra/sinistra e perde i bit dalla parte della movimentazione; mentre è colmato con 0 nella direzione opposta

□ Il **Rotate** (rotazione o spostamento logico) sposta *n* bit verso destra/sinistra e mantiene i bit dalla parte della movimentazione riproponendo i bit spostati nella direzione opposta

sll rd, rs, rt	rd = rs è shiftato verso sinistra di rt mod 32 bits
srl rd, rs, rt	rd = rs s è shiftato verso destra di rt mod 32 bits
rol rd, rs, rt	rd = rs è ruotato verso sinistra di rt mod 32 bits
ror rd, rs, rt	rd = rs è ruotato verso destra di rt mod 32 bits



Shift e Rotate - esempio

2684354579

sll \$t2, \$t1,3

\$t2

\$t1	000000000000000000000011101	157
\$t2	000000000000000000011101000	1256
srl \$t2	2, \$t1,3	
\$t1	000000000000000000000000000000000000000	16
\$t2	000000000000000000000000000000000000000	2
ror \$t	2, \$t1,3	
\$t1	00000000000000000000011101	157

1010000000000000000000000010011



Immediate e Unsigned

Versioni immediate (i)

- ☐ Le versioni immediate (i) delle istruzioni precedenti utilizzano un valore immediato al posto di uno degli operandi
- □Non sempre è necessario specificare la i; c'è un riconoscimento implicito da parte dell'assemblatore

Esempio: add \$t0, \$t0, 1

Versioni unsigned (u)

- ☐ Le versioni unsigned delle istruzioni non gestiscono le problematiche relative all'overflow
- ☐ Dettagli in seguito quando si parlerà delle eccezioni



Esempio I

Realizzare un programma che in linguaggio SPIM prenda un valore residente in memoria (di tipo byte) e metta 0 o 1 se il numero è rispettivamente pari o dispari

```
.text
.globl main
main:

lb $t0,pippo
li $t1,2
rem $t2,$t0,$t1
sb $t2,risb
.data
li $v0,10
syscall

pippo: .byte 100
risb: .byte 0
```



syscall

Istruzioni Logiche-Aritmetiche

Esempio II

Si scriva un programma in linguaggio assembly che definito un valore intero in memoria riporti in \$t0 l'intero precedente, in \$t1 il numero corrente e in \$t2 il successivo

.data

pippo: .word 5



Esempio III

Si scriva un programma in linguaggio assembly che definiti due numeri in memoria riporta la loro media (fra interi) in \$t2 Esempio: Batman=5 Robin=8 **media**=(5+8)/2=**6**

```
.text
.globl main
```

main:

Iw \$t0,Batman#carico BatmanIw \$t1,Robin#carico Robinadd \$t2,\$t0,\$t1#m=Bat+Robdiv \$t2,\$t2,2#media=m/2

li \$v0,10 syscall .data

Batman: .word 5 Robin: .word 6



Esempio IV

Scrivere un programma che definito in memoria il prezzo al dettaglio e lo sconto e riporta in \$t2 il prezzo scontato (arrotondato all'intero)

```
.text
.globl main
```

main:

lw \$t0,prezzo #carico prezzo
lw \$t1,sconto #carico sconto
mul \$t2,\$t0,\$t1 #prezzo=prezzo*25
div \$t2,\$t2,100 #sconto=prezzo/100
li \$v0,10
syscall

.data

prezzo:.word 133 sconto:.word 25



Istruzioni Logiche-Aritmetiche

Relazione con i Condition Code

Codice	С	N	Z	W	Р
ADD	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
CMP	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
NEG	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
SUB	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
AND	0	1/0	1/0	0	1/0
OR	0	1/0	1/0	0	1/0
XOR	0	1/0	1/0	0	1/0
NOT	0	1/0	1/0	0	1/0
SL	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
SR	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
ROL	1/0	0	0	0	1/0
ROR	1/0	0	0	0	1/0





Istruzioni di impostazione e confronto

Set

☐ Le istruzioni di confronto sono di solito usate dall'assemblatore e sono usate per creare pseduo-istruzioni utili ai programmatori per i salti condizionati

slt rd, rs, rt	Setta il registro rd a 1 se rs < rt, 0 altrimenti (con overflow)
sltu rd, rs, rt	Setta il registro rd a 1 se rs < rt, 0 altrimenti (no overflow)
slti rd, rs, imm	Setta registro rd a 1 se rs < imm, 0 altrimenti (con overflow)
sltiu rd, rs, imm	Setta registro rd a 1 se rs < imm, 0 altrimenti (no overflow)
sle, sgt, sge, seq, sne	Analoghe per testare <=, >, >=, = e <>





Introduzione


□ Le **istruzioni di salto condizionato** considerano uno/due operandi e in relazione al verificarsi di una condizione di verità derivata da un confronto effettuano un salto ad un'altra locazione del programma





Correlazione con ALU

☐ Le istruzioni di salto condizionato fanno riferimento ai *flag* o codici di condizione presenti nello STATUS REGISTER derivanti da operazione logico-aritmetiche





Andamento Program Counter

□Quando si verifica una condizione c'è un **salto** all'indirizzo interno al programma

☐ Tecnicamente il salto è una sovrascrittura del Program Counter con l'indirizzo mascherato dall'etichetta

100 li \$t0,56 PC: 101
101 li \$t1,122 PC: 102
102 bgt \$t1,\$t0,salto PC: 104

mul \$t9,\$t0,\$t1

104 salto: li \$t9,0

103



Set

beq rs, rt, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs = rt	
bne rs, rt, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs != rt	
bge rs, rt, target bgeu rs, rt, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs >= rt Comparazione senza considerare il segno	
bgt rs, rt, target bgtu rs, rt, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs > rt Comparazione senza considerare il segno	
ble rs, rt, target bleu rs, rt, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs <= rt Comparazione senza considerare il segno	
blt rs, rt, target bltu rs, rt, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs < rt Comparazione senza considerare il segno	



Set con riferimento al registro \$ZERO

bgez rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs >= 0
bgtz rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs > 0
blez rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs <= 0
bltz rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs < 0
beqz rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs = 0
bnez rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs!= 0




Analisi dei condition code

Mnemonico	Significato	Flag interessato
EQ	=	Z=1
NE	!=	Z=0
CS	> (unsigned)	C=1
	< (unsigned)	C=0
HI	>	C=1 e Z=0
LS	<	C=0 e Z=1
MI	negativo	N=1
PL	positivo	N=0



Esempio I


Realizzare un programma che valuta il massimo fra due numeri x,y (di tipo byte) definiti in memoria. Riportare il risultato in memoria





Esempio I

Realizzare un programma che valuta il massimo fra due numeri x,y (di tipo byte) definiti in memoria. Riportare il risultato in memoria







Introduzione

Le istruzioni di salto incondizionato effettuano un salto ad un'altra locazione del programma senza valutare la veridicità di alcuna condizione






Relazione con C.U.

☐ Le istruzioni di **salto incondizionato** intervengo direttamente mutando il valore del PC

Istruzione di salto incondizionato





Sintassi MIPS/MARS


☐ Le istruzioni di **salto incondizionato** sono utili per realizzare cicli e strutture iterative

j target Salto incondizionato all'istruzione puntata da target



Esempio I

Realizzare un contatore da 0 a 100



```
.text
.globl main
main:
```

li \$t0,0 li \$t1,100

ciclo:

beq \$t0,\$t1,fine add \$t0,\$t0,1 i ciclo

fine:

li \$v0,10 syscall #inizializzazione contatore #inizial. condizione di fine

#confronto se arrivo alla fine #incremento contatore #salto incondizionato fino...

#...alla condizione di fine



Istruzioni di salto

Esempio II

Realizzare un programma che in linguaggio SPIM definisca un valore di tipo byte residente in memoria e metta in \$t2 il valore 1 o 2 se il numero è rispettivamente multiplo di 7 o no

```
.text
.globl main
main:
            lb $t0, valore
            li $t1.7
            rem $t3,$t0,$t1
            li $t2,1
            beqz $t3,salta
            li $t2,2
salta:
            li $v0,10
```

syscall

.data

valore: .byte 100 risb: .byte 0






Implementazione diagramma di flusso

Effettuare il <mark>fattoriale di</mark> un numero n (n≥0 e n∈N)

Il fattoriale di un numero N è definito come:

N!=N•N-1•N-2•...•3•2•1

NB: 0!=1





Scrittura linguaggio alto livello

```
Definisci temp, fattoriale
                                      Definisci n
                               Leggi n
                          temp=1
          SI
                                              NO
                          n!=0
                     NO
     n>1
                                             fattoriale=temp
Temp=n*temp
    n=n-1
                                                  STOP
```

```
main()
int n, temp, fattoriale;
temp=1;
if (n!=0){
         while (n>1)
                   temp=temp*n;
                   n=n-1;
fattoriale=temp;
```



Scrittura linguaggio assemblativo

```
main()
int n,temp, fattoriale;
temp=1;
if (n!=0){
         while (n>1)
                   temp=temp*n;
                   n=n-1;
fattoriale=temp;
```

```
.text
             lw $t0,n
             lw $t1,temp
             li $t5,1
             begz $t0, fine
ciclo:
             ble $t0,$t5, fine
             mul $t1.$t1.$t0
             sub $t0,$t0,1
             j ciclo
fine:
             sw $t1, fattoriale
.data
fattoriale: .word 0
temp: .word 1
n: .word 35
```



.text
···

Iw \$t0,n Iw \$t1,temp Ii \$t5,1 begz \$t0, fine

ciclo:

ble \$t0,\$t5, fine mul \$t1,\$t1,\$t0 sub \$t0,\$t0,1 j ciclo

fine:

sw \$t1, fattoriale

.data

fattoriale: .word 0

temp: .word 1

n: .word 35

Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,n
404		lw \$t1,temp
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,fine
416	ciclo	ble \$t0,\$t5,fine
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j ciclo
432	fine:	sw \$t1,fattoriale
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35

Assemblatore



Assemblatore: risoluzione etichette – tabella simboli

Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,n
404		lw \$t1,temp
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,fine
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,fine
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j ciclo
432	fine:	sw \$t1,fattoriale
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35

Tempo	TABELLA DEI SIMBOLI	
	ETICHETTA	VALORE
T1	n	?
T2	temp	?
T4	fine	?
T5	ciclo	416
Т9	fine	432
Т9	fattoriale	?
T10	fattoriale	10000
T11	temp	10004
T12	n	10008

nette – tabella silliboli			
Indirizzo	Etichetta	Istruzione	
400		lw \$t0,n	
404		lw \$t1,temp	
408		li \$t5,1	
412		beqz \$t0,fine	
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,fine	
420		mul \$t1,\$t1,\$t0	
424		sub \$t0, \$t0,1	
428		j 416	
432	fine:	sw \$t1,fattoriale	
10000	fattoriale	0	
10004	temp	1	
10008	n	35	



Assemblatore: risoluzione etichette – tabella simboli

Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,n
404		lw \$t1,temp
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,fine
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,fine
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j 416
432	fine:	sw \$t1,fattoriale
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35

Tempo	TABELLA DEI SIMBOLI	
	ETICHETTA	VALORE
T1	n	10008
T2	temp	10004
T4	fine	432
T5	ciclo	416
T5	fine	432
T9	fattoriale	10000

Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,10008
404		lw \$t1,10004
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,432
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,432
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j 416
432	fine:	sw \$t1,10000
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35





Esercizio

Individuazione numero primo

Implementare un programma che letto un intero maggiore di 1 da tastiera stampa su videoterminale un messaggio che indica se il numero è primo (\$t2=1) o no (\$t2=2)


NB: un numero è primo se, oltre ad essere divisibile per 1, è divisibile solamente per se stesso ovvero:

 $(n,x)=1 \ \forall \ x \in \mathbb{N}-\{0\} \ \text{con } x=1 \land x=n \ \textit{cioè} \ (n,1)=1 \land (n,n)=1$




Esercizio

Individuazione numero primo







Esercizio

Individuazione numero primo

```
.text
.globl main
main:
             lw $t0,n
             lw $t1,p
             li $t2,1
inizio:
             beq $t0,$t1, primo
                                         # quis
                                         #sixjx
             rem $t3,$t0,$t1
             beqz $t3,non_primo
             add $t1,$t1,1
             j inizio
non_primo:
             li $t2,2
primo:
             li $v0,10
             syscall
```

