

Выбрать адресацию для ПК в указанном сегменте сети, настроить адресацию каждого ПК. Проверить доступность ПК в обоих направлениях. Сверить ARP таблицы на каждом ПК с параметрами и настройками каждого ПК.



Использовать ранее настроенную адресацию LAN1, выбрать и настроить адресацию ПК обоих сегментов, а также настроить адреса на сетевых интерфейсах маршрутизатора

Настроить на маршрутизаторе параметры для передачи пакетов между сетевыми интерфейсами. Для ОС Windows В редакторе реестра найти параметр IpEnableRouter и присвоить ему значение 1 (3 раза в реестре). Для ОС Linux найти файл Ip\_forward (/proc/sys/net/ipv4/ip\_forward) и заменить в нем 0 на 1, сохранить файл, перезапустить сетевую службу или маршрутизатор. В разных Linux форвардинг может настраиваться по разному, могут потребоваться команды вместо редактирования файла Ip\_forward.

Настроить маршруты на каждом ПК для доступа к ПК соседней сети с использованием параметра «Шлюз по умолчанию» в настройках параметров сети в графической оболочке или с помощью команды в командной строке




Проверить соединения ПК с маршрутизатором. Проверить соединения ПК в разных сегментах сети. Проверить чтобы трассировка маршрута выдала 2 шага следования пакетов между сетями.

Для упрощения понимания механизмов NAT на маршрутизаторе рекомендуется использовать OC Windows 2003 Server, Linux, VyOS

Настроить NAT на внешнем сетевом интерфейсе маршрутизатора (подключен к WAN2) используя оснастку «Маршрутизация и удаленный доступ» в ОС Windows 2003 Server, iptables в Linux, соответствующие разделы конфигурации в VyOS. При этом адрес отправителя должен подменяться на адрес сетевого интерфейса маршрутизатора (шлюза), подключенного к сети WAN2. Проверить правильность работы трансляции адресов используя анализатор трафика на целевом ПК во внешней сети.

При использовании VyOS на шлюзе обязательна настройка firewall вместе с nat




Проверить соединения ПК с маршрутизатором. Проверить соединения ПК в разных сегментах сети. Проверить чтобы трассировка маршрута выдала 2 шага следования пакетов между сетями. Проверить чтобы пакеты из внешней сети не проходили во внутреннюю. Проверить подмену адреса отправителя на ПК получателя используя Wireshark, tcpdump.

Для реализации WEB server рекомендуется использовать инструменты настройки IIS в разделе Администрирование в ОС Windows 2003 Server

Настроить destination nat на шлюзе по протоколу http (порт 80) для доступа к web серверу во внутренней сети. При этом На ПК во внешней сети Http://«внешний адрес шлюза» должен переадресовываться на Web Server во внутренней сети.

Настройку шлюза выполнять используя «Маршрутизация и удаленный доступ», iptables, nat+fw в соответствущих ОС на шлюзе



Проверить чтобы пакеты из внешней сети не проходили во внутреннюю.