


# Documentation



# 连接列表

连接列表包含能够通过eggPlant Functional控制的所有SUT的名称和其他信息。(详情参见eggPlant Functional:入门指南。)

# 连接列表提供的信息



连接列表

连接列表中的每一列包括每个SUT的以下信息:

#### **★**∦↓

状态列表示SUT的可用性,由一个颜色编码点指示。要查看状态更新, 选择"连接菜单">"检查可用性"。

### 连接列表的状态颜色

颜色		描述
•	绿色	已连接
	蓝色	可用
0	灰色	不可用
•	黄色	未知
•	半黄	正在连接
•	红色	错误
0	金晕	活动连接

### 2. 名称

名称列是指发送到eggPlant Functional的SUT的显示名称。在eggPlant Functional连接到SUT之前,名称列显示和*主机*列一样的信息。

**窍**门:要在脚本中快速插入SUT名称,可将其从连接列表中拖拽到脚本编辑器中。要在脚本中插入一个连接属性列表,可以按住Alt键(在Mac OS X上按住Option键),然后将SUT拖拽到脚本编辑器中。

## 3. 主机

*主机*列显示SUT的主机名或IP地址。

### 4. 端口

端口列显示SUT监听VNC连接的端口号。

### 5. 颜色

*色彩*列显示*色深*菜单中的设置。

### 6. SSH 主机

SSH 主机列显示电脑的主机名或IP地址,该电脑上提供用于确保SUT安全连接的SSH通道。

# 7. SSH 用户

1 of 3 6/14/15, 11:45 AM

SSH用户列显示SUT用户登录SSH主机所用的账号名称。

8. 活动

活动列显示VNC连接的实时描述。

### 在连接列表中添加或编辑SUT

#### ConnectionListNewConnection.png

在连接列表中添加一个新连接

- 在"连接"菜单中,选择*连接列表*。
- 在"连接列表"中,点击添加...。
- 在文本框中填写SUT的连接信息:
- 1. 显示名称: 连接列表中显示的名称。可以使用该名称通过Connect命令从脚本中引用设备。
- 2. 服务器(IP 地址、主机名称或Android设备):SUT的IP地址或主机名,例如vine.testplant.com。关于Android设备选项的信息,请参见在Android设备安装eggOn
- 3. 端口: SUT的VNC服务器使用的端口号(5900-5909)。
- 4. 密码: SUT的VNC服务器程序中给出的密码。
- 5. 用户名: 使用VNC服务器所需要的用户名。
- 6. 连接类型: 正在创建的连接的类型。可选项包括:
  - 。 自动
  - o 移动 VNC: 该选项需要eggPlant+Mobile许可证支持。
  - 。标准VNC和旧版VNC: VNC服务器连接到某些服务器时使用的不同版本的RFB协议。
- 7. 颜色深度:查看器窗口绘制SUT的色位深度。要了解如何改变该设置,请参见下文的改变色深。
- 8. 跳过可用性检查:如果不希望eggPlant Functional轮询检查所列服务器的可用性,可以勾选该复选框。该功能用于更新上文提到的状态图标。
- 9. 安全连接 (SSH): 选择该复选框后,可以通过SSH创建一个安全连接。要了解如何创建一个安全连接,更多详情请参见下文的打开安全连接,以及VNC安全。

### 改变色深

要加快VNC连接的速度,可以减少查看器窗口描绘SUT的色深。

要增加或减少色深,在色深弹出窗口中选择一个值。(如果选择默认值,SUT具有与其原始显示相同的色深。)

注:如果改变SUT的色深,在之前色深下捕获的图像可能与当前查看器窗口中的SUT不匹配。 如果使用Connect命令来连接未保存在连接列表中的SUT,该连接会处理为点对点连接。这意味着该连接建立以后会显示在连接列表中,并在关闭eggPlant Functional后,从列表中移除。 不会被保存。

### 打开安全连接

安全外壳(SSH)是一种网络协议,使用数据加密实现信息的安全传输。为使eggPlant Functional安全地连接到SUT,SUT必须能够建立SSH通道或者安全地连接到另一台能够建立SSH通道的电脑。(必须拥有一个SSH主机电脑的用户账号)

关于eggPlant Functional的VNC安全的说明,请参见VNC安全页面。

# 在Windows上激活SSH

要激活eggPlant Functional中SSH加密的VNC连接,需要在运行eggPlant Functional的电脑上安装一个SSH连接工具,该工具支持端口跳转(例如OpenSSH for Windows)。

在运行eggPlant Functional的电脑上安装SSH连接工具后,可以使用下面的命令行选项激活SSH:

defaults write Eggplant SSHTaskPath "Path to your SSH tool"

(将"Path to your SSH tool"替换为实际的SSH工具路径。)

### 在Mac OS X和Linux上激活SSH

在Mac OS X和Linux系统上,不需要安装额外的工具来打开eggPlant Functional中SSH加密的连接。

## 建立SSH登录

- 1. 在连接列表中,选择该SUT。
- 2. 点击"编辑"。
- 3. 选择"安全连接 (SSH)"复选框。
- 4. 在文本框中填入用户名和密码。(在SSH主机电脑上的账号的用户名和密码。)
- 5. 在"SSH 主机"文本框中,输入SSH主机电脑的IP地址或主机名。
- 6. 勾选"记住 SSH 密码"复选框,将用户账号的密码保存到SSH主机上;否则以后每次打开SSH主机的连接,都会要求输入密码。

SSH-Mac.png

SSH登录面板

# 在SUT的VNC服务器应用中建立SSH

当使用SSH连接到SUT时,必须允许SUT的防火墙在端口22(用于SSH连接的标准端口)上建立连接。

关于VNC安全连接的更多信息,请参见VNC安全,或者SUT的VNC服务器文档。(如果使用Vine服务器,请参见Vine下载页面上的*Vine服务器用户手册*中的"允许VNC连接"部分。)

# 打开SUT的VNC连接

以下几种方法都可以打开SUT的VNC连接:

- 在连接列表中,双击SUT的名称。
- 选择SUT,并单击"连接"。
- 选择SUT,并依次打开"连接菜单">"连接"。

注:可以在脚本中插入一个Connect命令,来打开VNC连接。 如果使用Connect命令来连接未保存在连接列表中的SUT,该连接会处理为点对点连接。这意味着,该连接在有效期间(在脚本运行过程中),会显示在连接列表中,并在停止使用后,从 列表中移除。不会被保存。 更多信息,请参见连接命令。

窍门:如果运行在多个SUT间转换的脚本,可以通过将所有连接保持开启状态,以节约时间,而不是每次转换时,都断开连接,再重新建立连接。

# 断开SUT的VNC连接

以下两种方法可以手动关闭VNC连接:

- 在连接列表中,选择SUT,并单击"断开连接"按钮。
- 如果SUT的查看器窗口为键入窗口,选择"连接菜单">"断开连接"。
- 注:在关闭查看器窗口时,相关SUT的VNC连接并未关闭。
- 注:可以通过在脚本中插入一个Disconnect命令(参见eggPlant Functional命令和函数),来关闭VNC连接。

# 通过eggCloud连接到设备

关于如何通过eggPlant Functional从eggCloud连接到设备,请参见eggCloud文档。

< 帮助菜单 查看器窗口, up

6/14/15, 11:45 AM 3 of 3