# 测试用例设计之边界值分析方法

### 1. 定义

对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。通常边界值分析法是作为对等价类划分法的补充,这种情况下,其测试用例来自等价类的边界。

### 2. 与等价划分的区别

- 1) 边界值分析不是从某等价类中随便挑一个作为代表,而是使这个等价类的每个边界都要作为测试条件。
  - 2) 边界值分析不仅考虑输入条件,有时还要考虑输出空间产生的测试情况。

# 3. 边界值分析方法的考虑:

长期的测试工作经验告诉我们,大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上,而不是发生在输入输出范围的内部。因此针对各种边界情况设计测试用例,可以查出更多的错误。

使用边界值分析方法设计测试用例,首先应确定边界情况。通常输入和输出等价类的边界,就是应着重测试的边界情况。应当选取正好等于,刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据,而不是选取等价类中的典型值或任意值作为测试数据。

# 4. 常见的边界值

- 1)对 16-bit 的整数而言 32767 和 -32768 是边界[最高位符号位 2<sup>15-1</sup>]
- 2) 屏幕上光标在最左上、最右下位置
- 3)报表的第一行和最后一行
- 4) 数组元素的第一个和最后一个
- 5)循环的第0次、第1次和倒数第2次、最后一次

#### 5. 边界值分析

例:测试计算平方根的函数

- --输入:实数
- --输出:实数
- ——规格说明: 当输入一个 0 或比 0 大的数的时候,返回其正平方根;当输入一个小于 0 的数时,显示错误信息"平方根非法-输入值小于 0"并返回 0;库函数 Print-Line 可以用来输出错误信息。
  - 1)划分等价类

划分等价类的目的在于查找边界

假设输入实数为 i:

- a) i<0;
- b)  $i \ge 0$

# 2) 查找边界值:

根据划分的等价类查找边界值

根据 a) 等价类,得出边界为最小负实数和 0;根据 b) 等价类,得出边界为 0 和最大正实数;

#### 由此得到以下测试用例:

- a、输入 {最小负实数}----小于边界的最左侧
- b、输入 {绝对值很小的负数}----刚刚小于边界的值
- c、输入 0----正好等于边界的值
- d、输入 {绝对值很小的正数}----刚刚大于边界的值
- e、输入 {最大正实数}----大于边界的最右侧

# 总结: 针对线性等价类划分, 边界值取值方法:

- a、小于边界的最左侧
- b、刚刚小于边界的值
- c、正好等于边界的值
- d、刚刚大于边界的值
- e、大于边界的最右侧

#### 6. 内部边界值分析:

在多数情况下,边界值条件是基于应用程序的功能设计而需要考虑的因素,可以从软件的规格说明或常识中得到,也是最终用户可以很容易发现问题的。然而,在测试用例设计过程中,某些边界值条件是不需要呈现给用户的,或者说用户是很难注意到的,但同时确实属于检验范畴内的边界条件,称为内部边界值条件或子边界值条件。

# 内部边界值条件主要有下面几种:

a) 数值的边界值检验: 计算机是基于二进制进行工作的, 因此, 软件的任何数值运算都有一定的范围限制。

| 项        | 范围或值                             |
|----------|----------------------------------|
| 位 (bit)  | 0 或 1                            |
| 字节(byte) | 0 ~ 255                          |
| 字 (word) | 0~65535 (单字) 或 0~4294967295 (双字) |
| 千(K)     | 1024                             |
| 兆 (M)    | 1048576                          |
| 吉 (G)    | 1073741824                       |

b)字符的边界值检验:在计算机软件中,字符也是很重要的表示元素,其中 ASCII 和 Unicode 是常见的编码方式。下表中列出了一些常用字符对应的 ASCII 码值。

| ١  | 字符     | ASCII 码值      | 字符   | ASCII 码值 |
|----|--------|---------------|------|----------|
| -1 | 1 .1.0 | TOOTT 1-2 IEF | 1.10 | TOOTIAGE |

| 空 (null)   | 0  | A      | 65  |
|------------|----|--------|-----|
| 空格 (space) | 32 | a      | 97  |
| 斜杠 ( / )   | 47 | Z      | 90  |
| 0          | 48 | Z      | 122 |
| 冒号(:)      | 58 | 单引号(') | 96  |
| @          | 64 |        |     |

# c) 其它边界值检验

#### 7. 基于边界值分析方法选择测试用例的原则

1) 如果输入条件规定了值的范围,则应取刚达到这个范围的边界的值,以及刚刚超越这个范围边界的值作为测试输入数据。

例如,如果程序的规格说明中规定: "重量在 10 公斤至 50 公斤范围内的邮件,其邮费计算公式为·····"。作为测试用例,我们应取 10 及 50,还应取 10.01, 9.99,49.99 及 50.01 等。

2) 如果输入条件规定了值的个数,则用最大个数,最小个数,比最小个数少一,比最大个数多一的数作为测试数据。

比如,一个输入文件应包括  $1^2$ 255 个记录,则测试用例可取 1 和 255,还应取 0 及 256 等。

3) 将规则 1) 和 2) 应用于输出条件,即设计测试用例使输出值达到边界值及其左右的值。

例如一程序属于情报检索系统,要求每次"最少显示 1 条、最多显示 4 条情报摘要",这时我们应考虑的测试用例包括 1 和 4,还应包括 0 和 5 等。

- 4) 如果程序的规格说明给出的输入域或输出域是有序集合,则应选取集合的第一个元素和最后一个元素作为测试用例。
- 5) 如果程序中使用了一个内部数据结构,则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试用例。
  - 6)分析规格说明,找出其它可能的边界条件。

参考文章:测试用例设计白皮书\_张元礼