

# 多媒体技术

- · a. 音强
  - 又叫响度,表示声音能量的强弱程度,主要取决于声波振幅的大小。一般用声压或声强来计量,单位是分贝(dB)。
  - -常说的"音量"也是指响度。

#### • 声压级

- 将声压的有效值以对数的形式表示声音强弱的 数值称为声压级。

$$SPL = 20 \lg (P_{rms} / P_{ref})$$
 (单位用分贝dB)

Prms: 计量点的声压有效值

 $P_{ref}$ : 零声级的参考声压值 ( $P_{ref}$ =2×10-5帕)

#### • 声压级

- 将声压的有效值以对数的形式表示声音强弱的 数值称为声压级。

$$SPL = 20 \lg (P_{rms} / P_{ref})$$
 (单位用分贝dB)

- 1、P<sub>ref</sub>为具有正常听力的年轻人对1kHz的声音刚好能察 觉的声压值。
- 2、声压级实际上是一种相对量,是某点的声压与零声压的比,是描述声音变化的动态范围的物理量。

- · b. 音调
  - 一音乐也称音高,表示人耳对声调高低的主观感受。客观上音高大小主要取决于声波基频的高低。

-基频越低,给人的感觉越低沉。基频频率增加 一倍,音乐上称提高了一个八度。

• 在任一时刻 t, 声波可以分解成一系列正弦波的 线性叠加:

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin(n \, \alpha t + \varphi_n)$$

- · An是振幅,表示声音的强弱
- · W是声波的基频,表示声音音调的高低
- · φ<sub>n</sub> 是n次谐波的初相位

#### • 基频

- 根据傅里叶变换的理论,声音可以分解成若干个不同 频率纯音的叠加。
- 这些频率都是某一频率的倍数,这一频率就称作基频, 也就决定了这个音的音高。

#### • 基音

- 基频所产生的音称为基音。(频率最低)


#### • 泛音

- 基频为f,则频率为2f的音称为第一泛音,频率为3f的音称为第二泛音。
- 频率为基频整数倍的正弦,振荡为谐波。基波频率3倍的波称之为三次谐波。

- · c. 音色
  - 又称音品,由声音波形的谐波频谱分布决定。
  - 在相同响度及音高情况下,辨别不同的乐器,或者不同的说话的人,就是因为这些声源产生的频谱的差异。

#### • 频谱

- 对一个声源发出的声音的频率成份和强度的分析,叫频谱分析,并且可用频谱图表示,其纵轴为幅度,横轴为频率。
- 将声音的基频和各次谐波按频率分别用一竖线画在横轴上,它的长短表示幅度的大小。



#### · d. 音长

- 一音长就是发声过程延续时间的长短。声音的长短取决于发声物体振动的持久程度。
- 不同长短的音相互结合起来就产生了音乐的节奏、节拍,从而构成了旋律的骨架。
- 在普通话里, 轻声音节的音长要比非轻声的音节短, 如"东西"中的"西"要比"西南"中的"西"短一些。再如英语中[u]和[u:]的不同就是长短的不同。

#### 2. 听觉特性

• 等响曲线

由于响度与频率和强度有关,所以在不同频率上的强度是不同的。

例如1000Hz、40分贝、持续0.5秒;

再给一个音也持续0.5秒,但频率不同,通过调整使其响 度听起来一样,得到的这样一组曲线称之为等响曲线。

#### 🌞 等响曲线

等响曲线描述的是响度与频率和强度的关系。


从声音心理学考虑,对同一响度的声音在频率上和强度上可以有很大的差别,这对声音表现有重要意义。

- 听阅: 当声音弱到人耳朵刚可听见时的声音强度。

- 痛阈:声音强到使人耳感到疼痛时的声音强度。

- 听觉范围:位于听阈和痛阈之间。

#### \*等响曲线



多媒体技术

#### \* 掩蔽 (masking)


声音的响度不仅取决于自身的强度和频率,而且也依赖于同时出现的其它声音。

各种声音可以互相掩蔽,也就是说一种声音的出现可能 使得另一种声音难于听清。由于声音的掩蔽效果,可以欺 骗人的听觉。


例如,本来是多种频率的声音的复合,但听众以为是另一种声音。所以,声音的掩蔽特性常常用于声音的压缩。

- \* 掩蔽 (masking)
  - 一种频率的声音阻碍听觉系统感受另一种频率的声音的现象。
    - 前者称为掩蔽声音
    - 后者称为被掩蔽声音
    - 掩蔽可分成
      - -频域掩蔽
      - 耐域掩蔽


- 掩蔽 (masking)
- 頻域掩蔽
  - 一个强纯音掩蔽在其附近同时发声的弱纯音的特性, 也称同时掩蔽。



- \* 掩蔽 (masking)
- 頻域掩蔽
  - A、B为掩蔽音;横坐标为各种频率的被掩蔽音,纵坐标为掩蔽阈值。



- 掩蔽 (masking)
- 頻域掩蔽
  - 曲线表示为250 Hz, 1 kHz和4 kHz纯音的掩蔽效应, 它们的声强均为60 dB。
  - 低频纯音可有效地掩蔽高频纯音,相反则不明显。




多媒体技术

- · 掩蔽 (masking)
- 时域掩蔽
  - 在时间上相邻的声音之间的掩蔽现象。
    - · 滞后掩蔽: 信号出现在掩蔽音消失后出现的现象,可以持续50~200 ms。
    - 超前掩蔽: 信号出现在掩蔽音出现之前产生的现象。 某个信号遮掩刚好在它产生之前的信号。


虽然对超前掩蔽有许多研究报告,但这种现象依然 令人费解。超前掩蔽很短,通常只有大约2~20 ms。

- \* 掩蔽 (masking)
- 时域掩蔽
  - 产生时域掩蔽的主要原因
    - 人的大脑处理信息需要花费一定的时间。



- \* 临界频带
- 通过带宽可变的噪声对纯音信号的掩蔽实验发现:
  - 当以1000Hz为中心频率的噪声增加带宽时,它对1000Hz纯音信号的掩蔽效应也随着增加。
  - 但带宽增至一定程度,再增加就对掩蔽的改变不起作用。
  - 就是说,这个噪声的掩蔽作用只限制在这个频带内, 以外的声音无作用。这个频带称为临界频带,它随频 率的提高而加宽。
  - 临界频带的掩蔽作用最明显。

#### \* 临界频带



2kHz 纯音听阈随掩蔽噪声带宽变化的特性

- \* 临界频带
  - 通常认为, 在听力的音频频率范围内有25个临界频带。
  - 临界频带的单位为Bark(巴克)
    - · 1 Bark等于一个临界频带的宽度
  - 临界频带的宽度随声音频率的变化而变化
    - · 在低频端, 宽度小于100 Hz, 可认为接近于常数
    - · 在高频端,宽度近似线性增加,宽度可大到4 kHz

\* 临界频带

临界频段值(Bark) = 
$$\begin{cases} f/100 & f < 500 \\ 9 + 4\log_2(f/1000) & f >= 500 \end{cases}$$

$$df = 25 + 75 * [1 + 1.4 f^2]^{0.69}$$
 中心频率f的单位是kHz,临界带宽 $df$ 的单位为Hz

#### \* 临界频带

表 11-1 理想的临界频带[6]

| <b>本 11 1 在所 ( ) [ 0 ]</b> |           |      |      |     |        |           |       |       |      |
|----------------------------|-----------|------|------|-----|--------|-----------|-------|-------|------|
| 频带号                        | 临界频率 (Hz) |      |      |     | 频带号    | 临界频率 (Hz) |       |       |      |
| (Bark)                     | 低端        | 中心频率 | 高端   | 宽度  | (Bark) | 低端        | 中心频率  | 高端    | 宽度   |
| 0                          | 0         | 50   | 100  | 100 | 13     | 2000      | 2150  | 2320  | 320  |
| 1                          | 100       | 150  | 200  | 100 | 14     | 2320      | 2500  | 2700  | 380  |
| 2                          | 200       | 250  | 300  | 100 | 15     | 2700      | 2900  | 3150  | 450  |
| 3                          | 300       | 350  | 400  | 100 | 16     | 3150      | 3400  | 3700  | 550  |
| 4                          | 400       | 450  | 510  | 110 | 17     | 3700      | 4000  | 4400  | 700  |
| 5                          | 510       | 570  | 630  | 120 | 18     | 4400      | 4800  | 5300  | 900  |
| 6                          | 630       | 700  | 770  | 140 | 19     | 5300      | 5800  | 6400  | 1100 |
| 7                          | 770       | 840  | 920  | 150 | 20     | 6400      | 7000  | 7700  | 1300 |
| 8                          | 920       | 1000 | 1080 | 160 | 21     | 7700      | 8500  | 9500  | 1800 |
| 9                          | 1080      | 1170 | 1270 | 190 | 22     | 9500      | 10500 | 12000 | 2500 |
| 10                         | 1270      | 1370 | 1480 | 210 | 23     | 12000     | 13500 | 15500 | 3500 |
| 11                         | 1480      | 1600 | 1720 | 240 | 24     | 15500     | 19500 | 22050 | 6550 |
| 12                         | 1720      | 1850 | 2000 | 280 |        |           |       |       |      |

#### \*相位

从声音的波形来看,声音的起点和方向也要反映声音的特性,这就是声音的相位。当两个声音相同相位完全相反时,它们将相互抵消;当两个声音相同而且相位也相同时,声音就会得到加强。

相位的确定对于多声道声音系统的设计非常重要,其可以应用在回声的消除、会议系统的声音设计上。

#### \* 听觉空间

人耳可听到来自各个方向的声音,并用不同的因素来判定声源的位置。声源的位置不论对于增进人们的感受还是增进对声音的理解,都是非常重要的。通过声音的精确再现,就可以构造出听觉空间。

主要应用于虚拟现实中。


方位的线索是各种声音到达两耳的精确时间和强度。

#### 3. 声音音质-质量标准

\*频带宽度

音频信号所包含的谐波分量越丰富, 音色越好。在广播通信和数字音响系统中, 以声音信号所包含的谐波分量的频率范围来衡量声音的质量, 即带宽。

#### \*频带宽度



不同质量的声音的频带对比示意图

#### \* 动态范围

- 指声音最大声压级和最小声压级之间的差值。
- 一 动态范围越大,说明音频信号强度的相对变化范围越大,音响效果越好。
- 每种声源的动态范围依据各自的特性有所不同。
  - · 女声的动态范围为25~50dB,
  - 男声为30~50dB,
  - · 交响乐队的动态范围大于100dB。

\* 动态范围

- 动态范围可以用信号的相对强度表示:

信号的动态范围 =

20×lg(信号最大强度 / 信号最小强度)(dB)

- 其中信号可以用电压或功率衡量。
- 因为是一种比例关系,故只要采用相同的度量单位, 其结果都是一致的。

- \* 动态范围
  - 动态范围一般用dB为单位来计量。
    - · FM(调频)广播的动态范围约60dB,
    - · AM(调幅)广播的动态范围约40dB。
    - · CD-DA的动态范围约100dB,
    - · 数字电话约50dB。

- \* 信噪比SNR(Signal Noise Ratio)
  - 是有用信号与噪声之比的简称。
  - 信噪比大,在一定程度上能够掩蔽噪声,从而获得较好的声音效果。

$$SNR = 10 \log_{10} \left[ \frac{(V_{signal})^2}{(V_{noise})^2} \right] = 20 \log_{10} \left( \frac{V_{signal}}{V_{noise}} \right)$$

V<sub>signal</sub>表示信号电压, V<sub>noise</sub>表示噪声电压, SNR的单位为分贝(db)

- \* 信噪比SNR(Signal Noise Ratio)
  - -信噪比不仅是声音设备的性能指标,在声音的录制和播放时,也要注意环境噪声。录制时应尽可能减小环境噪音。输出时应使音量适当大,以减少环境噪音对听音的影响。
  - 一般话筒和音箱的信噪比在75dB以上。声卡的信噪比在85~95dB。

- \*数据量
  - 音质与数据采样频率和数据位数有关:
    - 采样频率越低, 位数越少, 音质越差;
    - 采样频率越高, 位数越多, 音质越好。

#### 2.2.2 音频的数字化和符号化

#### 1. 音频的数字化与再现


在计算机中,所有的信息都以数字来表示。声音信号也是由一系列的数字来表示的,称为数字音频。数字音频的特点就是保真度好,动态范围大。

数字声音是一个数据序列。它是由外界声音经过采样、量化和编码后得到的。

#### • 采祥

- 模拟信号: 连续时间函数X(T);
- 采样:按照规定的时间间隔T采集一段时间的模拟信号,以获得采集时刻模拟信号的振幅值即离散信号X(nT)
  - · 其时间间隔T称为采样周期,1/T称为采样频率。

#### • 采样



### • 采祥


- 数字音频在播放声音时必须重新还原为模拟音频。
- 一为了保证还原的音频信号不失真,数字化时采 样频率必须满足采样定理的要求:
  - 采样频率至少是信号最高频率的两倍。又称奈奎斯 特(Nyquist)定理。
    - ●例如, 电话话音的信号频率约为3.4 kHz, 若采样频率选为8kHz, 就能无失真地重放原始声音。

#### • 采祥


- 采样率有多种,最常用的3个标准:
  - 44.1kHz(CD质量)
  - · 22.05kHz(盒式磁带质量)
  - 11.025kHz (普通声音)


#### • 量化

- 采样后的离散信号X(nT), 其幅值仍热是连续变化的数值, 为了便于在计算机处理, 将取样值量化成一个有限个幅度值的集合。




- 将整个幅度划分成为有限个小幅度(量化间隔)的集合,把落入某个间隔内的样值归为一类,并赋予相同的量化值。
- -量化间隔的数目,称为量化级。






#### • 量化

- -量化过程存在量化误差,在还原信号的D/A转换后,误差作为噪声再生,称为量化噪声。
- -量化级数越多,量化误差越小,质量越好。





左图为采样率2000Hz,量化等级为20的采样量化过程 右图为采样率4000Hz,量化等级为40的采样量化过程 当采样率和量化等级提高一倍,当用D/A转换器重构原来信号时(图中的轮廓线),信号的失真明显减少,信号质量得到了提高

- 例子
  - -设一个连续信号的波形可以表示为:

$$f(t) = 8\sin(10t + \pi/2) + 2\sin(5t + \pi/4)$$

- 设采样频率为21Hz, [-10, 10]内的量化间隔取为 1, 试计算出该信号0到1秒内的量化数据。
- 在0-1秒内,取21个采样点。在0、1/20、 2/20、.....19/20、1秒时刻采样,将采样得到的 数值取整,即得到量化数据。

#### • 例子


| 序号   | 采样点  | 采样数据     | 量化值  | 序号    | 采样点  | 采样数据    | 量化值          |
|------|------|----------|------|-------|------|---------|--------------|
| 0    | 0.00 | 9.41421  | 9    | 11    | 0.55 | -9.3747 | 74 -9        |
| 1    | 0.05 | -7.66754 | -8   | 12    | 0.60 | 4.735   | 47 5         |
| 2    | 0.10 | 1.30867  | 1    | 13    | 0.65 | -2.5644 | 45 -3        |
| 3    | 0.15 | 1.07930  | 1    | 14    | 0.70 | 0.4075  | 9 0          |
| 4    | 0.20 | -3.46729 | -3   | 15    | 0.75 | 6.3491  | L <b>5</b> 6 |
| 5    | 0.25 | 8.93433  | 9    | 16    | 0.80 | -9.3667 | <b>'2</b> -9 |
| •••• | •••• | ••••     | •••• | ••••  | •••• | •••••   | ••••         |
| 9    | 0.45 | -1.63831 | -2   | 20    | 1.00 | 4.4009  | 00 4         |
| 10   | 0.50 | 7.89216  | 8    |       |      |         |              |
|      |      |          | 4    | 44 44 |      |         |              |


#### • 例子

- 对于CD-DA,采样频率为44.1kHz,即每秒取44,100个点。幅度的取值范围是限制在2<sup>16</sup>=65,536以内,量化间隔为1,即量化幅度可以取65,536个不同的值,计算机中用16位的存储空间就可以表示一个量化后的数值

动态范围为20×lg(216)≈96dB

- -如果采用相等的量化间隔对采样得到的信号作量化,称为均匀量化,也叫线性量化。
- 该方法将输入的声音信号的振幅范围分为2B个等份(B为量化位数)。
- 一为了满足听觉上的效果,均匀量化必须使用较多的量化位数,但会引起存储数据空间的增大。






- - 对于信号取值小的区间, 其量化间隔也小;
  - 反之,量化间隔就大。
- 优点
  - 改善小信号时的量化信噪比。


- 采样输入信号幅度和量化输出数据之间定义了两种对应关系:
  - · µ律压扩算法: 北美和日本, 输入和输出对数关系
  - · A律压扩算法: 中国大陆和欧洲

### • 量化

#### (1) µ律压扩



#### (2) A律压扩



#### • 量化

(1) µ律压扩

$$y = y_{\text{max}} \frac{\ln \left[1 + \mu(|x|/x_{\text{max}})\right]}{\ln(1 + \mu)} \operatorname{sgn} x$$

 $y = y_{\text{max}} \frac{\ln[1 + \mu(|x|/x_{\text{max}})]}{\ln(1 + \mu)} \operatorname{sgn} x$  是确定压缩量的参数,0 表示无压缩均匀量化,实用时取255

(2) A律压扩


$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_{\text{max}} \frac{A(|x|/x_{\text{max}})}{1 + \ln A} \operatorname{sgn} x & \begin{pmatrix} 0 < \frac{|x|}{x_{\text{max}}} \le \frac{1}{A} \end{pmatrix} \\ y_{\text{max}} \frac{1 + \ln[A(|x|/x_{\text{max}})]}{1 + \ln A} \operatorname{sgn} x & \begin{pmatrix} \frac{1}{A} < \frac{|x|}{x_{\text{max}}} < 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

#### • 量化

1) 13折线 实现A律

电路实现连续曲线函数 复杂,一般利用数字电 路形成折线近似

先非均匀量化,再在同一折 线的小范围内对信号进行均 匀量化,如分成16个量化级



#### • 量化

线段8斜率: 1/8÷1/2=1/4

线段7斜率: 1/8÷1/4=1/2

线段6斜率: 1/8÷1/8=1

线段5斜率: 1/8÷1/16=2

线段4斜率: 1/8÷1/32=4

线段3斜率: 1/8÷1/64=8

线段2斜率:

1/8 ÷ 1/128=16

线段1斜率:

1/8 ÷ 1/128=16

