

存储器层次结构


Part3: 虚拟存储器

Cache原理



Cache Hit





- 1. Request data in block b.
- 2. Cache miss: block is not in cache
- 3. Cache eviction:


 Evict a block to make room,
 maybe store to memory.
- **4. Cache fill:**Fetch block from memory, store in cache.

Placement Policy:


where to put block in cache

Replacement Policy:

which block to evict




一般化的Cache组织形式



读Cache: 组相联映射

This cache:


• Block size: 8 bytes



读Cache: 组相联映射

This cache:

Block size: 8 bytes



int (4 Bytes) is here

本讲提纲

- ■虚拟存储器
 - 虚拟存储器基本概念
 - 虚拟地址到物理地址的转换
 - 虚拟存储器的页式管理

存储容量需求

- ■应用需求
 - 海量数据处理
 - 天气预报、地震预测、石油勘探、搜索...
 - 多媒体信息处理
 - 语音、图形、图象...
- ■软件需求
 - Nathan软件第一定律:软件是一种可以膨胀到充满整个容器的气体。
- ■技术需求
 - 多进程、多道程序
- ■给程序员一个比实际内存大得多的可管理的编址空间


提高存储器容量


- ■降低主存储器成本,在同样成本下,可以获得更大的主存 容量
 - 主存的价格到今天也依然比较昂贵
 - 程序对主存的"胃口"的增加和主存价格的降低速度几乎同样的快
- ■采用虚拟存储器
 - 只在确实需要的时候才把程序和数据装入到主存中


一个典型程序的转换处理过程


■经典的C-源程序


```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5    printf("hello, world\n");
6 }
```












问题: hello程序何时被装? 谁来装入? 被谁启动? 每次是否被装到相同的地方? Hello程序是否知道还有其他程序同时运行? 是否能直接访问硬件资源?




操作系统在程序执行过程中的作用

- ■在Hello程序执行过程中,Hello程序本身没有直接访问键盘、显示器、磁盘和主存储器这些硬件资源,而是依靠操作系统提供的服务来间接访问。
- ■操作系统是在应用程序和硬件之间插入的一个中间软件层。
- ■操作系统的两个主要的作用:
 - 硬件资源管理,以达到以下两个目的:
 - 统筹安排和调度硬件资源,以防止硬件资源被用户程序滥用
 - 对于广泛使用的复杂低级设备,为用户程序提供一个简单一致的使用接口
 - 为用户使用系统提供一个操作接口

存储器管理

- ■早期采用单道程序,系统的主存中包含:
 - 操作系统 (常驻监控程序)
 - 正在执行的一个用户程序
 - 所以无需进行存储管理,即使有也很简单。
- ■现在都采用多道程序,系统的存储器中包含:
 - 操作系统
 - 若干个用户程序
 - 如果在存储器中进程数很少,则由于进程花费很多时间来等待I/O,常使处理机处于空闲状态。因此,存储器需要进行合理分配,尽可能让更多进程进入存储器。
- ■在多道程序系统中,存储器的"用户"部分须进一步划分以适应多个进程。 划分的任务由OS动态执行,这被称为存储器管理(memory management)。

- ■操作系统通过三个基本的抽象概念(进程、虚拟存储器、文件)实现硬件资源管理
 - 文件(files)是对I/O设备的抽象
 - 虚拟存储器(Virtual Memory)是对主存和磁盘I/O的抽象
 - 进程(processes)是对处理器、主存和I/O设备的抽象 processes



■操作系统通过三个基本的抽象概念(进^注器、文件)实现硬件资源管理

文件(files)是对I/O设备的抽象

- 虚拟存储器(Virtual Memory)是对主存和

- 进程(processes)是对处理器、主存和Windows


Dynamic Data (Heap)

Stack

Static Data


Literals

Instructions



- ■Hello程序运行时,Hello程序会以为(错觉):
 - 所有系统资源都被自己独占使用
 - 处理器始终在执行本程序的一条条指令
- ■进程是操作系统对运行程序的一种抽象
 - 一个系统可同时运行很多进程,但每个进程都好像自己独占 使用系统
 - 实际上,操作系统让处理器交替执行很多进程中的指令
 - 操作系统实现交替指令执行的机制称为"上下文切换 (context switching)"

- ■进程的上下文
 - 指进程运行所需的所有状态信息,例如: PC、寄存器堆的 当前值、cache内容、段/页表等
 - 系统中有一套状态单元,用以存放当前运行进程的上下文
- ■上下文切换过程(任何时刻,系统中只有一个进程正 在运行)
 - 上下文切换指把正在运行的进程换下,换一个新进程到处理器执行,上下文切换时,必须保存换下进程的上下文,恢复换上进程的上下文



- ■开始, Shell进程等待命令行输入
- ■输入"Hello"后Shell进行系统调用
- ■OS保存shell上下文,创建并换入hello进程
- ■Hello进程中止时,进行系统调用
- ■OS恢复shell进程上下文,并换入shell进程

使系统中尽量多地存储用户程序的解决办法

- ■(1) 扩大主存(程序越来越长、主存贵,不是根本办法)
- ■(2) 采用交换(Exchange)方式和覆盖(Overlap)技术
 - 存储器中无处于就绪状态的进程(例如:某一时刻所有进程都在等待I/O)时, 处理器将一些进程调出写回到磁盘,然后OS再调入其他进程执行,或新的作业 直接覆盖老作业的存储区。
 - 分区(Partitioning)和分页(Paging)是交换的两种实现方式
 - "交换"和"覆盖"技术的缺点:对程序员不透明、空间利用率差

分区

- ■简单分区
 - 主存分配:操作系统(固定)+用户区(分区)
 - 使用长度不等的固定长分区(fixed-size partition)。
 - 当一个进程调入主存时,分配给它一个能容纳它的最小的分区。


■简单分区方式的缺点:

因为是固定长度的分区,故可能会浪费主存空间。多数情况下,进程对分区大小的需求不可能和提供的分区大小一样。

操作系统
128K
64K
192K
256K
384K

分区

- ■可变长分区
 - 分配的分区大小与进程所需大小一样。
 - 特点: 开始较好,但到最后在存储器中会有许多小空块出现。时间 越长,存储器中的碎片就会越来越多,因而存储器的利用率下降。



分页

- ■基本思想:
 - 内存被分成固定长且比较小的存储块(页框、实页、物理页)
 - 每个进程也被划分成固定长的程序块(页、虚页、逻辑页)
 - 程序块可装到存储器中可用的存储块中
 - 无需用连续页框来存放一个进程
 - 操作系统为每个进程生成一个页表
 - 通过页表(page table)实现逻辑地址向物理地址转换(Address Mapping)
- ■逻辑地址(Logical Address):
 - 程序中的指令所用的地址,也称为虚拟地址
- ■物理地址(physical或Memory Address):
 - 存放指令或数据的实际内存地址,也称为实地址、主存地址

使系统中尽量多地存储用户程序的解决办法

- ■(1) 扩大主存(程序越来越长、主存贵,不是根本办法)
- ■(2) 采用交换(Exchange)方式和覆盖(Overlap)技术
 - 存储器中无处于就绪状态的进程(例如:某一时刻所有进程都在等待I/O)时,处理器将一些进程调出写回到磁盘,然后OS再调入其他进程执行,或新的作业直接覆盖老作业的存储区。
 - 分区(Partitioning)和分页(Paging)是交换的两种实现方式
 - "交换"和"覆盖"技术的缺点:对程序员不透明、空间利用率差
- ■(3) 虚拟存储器(Virtual Memory)
 - 类似上述分页方式,但不是把所有页面一起调到主存,而是采用"按需调页Demand Paging",在外存和主存间以固定页面进行调度。
 - 虚拟存储器方式下,引入了虚拟地址空间的概念。


虚拟存储器

- ■提供一种容量非常大的存储器
 - 多个任务所需存储器的总和大于实际存储器空间
 - 单个程序的地址空间超过了实际存储器
- ■使得珍贵的物理存储器得到更好地利用
- ■简化对存储的管理

虚拟存储器基本概念

- ■虚拟存储技术的实质
 - 程序员在比实际主存空间大得多的逻辑地址空间中编写程序
 - 程序执行时,把当前需要的程序段和相应的数据块调入主存,其他 暂不用的部分存放在磁盘上
 - 指令执行时,通过硬件将逻辑地址(也称虚拟地址或虚地址)转化 为物理地址(也称主存地址或实地址)
 - 在发生程序或数据访问失效时,由操作系统进行主存和磁盘之间的信息交换
- ■虚拟存储器机制由硬件与操作系统共同协作实现,涉及到操作系统中的许多概念,如进程、进程的上下文切换、存储器分配、虚拟地址空间、缺页处理等。

如何将所需的数据都装入主存



And there are many processes

如何将所需的数据都装入主存

64-bit addresses: **Physical main memory:** 16 Exabyte **Few Gigabytes** 二进制前缀 (IEC 60027-2) 缩写 次方 名字 KiB 2¹⁰ kibibyte mebibyte MiB 2²⁰ gibibyte GiB 230 tebibyte TiB 240 pebibyte PiB 250 exbibyte EiB 260 zebibyte ZiB 270 yobibyte YiB 280

And there are many processes

如何有效地管理存储资源

Physical main memory

Process 1
Process 2

Process 3

• • •

Process n

stack heap

.text


.data

• • •


What goes where?

如何内存共享和保护?


Physical main memory



Physical main memory




虚拟存储器




每个进程拥有自己的虚拟地址空间

地址映射




A virtual address can be mapped to either physical memory or disk.

使用物理地址的计算机系统



嵌入式系统: 汽车、电梯、电子相框等

使用虚拟存储器的计算机系统




所有现代计算机,包括个人电脑、工作站等 计算机科学中的一个重要创新

虚拟存储器的作用


- ■获得更大的逻辑空间
- 字现内存共享
- ■实现内存保护

更大的逻辑地址空间




■通过页表将虚地址转换为实地址

实现内存共享



- ■每个进程有独立的逻辑地址空间
- ■操作系统来控制逻辑地址和物理地址的转换


实现内存保护




■页表中存放有访问权限

通过页表的地址转换

■页表记录了一组由虚拟页向物理页的映射




通过页表的地址转换




页命中

■需要访问的虚地址中的字在主存中(有效位为1)



缺页


■需要访问的虚地址中的字在不主存中(有效位为0)




发生缺页

■发生缺页后,操作系统将获得控制权(异常机制), 其在下一级存储层次(通常是磁盘)中找到该页,然 后将请求页放到主存的某个位置


```
int a[1000];
main ()
{
    a[500] = 13;
}
```




缺页处理



缺页处理



缺页处理




页面替换算法

- ■最近最少使用(LRU)
 - 将页帧按照最近最多使用到最近最少使用进行排序,再次访问一个页帧时,将该页帧移到表头,替换时将表尾的页帧换出

虚拟存储器目的


- ■根本目的
 - 获得运行比物理存储器更大空间程序的能力
- ■保护
 - ■操作系统可以对虚拟存储空间进行特定的保护...
- ■灵活
 - 程序的某部分可以装入主存的任意位置
- ■提高存储效率
 - 只在主存储器中保留最重要的部分
- ■提高并行度
 - 在进行段页替换的同时可以执行其它进程
- ■可扩展
 - 为对象提供了扩展空间的能力.

地址转换: 页命中



- ■(1)CPU向MMU发送虚拟地址
- ■(2-3)MMU从页表中获取页表项
- ■(4)MMU向主存或cache发送物理地址
- ■(5)主存或cache向CPU发送数据字

地址转换: 缺页




- ■(1)CPU向MMU发送虚拟地址
- ■(2-3)MMU从页表中获取页表项
- ■(4)有效位为0, MMU触发缺页异常
- ■(5)选择被替换的页
- ■(6)在主存中插入新的页
- ■(7)返回原来的进程,重新执行刚才发生异常的操作

地址转换的效率问题

■由于页表存放在主存中,因此程序每次访存至少需要两次:

- 一次访存获取物理地址
- 第二次访存获取数据
- ■提高地址转换速度的方法
 - 利用页表的访问局部性,即当一个转换的虚拟页号被使用时, 它可能在不久的将来再次被使用;
 - ■解决方案:转换旁路缓冲TLB
 - 包含在处理器中的一个特殊的cache,用以追踪最近使用过的 地址变换

转换旁路缓冲TLB




■两种缺失

- TLB缺失: TLB中没有访问的虚页号, 但是该页在主存中

- 缺页:访问的页不在主存中


转换旁路缓冲TLB

- ■访问频繁:速度第一
- ■TLB 缺失将造成:
 - 流水线停止
 - 通知操作系统
 - 读页表
 - 将表项写入TLB
 - 返回到用户程序
 - 重新访问
- ■因此,应尽量减少缺失:
 - 多路组相连
 - 再尽量提高TLB的容量



TLB

- ■为页表设置的专用Cache,实现虚页号到实页号的转换
- ■多路组相连、全相连
- ■容量较小,128~256个表项



虚拟存储器与Cache比较

- ■虚存
 - ■"主存——辅存层次",主要目的是解决存储容量的问题。
 - 单位时间内数据交换次数 较少,但每次交换的数据 量大,达几十至几千字 节。

Cache


- Cache主要目的是解决存储速度问题,使存储器的访问速度不太影响
 CPU的运行速度。
- 单位时间内数据交换的 次数较多,每次交换的数 据量较小,只有几个到几 十个字节。

虚拟存储器与Cache的不同

- ■虚拟存储器
 - 克服存储容量的不足
 - 获得对主存储器管理的便利
 - 由操作系统管理
- ■高速缓冲存储器
 - 解决主存储器与CPU 性能的差距
 - 获得最小粒度的访问
 - ▪由硬件实现


Core 2 Duo的层次存储系统

L1/L2 cache: 64 B blocks



存储器层次结构

Typical Memory Hierarchy (Intel Core i7)



本讲小结

- ■虚拟存储器
 - 虚拟存储器基本概念
 - 虚拟地址到物理地址的转换
 - 虚拟存储器的页式管理