

数据处理的两个基本问题



第8章 数据处理的两个基本问题

- 8.1 bx、si、di、bp
- 8.2 机器指令处理的数据所在位置
- 8.3 汇编语言中数据位置的表达
- 8.4 寻址方式
- 8.5 指令要处理的数据有多长?
- 8.6 寻址方式的综合应用
- 8.7 div 指令
- 8.8 伪指令 dd
- 8.9 dup



- 本章总结之前所学所有内容。
- 任何计算机进行数据处理、运算时,要知道:
 - (1) 处理的数据在什么地方?
 - (2) 要处理的数据有多长?
- 本章针对8086CPU对这两个基本问题进行讨论。



引言

- 为了描述简介,我们将使用两个描述性的符号
 - reg表示寄存器



- sreg表示段寄存器
 - □包括: ds、ss、cs、es。



8.1 bx, si, di, bp

■ 总结:

• (1) 在8086CPU中,只有这4个寄存器(bx、bp、si、di)可以用在"[...]"中来进行内存单元的寻址。

正确的指令

```
mov ax,[bx]
mov ax,[bx+si]
mov ax,[bx+di]
mov ax,[bp]
mov ax,[bp+si]
mov ax,[bp+di]
```

错误的指令

mov ax,[cx]
mov ax,[ax]
mov ax,[dx]
mov ax,[ds]



8.1 bx, si, di, bp

■ (2) 在 "[...]" 中, 这4个寄存器 (bx、bp、si、di) 可以单个出现,或只能以4种组合出现:

bx和si、bx和di、bp和si、bp和di

mov ax,[bp+di+idata]

正确的指令

mov ax,[bx+di]

mov ax,[bx]	mov ax,[bp+si]
mov ax,[si]	mov ax,[bp+di]
mov ax,[di]	mov ax,[bx+si+idata]
mov ax,[bp]	mov ax,[bx+di+idata]
mov ax,[bx+si]	mov ax,[bp+si+idata]

错误的指令

mov ax,[bx+bp] mov ax,[si+di]



8.1 bx, si, di, bp

■ (3) 只要在[...]中使用寄存器bp, 而指令中没有 显性的给出段地址, **则段地址默认在ss中**。

□如:

mov ax,[bp]
mov ax,[bp+idata]
mov ax,[bp+si]
mov ax,[bp+si+idata]

含义: (ax)=((ss)*16+(bp))

含义: (ax)=((ss)*16+(bp)+idata)

含义: (ax)=((ss)*16+(bp)+(si))

含义: (ax)=((ss)*16+(bp)+(si)+idata)



8.2 机器指令处理的数据所在位置

- 大部分机器指令是数据处理的指令, 大致分为三类:
 - 读取
 - 写入
 - 运算



8.2 机器指令处理的数据所在位置

- 机器指令要区分待处理数据所在位置(三个地方):
 - CPU内部
 - 内存
 - 端口 (将在后面的课程中进行讨论)

■ 指令举例:

机器码	汇编指令	指令执行前数据的位置
8E1E0000	mov bx,[0]	内存,ds:0单元
89C3	mov bx,ax	CPU内部, ax寄存器
BB0100	mov bx,1	CPU内部,指令缓冲器



■ 在汇编语言中如何表达数据的位置?

汇编语言中用三个概念来表达数据的位置。

- 1、立即数(idata)
- 2、寄存器
- 3、段地址(SA)和偏移地址(EA)



■ 1、立即数(idata)

对于直接包含在机器指令中的数据 (执行前在CPU 的指令缓冲器中), 称为立即数 (idata), 在汇编指令中直接给出。例如:

mov ax,1 add bx,2000h or bx,00010000b mov al,'a'



■ 1、立即数(idata)

执行结果: (ax)=1



■ 2、寄存器

指令要处理的<u>数据在寄存器</u>中,在汇编指令中给出相应的寄存器名。

例:

mov ax,bx
mov ds,ax
push bx
mov ds:[0],bx
push ds
mov ss,ax
mov sp,ax



■ 2、寄存器

mov ax,bx

对应机器码: 89D8

执行结果: (ax) = (bx)



■ 3、段地址(SA)和偏移地址(EA) 指令要处理的<u>数据在内存</u>中,在汇编指令中可用[X] 的格式给出EA, SA在某个段寄存器中。

- 默认的段地址的寄存器
 - \Box bx \sim ds
 - □ bp ~ ss
- 存放段地址的寄存器也可显性给出。



- 存放段地址的寄存器是默认(ds或ss段寄存器)的
 - 示例:

```
mov ax,[0]
mov ax,[bx]
mov ax,[bx+8]
mov ax,[bx+si]
mov ax,[bx+si+8]
段地址默认在ds中
```

```
mov ax,[bp]
mov ax,[bp+8]
mov ax,[bp+si]
mov ax,[bp+si+8]
```

段地址默认在ss中



- 显性的给出存放段地址的寄存器
 - 示例

mov ax,ds:[bp]

mov ax,es:[bx]

mov ax,ss:[bx+si]

mov ax,cs:[bx+si+8]

含义: (ax)=((ds)*16+(bp))

含义: (ax)=((es)*16+(bx))

含义: (ax)=((ss)*16+(bx)+(si))

含义: (ax)=((cs)*16+(bx)+(si)+8)



■ 3、段地址(SA)和偏移地址(EA)

```
如: mov ax,[bx]
```

对应机器码: 8B07

执行结果: $(ax) = ((ds) \times 16 + (bx))$



8.4 寻址方式

当数据存放在内存中的时候,可用多种方式来给定 这个内存单元的偏移地址,这种定位内存单元的方 法一般被称为寻址方式。

- 8086CPU的5类寻址方式
 - 直接寻址
 - 寄存器间接寻址
 - 寄存器相对寻址
 - 基址变址寻址
 - 相对基址变址寻址

BX、BP是基址寄存器(Base) SI、DI叫变址寄存器(Index)



8.4 寻址方式

■ 8086CPU的各种寻址方式

寻址方式	含义	名称	常用格式举例
[idata]	EA=idata;SA=(ds)	直接寻址	[idata]
[bx]	EA=(bx);SA=(ds)		
[si]	EA=(si);SA=(ds)	- 大型问论 3 礼	[bx]
[di]	EA=(di);SA=(ds)	寄存器间接寻址	[0.1]
[bp]	EA=(bp);SA=(ss)		
[bx+idata]	EA=(bx)+idata;SA=(ds)		用于结构体。[bx].idata
[si+idata]	EA=(si)+idata;SA=(ds)	寄存器相对寻址	用于数组:idata[si] , idata[di]
[di+idata]	EA=(di)+idata;SA=(ds)		
[bp+idata]	EA=(bp)+idata;SA=(ss)		用于二维数组.[bx][idata]
[bx+si]	EA=(bx)+(si);SA=(ds)		
[bx+di]	EA=(bx)+(di);SA=(ds)	부지 %지 크지	用于二维数组. [bx][si]
[bp+si]	EA=(bp)+(si);SA=(ss)	基址变址寻址	
[bp+di]	EA=(bp)+(di);SA=(ss)		
[bx+si+idata]	EA=(bx)+(si)+idata;		用于表格(结构)中的数组项:
	SA=(ds)		[bx].idata[si]
[bx+di+idata]	EA=(bx)+(di)+idata;	相对基址变址 寻址	[612]124444[82]
0	SA=(ds)		用于二维数组:
[bp+si+idata]	EA=(bp)+(si)+idata;		idata[bx][si]
[bp+di+idata]	SA=(ss) EA=(bn)+(di)+idata:		
[~P ar . remost]	1 - 1 - 1		
[bp+di+idata]	EA=(bp)+(di)+idata; SA=(ss)		



扩展内容: 386以后的寻址方式

■ 386后的寻址方式更灵活

A=基址+(变址 x 比例因子)+位移量

- 位移量 (displacement): 即 idata。
- 基址 (base): 扩展到通用寄存器
- 变址 (index): 扩展到通用寄存器
- 比例因子(scale factor) 是80386以上CPU新增加的。其值可为1、2、4或8。



■ 8086CPU的指令,可以处理两种尺寸的数据,byte和word。所以在机器指令中要指明,指令进行的是字操作还是字节操作。



- 对于这个问题,汇编语言中用以下方法处理。
 - (1) 通过寄存器名指明要处理的数据的尺寸。
 - (2) <u>在没有寄存器名存在的情况下,用操作符</u> X ptr指明内存单元的长度, X在汇编指令中可以为 word或byte。
 - (3) 其他方法



■ 以下指令中,寄存器指明了处理数据长度

字操作:

mov ax,1 mov bx,ds:[0] mov ds,ax mov ds:[0],ax inc ax add ax,1000

字节操作

mov al,1 mov al,bl mov al,ds:[0] mov ds:[0],al inc al add al,100



以下指令中,通过关键字明确指示访存单元。

用word ptr指明访存单位 为字:

mov word ptr ds:[0],1 inc word ptr [bx] inc word ptr ds:[0] add word ptr [bx],2

用byte ptr指明访存单元 为字节:

mov byte ptr ds:[0],1 inc byte ptr [bx] inc byte ptr ds:[0] add byte ptr [bx],2



■ 假设我们用Debug查看内存的结果如下: 2000:1000 FF FF FF FF FF FF......

那么指令:

将使内存中的内容变为

mov ax,2000H mov ds,ax mov **byte** ptr [1000H],1

2000:1000 01 FF FF FF FF FF......

mov ax,2000H mov ds,ax mov **word** ptr [1000H],1

2000:1000 01 00 FF FF FF FF......



- 这是因为
 - mov byte ptr [1000H], 1
 访问的是地址为 ds:1000H的字节单元,
 修改的是 ds:1000H单元的内容;
 - mov word ptr [1000H],1
 访问的是地址为 ds:1000H 的字单元,
 修改的是 ds:1000H 和 ds:1001H两个单元的内容。



■ 有些指令默认了访问的是字单元还是字节单元,

如: push [1000H]

就不用指明访问的是字单元还是字节单元,

因为push指令只进行字操作。



■ 以下通过一个问题来讨论各种寻址方式的作用。

■ 实际应用



关于DEC公司的一条记录(1982年):

在内存中如下存放

公司名称: DEC

总裁姓名: Ken Olsen

排 名: 137

收 入: 40

著名产品: PDP

seg:60 +00	
_	'DEC'
+ 03	'ken olsen'
+ 0C + 0E	137
	40
+10	'PDP'

1988年DEC公司的信息有了变化:


- 1、Ken Olsen 在富翁榜上的排名已升至38位:
- 2、DEC的收入增加了70亿美元:
- 3、该公司的著名产品已变为VAX系列计算机。

任务:编程修改内存中的过时数据。



■ 分析: 要修改的数据:





排名字段收入字段

产品字段: (全部3个字符)




■ 修改方法:

(1) 首先确定DEC公司记录的位置: R=seg:60

- (2) 确定排名字段在记录中的位置: 0CH。
 - (3) 修改R+0CH处的数据。
- (4) 确定收入字段在记录中的位置: 0EH。
 - (5) 修改R+0EH处的数据。

在内存中如下存放






- 修改方法: (续)
 - (6) 确定产品字段在记录中的位置: 10H。产品字段是一个字符串, 需逐个修改其中每个字符。
 - (7) 确定第一个字符在产品字段中的位置: P=0。
 - (8) 修改R+10H+P处的数: P=P+1。
 - (9) 修改R+10H+P处的数据:

P=P+1.

(10) 修改R+10H+P处的数据。

在内存中如下存放





■ 根据上面的分析,程序如下:

```
mov ax,seg
mov ds,ax
mov bx,60h
mov word ptr [bx+0ch],38
add word ptr [bx+0eh],70
```

mov si,0 mov byte ptr [bx+10h+si],'V' inc si mov byte ptr [bx+10h+si],'A' inc si mov byte ptr [bx+10h+si],'X' ;确定记录地址: ds:bx ;排名字段改为38 ;收入字段增加70

;用si来定位产品字符串中的字符



■ 用C语言来描述这个程序:

```
/* 定义一个公司记录的结构体 */
struct company{
       char cn[3]; /* 公司名称
      char hn[9]; /* 总裁姓名
int pm; /* 排 名
       int sr;
                    /* 著名产品 */
       char cp[3];
       }:
strcut company dec={"DEC","Ken Olsen",137,40,"PDF"};
/* 定义一个公司记录的变量,内存中将存有一条公司的记录 */
main()
       int i;
       dec.pm=38;
       dec.sr=dec.sr+70;
       i=0;
       dec.cp[i]='V';
       i++;
       dec.cp[i]='A';
       i++;
       dec.cp[i]='X';
       return 0;
}
```



■ 按照C语言风格, 用汇编语言编写这个程序:

```
mov ax,seq
mov ds,ax
                              ;记录首地址送BX
mov bx,60h
                              ;排名字段改为38
mov word ptr [bx].0ch,38
                              ;C: dec.pm=38;
                              ;收入字段增加70
add word ptr [bx].0eh,70
                              ;C, dec.sr=dec.sr+70;
                              ;产品字段改为字符串'UAX'
                              ;C. i=0:
mov si,0
mov byte ptr [bx].10h[si],'U'
                                 dec.cp[i]='V';
inc si
                                 i++;
                              ; dec.cp[i]='A';
mov byte ptr [bx].10h[si],'A'
inc si
                                 i++;
                                 dec.cp[i]='X';
mov byte ptr [bx].10h[si],'X'
```



8.6 寻址方式的综合应用

■ 8086CPU提供的如[bx+si+idata]的寻址方式为<u>结构化</u> <u>数据</u>的处理提供了方便,使得在编程的时候可以<u>从</u> 结构化的角度去看待所要处理的数据。

一个结构化的数据包含了多个数据项,而数据项的 类型又不相同,有的是字型数据,有的是字节型数据,有的是数组(字符串)。



8.6 寻址方式的综合应用

■ 一般来说,可以用[bx+idata+si]的方式来访问结构体中的数据。

bx定位整个结构体, idata定位结构体中的某一个数据项, si 定位数组项中的每个元素。

更为贴切的书写方式,如:

[bx].idata

[bx].idata[si]



8.6 寻址方式的综合应用

在C语言程序中: dec.cp[i],
 dec是一个变量名,指明了结构体变量的地址
 cp是一个名称,指明了数据项cp的地址,
 i用来定位cp中的每一个字符。

汇编语言中的做法是: [bx].10h[si]




- div指令格式:
 - div reg
 - div 内存单元

- 分为:
 - ■8位被除数
 - 16位被除数




- div
 - 8位被除数的除法指令





- div
 - 16位被除数的除法指令





■ div是除法指令,使用div作除法的时候:

div除法		
除数 内存或寄存器	8位	16位
被除数 默认寄存器	AX	DX和AX
商 默认寄存器	AL	AX
余数 默认寄存器	AH	DX



- div指令示例
 - div byte ptr ds:[0]

含义:
$$(al) = \frac{(ax)/((ds)*16+0)的商}$$
; $(ah) = \frac{(ax)/((ds)*16+0)的余数}$

div word ptr es:[0]

含义:

```
(ax) = \frac{[(dx)*10000H+(ax)]/((es)*16+0)}{6};

(dx) = \frac{[(dx)*10000H+(ax)]/((es)*16+0)}{6}
```



- div指令示例(续)
 - div byte ptr [bx+si+8]

含义:

(al) =
$$\frac{(ax)}{((ds)*16+(bx)+(si)+8)}$$
 的 商;

$$(ah) = \frac{(ax)}{((ds)*16+(bx)+(si)+8)}$$
的余数

div word ptr [bx+si+8]

含义:

$$(ax) = \frac{[(dx)*10000H+(ax)]}{((ds)*16+(bx)+(si)+8)}$$
的商;

$$(dx) = \frac{[(dx)*10000H+(ax)]}{((ds)*16+(bx)+(si)+8)}$$
的余数



编程:利用除法指令计算100001/100。

分析:

- 要用dx和ax两个寄存器联合存放100001
 - □因为被除数 100001 大于65535, 不能用ax寄存器存放, 即要进行16位的除法。
- 要用一个16位寄存器来存放除数100
 - □虽然除数100小于255,可在一个8位寄存器中存放,但是因为被除数是32位的,除数应为16位

程序如下



编程:利用除法指令计算100001/100。

```
程序:
mov dx,1
mov ax,86A1H;(dx)*10000H+(ax)=100001
mov bx,100
div bx
```

程序执行后 (ax)=03E8H(即1000) (dx)=1(余数为1)。



编程:利用除法指令计算1001/100。

分析:

被除数1001可用 ax寄存器存放,除数100可用 8位寄存器存放,也就是说,要进行8位的除法。

程序:

mov ax,1001 mov bl,100 div bl

程序执行后 (al)=0AH(即10), (ah)=1(余数为1)。



- db和dw定义字节型数据和字型数据。
- dd是用来定义dword (double word双字)型数据的。

示例:在data段中定义了三个数据:

data segment

db1;第一个数据为01H,在data:0处,占1个字节

dw 1;第二个数据为0001H,在data:1处,占1个字

dd 1 ;第三个数据为00000001H, 在data:3处, 占1个双字

data ends



■ 问题8.1

用div 计算data段中第一个数据除以第二个数据后的结果, 商存放在第3个数据的存储单元中。

```
data segment
dd 100001
dw 100
dw 0
data ends
```

■ 思考后看分析。



■ 问题8.1分析

用div 计算data段中第一个数据除以第二个数据后的结果, 商存放在第3个数据的存储单元中。

data segment

dd 100001

dw 100

dw 0

data ends

被除数为双字,故在做除 法前用dx和ax存储 data:0字单元中的低16位存 储在 ax中, data:2字单元中的高16位存 储在dx中。



■ <u>问题8.1</u>分析

程序代码

mov ax,data

mov ds,ax

mov ax,ds:[0] ; ds:0字单元中的低16位存储在ax中

mov dx,ds:[2] ;ds:2字单元中的高16位存储在dx中

div word ptr ds:[4] ;用dx:ax中的32位数据除以

; ds:4字单元中的数据

mov ds:[6],ax ;将商存储在ds:6字单元中



8.9 dup

■ 伪指令dup(duplicate的缩写)配合db、dw、dd等 使用的,进行<u>数据重复</u>。

- dup的使用格式如下:
 - db 重复的次数 dup(重复的字节型数据)
 - dw 重复的次数 dup(重复的字型数据)
 - dd 重复的次数 dup(重复的双字数据)



8.9 dup

- dup示例
 - db 3 dup (0) 相当于 db 0,0,0
 - db 3 dup (0,1,2) 相当于 db 0,1,2,0,1,2,0,1,2
 - db 3 dup ('abc', 'ABC') 相当于db 'abcABCabcABCabcABC'



8.9 dup

■ dup的使用,如:定义一个容量为 200 个字节的栈段。

如果不用dup,

stack segment

使用dup:

stack segment db 200 dup (0) stack ends