

Projet système de confiance

 $\begin{array}{c} {\rm Dion~Thomas} \ / \ {\rm Demarquet~Alexandre} \\ {\rm Groupe~D} \end{array}$

 $\begin{array}{c} \text{MODIA 5\`eme ann\'ee} \\ 2025 \end{array}$

Table des matières

1	Introduction	3	
2	Méta-Modèles et contrainte 2.1 SimplePDL	3 3 4 5 5 6	
3	Éditeur graphique - SIRIUS 6		
4	Éditeur textuel - XTEXT	7	
5	ansformation Modèle à Modèle 8		
6	Transformation Modèle à Texte	9	
7	Conclusion	10	
8	ANNEXE - Contenu du livrable	10	
\mathbf{T}	Cable des figures		
	1 Méta-Modèle SimplePDL (.aird)	4	
	2 Méta-Modèle PetriNet (.aird)	5	
	3 Arborescence de la syntaxe graphique		
	4 Exemple de modèle SimplePDL avec la syntaxe graphique Sirius		
	5 Exemple de modèle SimplePDL avec la syntaxe textuelle		
	6 Exemple de .dot à partir d'un modèle simplePDL		
	7 Exemple de .dot à partir d'un modèle petriNet	10	

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de créer des outils ergonomiques pour définir des modèles de procédés et les éditer avec différentes interfaces (arborescente, graphique ou textuelle) et de les transformer automatiquement en réseaux de Pétri. Le projet s'appuie sur les principes de l'ingénierie dirigée par les modèles (IDM), utilisant les technologies Ecore, Sirius, Xtext, ATL, Acceleo et Java.

Pour ce rapport, on présente d'abord les méta-modèles SimplePDL et PetriNet ainsi que les contraintes statiques pour assurer la validité des modèles. Ensuite, nous décrivons l'éditeur graphique conçu à l'aide de Sirius pour la création et la visualisation des modèles. Puis, nous présenterons l'éditeur textuel développé avec Xtext permettant de créer des modèles avec différentes syntaxes et de visualiser en arborescence les modèles. Par la suite, nous présenterons les transformations modèle à modèle développées avec ATL et les transformations modèle à texte avec Acceleo. Enfin, nous conclurons et donnons en annexe les fichiers contenus dans le livrable.

2 Méta-Modèles et contrainte

2.1 SimplePDL

Pour le meta modèle simplePDL nous avons reutilisé le metamodèle fournit en TP en l'enrichissant de deux classe Ressource et RessourceAllocation.

1. Ressource

Cette classe permet de représenter un ressource disponible dans un processus. Elle hérite de la classe ProcessElement qui la rattache à un Process. Deplus chaque ressource possède :

- name: un nom de type EString pour identifier la ressource;
- quantity : un entier (EInt) représentant la quantité totale disponible de cette ressource dans le processus.

2. RessourceAllocation

Cette classe permet de faire l'allocation d'une ressource à une tache et est définie par :

- task : référence vers la tâche concernée (type WorkDefinition);
- ressource : référence vers la ressource utilisée (type Ressource);
- quantity : entier pour le nombre unités de la ressource qui sont nécessaires à l'exécution de cette tâche.

Cette classe est utilisée en tant que référence contenue dans WorkDefinition via la propriété resourceUsages, ce qui permet de modéliser plusieurs allocations par tâche.

Afin de modéliser plusieurs allocations par tâche, la classe RessourceAllocation est utilisée en tant que référence contenue dans WorkDefinition via la propriété resourceUsages.




FIGURE 1 - Méta-Modèle SimplePDL (.aird)

2.2 PetriNet

Le méta-modèle PetriNet permet de modéliser les réseaux de Petri classiques. Chaque réseau a un nom et contient un ensemble d'éléments petriElements qui sont des instances de la classe PetriElement.

Il ya deux types de nœuds dans le réseau, représentés par la classe Node :

- Place contient un attribut marking représentant le nombre de jetons présents dans cette place.
- Transition modélisant les transitions activables sous certaines conditions.

La classe Arc fait les connexions entre les nœuds. Chaque arc permet de relier une source et une cible (les deux sont de type Node et ont un poids weight indiquant le nombre de jetons transportés). Il y a aussi un attribut booléen <code>isReadArc</code> permettant d'identifier les arcs de lecture, qui lisent le marquage sans le consommer. Chaque Node possède des références multiples vers ses arcs entrants (<code>incoming</code>) et sortants (<code>outgoing</code>), tandis que chaque Arc référence son nœud source et son nœud cible.




FIGURE 2 - Méta-Modèle PetriNet (.aird)

2.3 Les contraintes

L'objectif de cette partie est de spécifier des invariants qui ne sont pas pris en charge lors de la conception des métamodèles.

2.3.1 SimplePDL

Pour SimplePDL, les invariants développés sont les suivants :

- Le nom du Process est valide (au moins deux caractères alphanumériques, commence par une lettre).
- Un prédécesseur et un successeur d'une WorkSequence se situent dans le même Process.
- Une WorkSequence n'est pas réflexive (c'est-à-dire que le prédécesseur et le successeur sont distincts).
- Il n'existe pas deux WorkSequence identiques dans un même Process (même prédécesseur, même successeur, même type de lien).
- Le nom des WorkDefinition est unique dans un même Process.
- Le nom des WorkDefinition est valide (mêmes règles que pour le Process).
- Le nom des Ressource est unique dans un même Process.
- Le nom des Ressource est valide (mêmes règles que pour le Process).
- La quantité disponible d'une Ressource est supérieure ou égale à 1.
- Pour chaque RessourceAllocation, la quantité allouée est strictement positive.
- Pour chaque RessourceAllocation, la quantité allouée ne dépasse pas la quantité disponible de la ressource.
- Toute RessourceAllocation lie une Ressource et une WorkDefinition non nulles.
- Lorsqu'une WorkDefinition utilise plusieurs allocations pour une même Ressource, la somme de toutes les quantités allouées ne dépasse pas la capacité totale de cette ressource.
- Le besoin en Ressource se situe dans le bon intervalle (au moins 1, au plus la quantité initialement disponible).
- La Ressource et la WorkDefinition rattachées à une RessourceAllocation appartiennent au même Process.
- Le texte d'une Guidance n'est pas vide.

Cependant, il reste des limitations notament celui d'un cycle de dépendances qu'illustre le fichier : Process-cyclique.xmi. Le modèle est formellement valide (noms, séquences, ressources, guidance respectent vos contraintes), mais sémantiquement bloquant, car aucune tâche ne peut démarrer car chacune attend la fin d'une autre (FinishToStart entre les WorkDefinitions).

2.3.2 PetriNet

Pour PetriNet, les invariants développés sont les suivants :

- Le nom du PetriNet est valide (au moins deux caractères alphanumériques, commence par une lettre).
- Le nom d'un Node est valide (mêmes règles que pour le PetriNet).
- Les Node sont uniques dans un même PetriNet (pas deux nœuds de même nom).
- La position d'un Arc est valide (il relie une Place et une Transition, quel que soit le sens).
- Le poids d'un Arc est strictement positif.
- La source et la destination d'un Arc appartiennent au même PetriNet.
- Un Arc partant d'une Transition ne peut pas être un ReadArc.
- Une Place a un marquage supérieur ou égal à 0.
- Il n'existe pas d'Arc redondant dans un même PetriNet (même source et même destination).

Pour petriNet on a le cas limite suivant : une transition T1 reliée seulement par un ReadArc depuis P1 (avec 1 jeton) et aucun arc de sortie, illustré par le fichier petriNet-boucleInf. À chaque tir, T1 reste activable (le ReadArc teste mais ne consomme pas le jeton), n'enlève rien à P1 et ne remet rien ailleurs ainsi le réseau boucle indéfiniment sans jamais évoluer.

3 Éditeur graphique - SIRIUS

Cette partie définie une syntaxe graphique permettant de saisir des modèles conformes à SimplePDL. Le TP nous a fourni l'essentiel, nous avons ajouter les ressources et les besoins aisni que la distinctions des Work-Sequence selon leur nature.

Voici l'arborescence de notre syntaxe graphique :




FIGURE 3 – Arborescence de la syntaxe graphique

Notre boite à outil est séparée en trois sections. Une section pour les WorkDefinition et WorkSequence, une section pour les Guidances et une sections pour les Ressources. De plus, nous avons trois calques permettant de ne pas surcharger l'affichage. Le calque principale regroupe les WorkDefinition et WorkSequence.




FIGURE 4 – Exemple de modèle SimplePDL avec la syntaxe graphique Sirius

4 Éditeur textuel - XTEXT

Nous définissons ici la syntaxe textuelle X
text permettant de décrire un processus Simple PDL dans un fichier
*.pdl :

— Création d'une ressource

resource <NomRessource> <QuantitéDisponible>

— Création d'une tâche (WorkDefinition)

wd <NomTache>

— Spécifier un besoin de ressource need <NomRessource> <QuantitéRequise>

— Création d'une dépendance entre deux tâches

```
ws <s2s|s2f|f2s|f2f>
from <NomTachePrédécesseur> to <NomTacheSuccesseur>
```

— Création d'une note de guidance

```
note "<TexteDeLaNote>" [ for <Élément1>,<Élément2>,... ]
```

```
1 process developpement {
2    resource Concepteur 3
3    resource Developpeur 4
4
5    wd Conception need Concepteur 2
6    wd RedactionDoc
7    wd Programmation need Developpeur 3
8    wd RedactionTests need Developpeur 1
9
10    ws s2s from Conception to RedactionDoc
11    ws f2f from Conception to RedactionDoc
12    ws f2s from Conception to Programmation
13    ws s2s from Conception to RedactionTests
14
15    note "Versionner le code" for Programmation
16 }
```

FIGURE 5 – Exemple de modèle SimplePDL avec la syntaxe textuelle

5 Transformation Modèle à Modèle

Dans ce projet nous avons implémenter à l'aide d'ATL deux transformations Modèle à Modèle ainsi qu'une transformation avec EMF :

$1.\mathtt{SimplePDL} o \mathtt{PetriNet}$

1.1 ATL et EMF

Ici le but est de représenter un Simple PDL sous forme d'un réseau de Pétri. Transformation pour chaque élément de Simple PDL :

- Process \rightarrow PetriNet

Chaque processus SimplePDL est transformé en un réseau de Pétri portant le même nom.

— WorkDefinition \rightarrow Places, Transitions et Arcs

Pour chaque tâche :

- 4 places: name_ready, name_running, name_started, name_finished
- 2 transitions : name_start, name_finish
- 5 arcs pour modéliser les transitions entre états

- WorkSequence \rightarrow Arc de lecture (isReadArc = true)

Chaque dépendance entre deux tâches est transformée en un arc de lecture entre une place (p_started ou p_finished) et une transition (t_start ou t_finish), selon le type de lien (startToStart, finishToStart, etc.).

- Ressource ightarrow Place

Chaque ressource devient une place contenant un nombre de jetons égal à sa quantité.

- Ressource Allocation o 2 Arcs

On modélise chaque besoin par :

- Un arc de consommation : de la ressource vers la transition t_start
- Un arc de libération : de la transition t_finish vers la ressource

On parcourt les différents éléments de simplePDL afin de leur appliquer une transformation vers des éléments de petriNet. Cette transformation a été implémentée de deux manières différentes : une fois en Java (avec EMF) et une autre avec ATL. Le résultat obtenu est strictement identique pour les deux méthodes.

1.1 Transformation

$\mathbf{2}.\mathtt{PDL1} o \mathtt{SimplePDL}$

Notre métamodele de PDL1 ressemble beaucoup à SimplePDL ce qui rend la transformation assez facile. Ainsi, chaque élément de PDL1 est mappé vers son équivalent SimplePDL selon le schéma suivant :

- Process

- Conserve le nom du processus.
- Ré-attache tous les éléments enfants (tâches, séquences, ressources...) pour éviter de créer des éléments orphelins.

— WorkDefinition

- Conserve le nom de la tâche.
- Transfère les besoins en ressources vers la propriété resourceUsages.

— WorkSequence

- Traduit le type de lien en appelant le helper de conversion.
- Lie le prédécesseur et le successeur.

- Ressource

— Conserve le nom et la quantité disponible de la ressource.

AllocationRessource

— Crée une instance de RessourceAllocation avec la quantité requise et référence la ressource concernée.

— Guidance

— Transfère le texte de la note.

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées dans cette partie sont principalement liées à la syntaxe d'ATL, un peu compliquée à prendre en main, ainsi qu'au débogage, également complexe : la console ne fournissait pas beaucoup d'informations en cas d'erreur. Une autre difficulté a été la seconde transformation de PDL1 vers SimplePDL en ATL, car le modèle .pdl1 n'existe et n'a de sens que dans l'Eclipse de déploiement. Nous avons rencontré plus de difficultés pour exécuter le code avec les bonnes entrées.

Cependant, ce qui nous a pris le plus de temps est la transformation en Java de SimplePDL vers PetriNet. Nous sommes très peu habitués à coder en Java, surtout en utilisant des fonctions qui ont été auto-générées et non codées par nous-mêmes.

6 Transformation Modèle à Texte

Dans ce projet nous avons implémenté une transformation modèle à texte avec l'outil Acceleo (l'outil TINA et LTL n'ayant pas été vus, seule cette transformation est implémentée).

Cette transforamtion permet de générer automatiquement une réprésentation graphique d'un processus SimplePDL ou d'un petrinet au format DOT. Le format .dot est un langage de description de graphes utilisé par l'outil *Graphviz* permettant de représenter des graphes à l'aide d'une syntaxe textuelle simple dans un fichier .mtl.

$\texttt{SimplePDL} \to .\mathbf{dot}$

— WorkDefinition

- Représentées par des rectangles.
- Chaque nœud porte le nom de la tâche.

— WorkSequence

— Flèches orientées du prédécesseur vers le successeur.

— Guidance

- Chaque guidance apparaît sous la forme d'une note.
- Une flèche relie la note aux tâches concernées.




FIGURE 6 – Exemple de .dot à partir d'un modèle simplePDL

PetriNet $ightarrow .\mathbf{dot}$

— Places

- Représentées par des cercles.
- Chaque cercle porte un libellé indiquant le nombre de jetons.

— Transitions

- Représentées par des rectangles.
- Chaque rectangle est nommé selon l'identifiant de la transition.

— Arcs

- Flèches reliant l'élément source à l'élément cible.
- Libellé indiquant son poids.
- Les arcs de lecture en pointillés.




FIGURE 7 – Exemple de .dot à partir d'un modèle petriNet

Difficultés rencontrées

Cette partie était assez compliquée puisqu'il fallait comprendre la syntaxe utilisé dans le .mtl. De ce fait, nous n'avons pas réussi à extraire le type de lien des worksequence.

7 Conclusion

En conclusion , nous avons enrichi et validé les méta-modèles SimplePDL et PetriNet et ajouté des contraintes. Puis conçu deux éditeurs (graphique avec Sirius et textuel avec Xtext) pour faciliter la création et la visualisation des modèles. Nous avons automatisé les transformations SimplePDL vers PetriNet et PDL1 vers SimplePDL en ATL/EMF, ainsi que la génération de fichiers .dot via Acceleo. Les principaux défis ont porté sur la syntaxe d'ATL et MTL ainsi que le debogage en java.

8 ANNEXE - Contenu du livrable

Table 1 – Description des fichiers du projet

Projet Eclipse	Fichiers	Description
fr.n7.simplePDL	SimplePDL.ecore	Méta-modèle SimplePDL
	$\overline{\mathrm{src/simplepdl/validation}}$	Package pour les contraintes Java
	exemple/Process-cyclique.xmi	exemple de cas limite validé par
		les contraintes mais erroné
fr.n7.petriNet	PetriNet.ecore	Méta-modèle PetriNet
	src/petrinet/validation	Contraintes de validation Java
	exemple/petriNet-boucleInf.xmi	exemple de cas limite validé par
		les contraintes mais erroné
${\rm fr.n7. simple PDL2 petriNet EMF}$	src/simplepdl2petrinetEMF/	Code Java de la transformation
	SimplePDL2PetriNetEMF.java	SimplePDL vers PetriNet
	/exemple	exemple d'un simplepdl et le résultat
		de la transformation vers petrinet
${\rm fr.n7. simple PDL2 petriNet ATL}$	SimplePDL2PetriNetATL.atl	Code ATL de la transformation
	/exemple	SimplePDL vers PetriNet
		exemple d'un simplepdl et le résultat
		de la transformation vers petrinet
fr.n7.simplepdl.design	description/simple pdl. ode sign	Syntaxe graphique Sirius de SimplePDL
fr.n7.pdl1	m src/fr/n7/PDL1.xtext	Syntaxe textuelle Xtext de PDL1
fr.n7.simplepdl.exemples	ex1.pdl1	exemple d'un pdl1 avec la syntaxe textuelle
fr.n7.pdl12simplepdl	pdl1Tosimplepdl.atl	Fichier atl de transformation
	toDot.mtl	pdl1 vers simplepdl
	/exemple	exemple d'un pdl1 et le résultat
		de la transformation vers simplepdl
fr.n7.simplepdl.todot	src/fr/n7/simplepdl/todot/main/	Fichier de transformation simplePDI
	toDot.mtl	vers dot
	/exemples	exemples de .dot avec les
		pdf associés
fr.n7.petrinet.todot	$\rm src/fr/n7/petrinet/todot/main/$	Fichier de transformation petriNet
	toDot.mtl	vers dot
	/exemples	exemples de .dot avec les
		pdf associés