



## Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Ingeniería Mecánica

# Método de imágenes en un sistema de dos interfaces paralelas

ICM-392 - Investigación Aplicada II Profesor: Christopher Cooper V., Ph.D.

Alumno: Nicolás Espinoza M.

## Contenidos

1	Res	umen	3
2	Ma	rco Teórico	4
	2.1	El campo eléctrico y el potencial eléctrico	4
	2.2	La permitividad de un medio material, la polarización y el campo eléctrico	
		microscópico	5
		2.2.1 Campo eléctrico local, y polarización	5
		2.2.2 Permitividad de un medio macroscópico	7
	2.3	Desplazamiento eléctrico y campo eléctrico en un dieléctrico	8
	2.4	Método de imágenes	9
3	Mo	delo de un sistema de tres dos interfaces	10

## 1 Resumen

En las últimas décadas ha crecido el interés por modelar de forma

#### 2 Marco Teórico

#### 2.1 El campo eléctrico y el potencial eléctrico

El campo eléctrico correspondiente a una carga puntual q que se encuentra en el vacío en la posición  $\vec{x}_0$  viene dado por la conocida ecuación

$$\vec{E}_{(\vec{x})} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} \tag{1}$$

siendo  $\epsilon_0$  la permitividad macroscópica del vacío, una medida de cómo fluye el campo eléctrico en el vacío. Por supuesto, en el caso ejemplificado en la Ec. (1), no hay un medio que reaccione, por lo que  $\epsilon = 0$  es nuestra referencia. De ahora en adelante se trabaja con  $\epsilon$  propio de un dieléctrico; además se elabora más sobre la permitividad en la sección siguiente.

Cuando se cuenta con N cargas puntuales, la Ecuación (1) se convierte en una sumatoria sobre todos los elementos del sistema de cargas a considerar

$$\vec{E}_{(\vec{x})} = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\epsilon} \frac{(\vec{x} - \vec{x}_i)}{|\vec{x} - \vec{x}_i|^3}$$
 (2)

Para los casos en que nos encontramos con un medio continuo y en que tenemos una distribución de carga  $\rho_{(\vec{x})}$  de algún tipo, nuestra sumatoria se vuelve una integral, pues  $N \to \infty$ .

$$\vec{E}_{(\vec{x})} = \int_{V} \frac{\rho_{(\vec{x}_0)}}{4\pi\epsilon} \frac{(\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} dV$$
 (3)

Si ahora consideramos el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodee completamente al medio analizado, obtenemos

$$\int_{\partial V} \vec{E}_{(\vec{x})} \cdot d\vec{S} = \int_{V} \left( \int_{\partial V} \frac{\rho_{(\vec{x}_0)}}{4\pi\epsilon} \frac{(\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} \cdot dS \right) dV = \int_{V} \frac{\rho}{\epsilon} dV \tag{4}$$

Esta es la ley de Gauss en forma integral. Con el teorema de la divergencia aplicado a la Ec. (4) se llega a la ley de Gauss en forma diferencial:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \tag{5}$$

Por otro lado, como el campo eléctrico es un campo vectorial irrotacional, se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para obtener su función potencial. Como  $\vec{E}_{(\vec{x})}$  es una variable sólo de la diferencia de posiciones entre la de la carga y el punto de evaluación  $|\vec{x} - \vec{x}_0|$  (función solo del radio), la integración es directa si la referencia para el potencial eléctrico se toma como 0 al infinito, quedando

$$\vec{E} = \nabla \phi \quad \to \quad \phi_{(\vec{x})} = -\int_{-\infty}^{\vec{x}} \vec{E}_{(\vec{x})} d\vec{x} = -\int_{-\infty}^{\vec{x}} \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{(\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}_0|}$$
(6)

Esto es en los casos en que se tenga una carga puntual, como en el caso de la Ec. (1). Para una carga distribuida se debe considerar la Ec. (4), lo que nos lleva a

$$\phi_{(\vec{x})} = \int_{V} \frac{\rho_{(\vec{x}_0)}}{4\pi\epsilon} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}_0|} dV \tag{7}$$

En los casos en que el medio en el que está la carga q no sea el vacío, se debe considerar que la materia que lo compone si reaccionará al campo eléctrico asociado a q; en estos casos,  $\epsilon \neq \epsilon_0$ . Es decir, hay que aclarar que las Ecs. (4) y (5) no están completas, pues falta considerar el efecto de la *polarización*. Además resulta interesante entender qué es realmente la permitividad, que esta relacionada directamente con la polarización del medio; a continuación explicaremos estos puntos.

## 2.2 La permitividad de un medio material, la polarización y el campo eléctrico microscópico

Se puede entender la constante dieléctrica de un material (o permitividad) como una medida del reordenamiento de las partículas de un medio a nivel molecular frente a la presencia de un campo eléctrico externo y provocando así que dichas partículas generen un campo eléctrico inducido, que es opuesto en sentido al original, pero no necesariamente de la misma intensidad; este disminuye el flujo neto del campo eléctrico externo, por lo que impide en cierta medida su paso, dando su nombre a la propiedad - en qué grado las moléculas del material **permiten** el flujo de campo eléctrico.

La permitividad que se utiliza en las Ecs. de la sección anterior es llamada también constante dieléctrica del medio, y en realidad es un concepto derivado de la susceptibilidad eléctrica y de lo que ocurre a nivel molecular en el medio dieléctrico afectado por un campo eléctrico. En el caso del vacío se dijo que no existe un medio que reaccione a la presencia de una carga (y por ende no "siente" el campo eléctrico), por lo que la constante dieléctrica del vacío es la referencia. Por el contrario, en un dieléctrico si se tiene una reacción al campo eléctrico; en este caso es importante explicar qué pasa con el campo eléctrico a nivel microscópico y cómo eso se relaciona con la susceptibilidad eléctrica. Los términos microscópico y local se utilizan indistintamente [3].

#### 2.2.1 Campo eléctrico local, y polarización




Figura 1: Efecto de un campo sobre la forma de un átomo. El electrón (en realidad la nube electrónica) es "jalado" por el campo, mientras que el protón es "empujado", induciendo así un dipolo.

Cuando se aplica un campo eléctrico externo a un cuerpo o medio (macroscópico) dieléctrico, las partículas constituyentes de los átomos se comportan de forma especial. Por ejemplo, en

la Figura 1 se muestra un átomo simple de hidrógeno que se reordena bajo la acción de un campo externo que rompe el equilibrio eléctrico del átomo, generando así un campo eléctrico opuesto cuyas líneas de campo (inducido) van del protón hacia el electrón (se representa la nube electrónica con un solo electrón por simplicidad). Este efecto es la polarización, e induce un momento dipolar  $\vec{p}$  en los átomos afectados por el campo eléctrico a nivel local.

$$\vec{p} = \alpha \vec{E}^{loc} \tag{8}$$

 $\alpha$  se conoce como la polarizabilidad microscópica, un coeficiente de proporcionalidad que representa qué tanto se polariza la especie analizada - la magnitud del momento dipolar inducido - en presencia de un cierto campo eléctrico local  $\vec{E}^{loc}$ . Por supuesto, esta es una relación constitutiva, porque  $\alpha$  depende del material o elemento estudiado. Ahora hacemos la distinción entre los distintos campos eléctricos de interés para este apartado:

$$ec{E}^{ext} \longrightarrow ext{Campo eléctrico externo}$$
  $ec{E}^{loc} \longrightarrow ext{Campo eléctrico local}$   $ec{E}^{ind} \longrightarrow ext{Campo eléctrico inducido (microscópico)}$   $ec{E} \longrightarrow ext{Campo eléctrico macroscópico}$ 

y definimos la relación entre los tres como

$$\vec{E}^{loc} = \vec{E}^{ind} + \vec{E}^{ext} \tag{9}$$

Es conveniente explicar que si bien se define uno de los campos como microscópico o local, esto no es el campo debido a un único átomo o molécula, sino el propio de un volumen macroscópicamente pequeño pero microscópicamente grande; por lo tanto, los términos local y microscópico son en realidad promedios sobre volúmenes más pequeños que el campo de las ecuaciones de Maxwell. Hay que notar también que si el campo eléctrico se transmite por el vacío,  $\vec{E}^{ind}=0$  y por ende  $\vec{E}^{ext}=\vec{E}^{loc}=\vec{E}$ . No se entra en detalle respecto al álgebra pues existen referencias sobre el tema, como por ejemplo el texto de Kantorovich [3], pero después de algo de trabajo se llega a la expresión para el campo eléctrico local, también llamado campo de Lorentz, en función del campo macroscópico

$$\vec{E}^{loc} = \vec{E}(1+\kappa) \tag{10}$$

donde  $\kappa$  es un factor de corrección que depende del ordenamiento microscópico. El campo eléctrico local es el campo que siente cada uno de los muchos volúmenes pequeños que, en conjunto, componen el medio macroscópico que estamos estudiando. Por último se presenta la definición de densidad de polarización  $\vec{P}$  para cerrar el círculo de relaciones entre el dieléctrico estudiado a nivel macroscópico y microscópico. La densidad de polarización por unidad de volumen se define de dos maneras; esto sale de diversas fuentes, pero W. Cai [4] lo resume todo de forma simple:

$$\vec{P}_{(\vec{x})} = \sum_{i} N_i \alpha_i \left[ \vec{E}_{(\vec{x})}^{loc} \right]_i = \sum_{i} N_i \vec{p}_i \tag{11}$$

$$\vec{P}_{(\vec{x})} = \epsilon_0 \chi \vec{E}_{(\vec{x})} \tag{12}$$

con  $N_i$  la densidad numérica (number density) del i-ésimo átomo por unidad de volumen, y  $\chi$  la susceptibilidad del medio dieléctrico (que en el caso del vacío es 0). Antes de continuar

el desarrollo, se procede a definir qué son la densidad de polarización y la susceptibilidad. Como concepto, la densidad de polarización es la polarización a nivel macroscópico, por unidad de volumen, debida a todos los momentos dipolares inducidos en las moléculas de dicho volumen asociados al campo eléctrico que los induce. Por otra parte, la susceptibilidad permite relacionar un campo eléctrico macroscópico con los efectos que este tiene en el momento dipolar de las partículas en un volumen a través de la densidad de polarización, como se indica en la Ec. (12); más allá de ser una constante de proporcionalidad, indica de forma promediada cómo influye el campo eléctrico en la orientación de los dipolos, y cómo varía el momentum dipolar del medio a nivel macroscópico en presencia del campo eléctrico. Hay que resaltar que esto no implica traslación o migración electrónica, sino solo rotación del átomo o molécula para la reorientación del dipolo, intentando alinearlo con el campo.

Para terminar esta parte del desarrollo teórico, de las Ecs. (10-12) y sabiendo que el campo macroscópico es el mismo, se puede deducir que

$$\vec{P}_{(\vec{x})} = \epsilon_0 \chi \vec{E}_{(\vec{x})} = \vec{E}_{(\vec{x})} \sum_i N_i \alpha_i (1 + \kappa_i) \implies \epsilon_0 \chi = \sum_i N_i \alpha_i (1 + \kappa_i)$$
(13)

Un caso particular es la teoría de Clausius-Mossotti, en cuyo caso el valor de  $\kappa_i = \kappa$  es  $\chi/3$ ; uno de los supuestos es que la distribución molecular es una malla cúbica regular.

Con esto se puede entender de manera general cómo se relacionan el campo eléctrico macroscópico y microscópico. El propósito de este apartado es simplemente aclarar que ambos análisis no son independientes y que el tratamiento de continuo que se dará en lo sucesivo esta fundamentado en teoría del comportamiento eléctrico molecular molecular; es por esto que se omiten pasos y sólo se presentan resultados que se consideran importantes.

#### 2.2.2 Permitividad de un medio macroscópico

Ya se explicó qué son la susceptibilidad y densidad de polarización, por lo que se procede a definir un poco mejor qué es la permitividad, profundizando en lo que se mencionó en la Sección 2.2. Primero corresponde aclarar que la permitividad es netamente una propiedad macroscópica del medio, pero se prefiere caer en la redundancia un par de veces, como en el caso del título de esta sección, de manera de reafirmar este punto. Cuando un campo eléctrico afecta un medio dieléctrico, los dipolos no solo se intentan alinear con las líneas de campo, sino que además hay un movimiento de cargas libres dentro del cuerpo. Sumado a esto está el hecho de que los átomos conformantes del medio rompen el estado de equilibrio, pues los protones son repelidos por el campo, mientras que los electrones son atraidos por este (Fig. 2). Este efecto genera que se formen dipolos, y en consecuencia que haya un momento dipolar en el medio; es por esta razón que la susceptibilidad se relaciona con la permitividad. Teniendo presentes los fenómenos recién nombrados, se reitera la definición de permitividad o constante dieléctrica como una cuantificación macroscópica promedio de la tendencia de un medio (en este caso un dieléctrico) a oponerse al flujo de campo eléctrico por alguno de los mecanismos nombrados anteriormente.

Existen tres permitividades de interés para este desarrollo: la permitividad del vacío  $\epsilon_0$ , la permitividad propia de un material  $\epsilon$ , y la permitividad relativa o constante dieléctrica, a

la que en este caso se da más importancia

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_0 (1 + \chi) \tag{14}$$

(llamada k en algunas fuentes). De ahora en adelante,  $\epsilon$  a secas pasa a ser la permitividad relativa y se denomina simplemente permitividad o constante dieléctrica de un medio.<sup>1</sup>

#### 2.3 Desplazamiento eléctrico y campo eléctrico en un dieléctrico

En lo sucesivo, todo el trabajo es relativo a un medio o campo macroscópico. En este informe no se trabaja directamente con los momentos dipolares, la susceptibilidad, o incluso con la densidad de polarización, sino que se presenta una sola ecuación que engloba todos los efectos de un campo eléctrico sobre un dieléctrico; para llegar a dicha ecuación se utilizan las ecuaciones ya introducidas y un par de relaciones nuevas.

La Ec. (12) es una expresión que asocia el campo eléctrico y la densidad de polarización, establecida a través de la susceptibilidad y la permitividad. Además, de la Ec. (5) tenemos la ley de Gauss para una distribución de carga, que tiene que ver únicamente con la permitividad.

Si se asume que el flujo de campo eléctrico se debe a contribuciones de la distribución de carga y de la polarización del medio unicamente, entonces se puede expresar dicho flujo de campo eléctrico como

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho - \nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} \tag{15}$$

Se define entonces el desplazamiento eléctrico como

$$\vec{D} = \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} (1 + \chi) \tag{16}$$

lo que nos permite escribir la Ec. (15) como

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \tag{17}$$

Esto corresponde al efecto completo del flujo de campo eléctrico sobre el medio. En general se asocia el campo eléctrico  $\vec{E}$  a las cargas libres (free charges) y la densidad de polarización  $\vec{P}$  a las cargas fijas (bound charges), pero para el objetivo de este texto eso no es relevante.

Siguiendo con la idea, recordando que ahora  $\epsilon_r = \epsilon$ , suponiendo que la permitividad es una propiedad isotrópica y usando la Ec. (14) en la (16), podemos obtener

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad / \nabla \cdot \qquad \rightarrow \qquad \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \nabla (\epsilon) \cdot \vec{E} + \epsilon \nabla \cdot \vec{E} = \rho$$
 (18)

Aún más, si la permitividad del medio es constante sobre el mismo, entonces se puede el término  $\nabla(\epsilon) \cdot \vec{E}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>En estricto rigor, la constante dieléctrica es  $\epsilon_r \cdot \epsilon_0$ , pero por costumbre se utiliza este término para la propiedad adimensional en este informe.

Es así que recuperamos la ecuación de la que prácticamente parte el desarrollo de la teoría, la ley de Gauss.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \tag{19}$$

El gran progreso es haber demostrado que no solo sirve para calcular el campo eléctrico en el vacío, sino que se puede aplicar a los dieléctricos en general y que incluso se consideran los efectos de polarización inducidos.

#### 2.4 Método de imágenes

En la teoría electrostática hay ocasiones en que hay que trabajar con interfaces que separan distintos medios dieléctricos. El método de imágenes destaca por su simpleza en este tipo de escenarios. La idea es que cargas en un medio inducirán un campo opuesto en el otro, el denominado campo de reacción. A su vez este campo inducido afectará al campo en el primer medio, por lo que hay que encontrar una expresión para el comportamiento de los campos eléctricos en los dos medios; por supuesto, este problema no se soluciona simplemente con aplicar la Ec. (1).

El método de imágenes facilita la resolución del problema de una forma simple: En vez de considerar la polarización y el consecuente campo inducido por el segundo medio como un todo, se hace más fácil poner una carga o distribución de cargas imágenes (puede ser incluso una distribución continua) de tal forma que el efecto de dicha carga sobre el primer medio sea el mismo que si hubiera un campo de reacción. Para esto uno analiza los distintos medios por separado en vez de como un sistema.

Como la interfaz es un límite para el espacio de análisis, es aquí donde se analizan las condiciones de frontera. Para un sistema de coordenadas adecuado al problema, existen condiciones para la componente normal del campo y para su componente tangencial. Matemáticamente esto es

$$\epsilon_1 \vec{E}_1 \cdot \vec{n} = \epsilon_2 \vec{E}_2 \cdot \vec{n} \tag{20}$$

$$\vec{E}_1 \cdot \vec{t} = \vec{E}_2 \cdot \vec{t} \tag{21}$$

En este caso,  $\vec{n}$  es un vector normal a la superficie interfaz, y  $\vec{t}$  un vector tangencial a la misma. En palabras, las Ecs. (20) y (21) nos indican que hay un salto en la componente normal del campo eléctrico igual a  $\epsilon_1/\epsilon_2$ , pero hay continuidad en su componente tangencial. Como ejemplo se tiene el caso más simple, con dos dieléctricos homogéneos isotrópicos ( $\epsilon = cte$ ) en la Fig. 3. La idea es determinar qué valor tiene que tener la o las cargas imagen necesarias, en función de los parámetros que si se conocen en el sistema. En el caso particular de que la interfaz sea una placa cargada de espesor infinitesimal, pero los medios a analizar tengan la misma constante dieléctrica, se llega al resultado elemental de un salto en la componente normal del campo eléctrico dado por

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{n} = \frac{\sigma}{\epsilon_m} \tag{22}$$

con  $\sigma$  la densidad superficial de carga y  $\epsilon_m$  la constante dieléctrica de los medios que rodean al plano.

Se desarrolla más a cavalidad el tema en lo sucesivo, ya que forma parte del problema clave que motiva este escrito. Se presenta un desarrollo del caso planteado con el sistema de ecuaciones, y se analiza un sistema con dos interfaces paralelas, todo mediante el método de imágenes.

#### 3 Modelo de un sistema de tres dos interfaces

La presente sección se basa fundamentalmente en el desarrollo realizado en la publicación de Yang et al.[5]

### Referencias

- [1] Jackson, J. D. Classical Electrodynamics, Third Edition; Wiley, 1998
- [2] Griffiths, D. J. Introduction to Electrodynamics, Third Edition; Prentice Hall, 1999
- [3] Kantorovich, L. Quantum Theory of the Solid State: An Introduction, First Edition, Ch. 8; Springer, 2004
- [4] Cai, W. Computational Methods for Electromagnetic Phenomena, First Edition, Ch. 1, 2; Cambridge University Press, 2013
- [5] Yang, P. Representing an Infinite Solvent System with a Rectangular Finite System Using Image Charges, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 2973-2982