- Caraduação



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Inteligência Artificial e Computacional

PROF. ANTONIO SELVATICI



SHORT BIO



É engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com mestrado e doutorado pela Escola Politécnica (USP), e passagem pela Georgia Institute of Technology em Atlanta (EUA). Desde 2002, atua na indústria em projetos nas áreas de robótica, visão computacional e internet das coisas, aliando teoria e prática no desenvolvimento de soluções baseadas em Machine Learning, processamento paralelo e modelos probabilísticos. Desenvolveu projetos para Avibrás, IPT e Systax.

PROF. ANTONIO SELVATICI profantonio.selvatici@fiap.com.br



2. MACHINE LEARNING



Redes Neurais Artificiais (RNA)

- O cérebro humano é considerado o mais fascinante processador baseado em carbono existente, sendo composto por aproximadamente 100 bilhões neurônios (86 bilhões segundo pesquisas recentes). Todas as funções e do organismo humano estão relacionados ao funcionamento destas pequenas células.
- As redes neurais são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso de um animal capazes de realizar o aprendizado de máquina bem como o reconhecimento de padrões.
- Tais modelos são muitas vezes utilizados para a tarefa de classificação de padrões, podendo gerar classificadores com características variadas.
- As redes neurais artificiais possuem em comum o fato de serem constituídas por neurônios que se conectam entre si através de através de sinapses. No entanto, o significado particular do "neurônio" e da "sinapse" pode variar significativamente entre um modelo e outro.
- Exemplos de redes neurais artificiais usados em reconhecimento de padrões são a rede de Kohonem, as redes de base radial, a rede de Hopfield em principalmente, a rede Perceptron Multicamada (MLP)




O neurônio biológico

- O primeiro modelo de neurônio artificial foi o proposto pelo neurofisiologista McCulloch e pelo matemático Walter Pitts (1943), cujo trabalho fazia uma analogia entre células vivas e o processo eletrônico, simulando o comportamento do neurônio natural
- Os principais componentes dos neurônios são:
 - Os dendritos, que têm por função receber os estímulos transmitidos pelos outros neurônios;
 - O corpo de neurônio, também chamado de soma, que é responsável por coletar e combinar informações vindas de outros neurônios;
 - O axônio, que é constituído de uma fibra tubular que pode alcançar até alguns metros, e é responsável por transmitir os estímulos para outras células.



O neurônio biológico






Como funciona um neurônio natural?

- Os neurônios são células conectadas umas às outras através de sinapses, que transmitem estímulos elétricos através de um processo bioquímico, envolvendo a emissão e a recepção de substâncias chamadas neurotransmissores ou neuromoduladores, dependendo da sua função
- As sinapses são resultado do encontro de um terminal do axônio de um neurônio com o terminal de um dendrito de outro neurônio
- O corpo do neurônio possui uma diferença de potencial com relação ao meio externo da célula; quando essa diferença de potencial atinge um valor denominado potencial de ação (algo em torno de 0.5V), as vesículas contendo os neurotransmissores ou neuromoduladores se fundem à membrana do axônio e liberam a substância que carregam. Essa liberação de substâncias pode ser interpretada como a transmissão de um pulso elétrico
- Dependendo do que foi liberado, os neurônio conectado ao primeiro acabam por aumentar ou diminuir seu potencial interno. No caso de acréscimo, um novo pulso pode ocorrer se o potencial de ação dessa célula for atingido




Transmissão sináptica



http://www.cerebronosso.bio.br/sinapses/



O comportamento do potencial do neurônio



https://pt.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_a%C3%A7%C3%A3o




O neurônio de McCulloch e Pitts

- O fisiologista Warren McCulloch interpretou o funcionamento do neurônio biológico como sendo um circuito elétrico com entradas binárias, ou seja, com valores em 0 ou 1, combinadas por uma soma ponderada produzindo uma entrada efetiva:
- A operação de uma unidade de processamento (neurônio), proposta por McCulloch e Pitts em 1943, pode ser resumida da seguinte maneira:
 - Sinais binários são apresentados à entrada;
 - Cada sinal é multiplicado por um número, ou peso, que indica a sua influência na saída da unidade;
 - É feita a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade;
 - Se este nível de atividade exceder um certo limite (threshold) a unidade produz uma determinada resposta de saída.



Esquema do neurônio de McCulloch e Pitts



- $x_1, x_2, ..., x_p$ Sinais de entrada
- $w_1, w_2, ..., w_p$ Pesos que multiplicam cada entrada
- $a = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \cdots + w_p \cdot x_p$ Potencial interno do neurônio
- y = f(a) Saída do neurônio, com f(.) sendo chamada de **função de ativação**

Na proposta original, f(a) era uma função limiar, ou seja, de valor 0 (ou -1) para a < L, sendo L um **threshold** (limiar) predeterminado, ou 1 para a >= L. Posteriormente, outras funções foram propostas para simular o comportamento de ativação do neurônio.


– Veja que não há o conceito de pulso elétrico, uma vez que, ocorrida a ativação, ela se torna um sinal constante (claro que se trata de uma simplificação)




Possíveis usos para o neurônio artificial


Porta AND (E)


TOICA AITD (L)





Porta OR (OU)








Bias do neurônio

- Uma forma de representarmos o limiar η separadamente, sem precisarmos trabalhar com a função de ativação, é criando um novo peso de bias (viés) na entrada do neurônio:
 - $-w_{bias} = w_0 = -\iota$
 - O limiar da função de ativação passa a ser sempre zero






Redes de neurônios artificiais

- Em 1957, ROSENBLATT concebeu o Perceptron, que era uma rede neural de duas camadas* para processamento visual
 - *O número de camadas no artigo original é 4, mas torna-se apenas duas quando usamos uma notação moderna
- O Perceptron é atua como um classificador linear, ou seja, consegue separar duas classes em um espaço de atributos apenas se elas forem separáveis por uma reta, plano ou hiperplano
 - Dizemos que essas classes são linearmente separáveis
- A rede Perceptron possui um algoritmo de aprendizado supervisionado que consegue definir um classificador que encontra a superfície de separação entre quaisquer duas classes linearmente separáveis




Representações da rede Perceptron





Perceptron



- A rede Perceptron é formada por duas camadas de neurônios :
 - Camada de entrada (S): onde os dados de entrada são recebidos
 - Cada atributo do vetor a ser classificado corresponde a um neurônio da entrada
 - Camada de saída (A/R): onde o resultado é gerado
- Como interpretar a camada de saída?
 - Cada neurônio de saída pode ser encarado como uma variável de um vetor
 - Dentro do contexto de classificação de padrões, caso houver múltiplas classes como opções para a classificação, cada neurônio representa uma classe. Assim, o neurônio com o maior valor de saída indica a classe escolhida no processo de classificação



Regra de aprendizado do Perceptron

- Possuímos várias amostras rotuladas, classificadas por um especialista
- Para cada amostra rotulada, temos o vetor de atributos $V = (x_1, x_2, ..., x_p)$ e classe C, sendo que a saída do neurônio j é dada por $-y_j = f(w_0 + w_{1,j}, x_1 + w_{2,j}, x_2 + \cdots + w_{p,j}, x_p)$
- Para cada amostra rotulada, criamos o valor

$$- d_j = \begin{cases} 1, & \text{se } c = c_j \\ 0, & \text{se } c \neq c_j \end{cases}$$

- Para cada amostra rotulada e para cada neurônio de saída $m{j}$ do Perceptron, atualizamos os pesos através da seguinte regra
 - $w_{i,j} \leftarrow w_{i,j} + \eta. (d_j y_j). x_i$
 - $-\eta$ é chamada de "taxa de aprendizado", deve ser um valor maior do que 0
- https://www.youtube.com/watch?ν=νGwemZhPlsA



Medindo a intensidade da saída de um neurônio

- Como comparar a saída de diferentes neurônios ativados numa rede Perceptron?
 - Até agora, vimos neurônios com a função limiar, ou seja:

$$f(a) = \begin{cases} 0, & a < 0 \\ 1, & a \ge 0 \end{cases}$$


- E se trocássemos a função de ativação por outra que fosse contínua? Assim, além de determinar se um neurônio está ativou ou não, determinaríamos a "força" da ativação
 - Em neurônios biológicos, toda vez que um neurônio dispara, isso ocorre com a mesma intensidade.
 - Quando um neurônio está mais ativo, aumenta a frequência de pulsos, e não sua tensão ou corrente elétrica
 - Com isso, neurônios de saída mais ativos corresponderia a classes com maior probabilidade de casar com o dado sendo classificado



Diferentes funções de ativação


Função limiar (ou Heaviside Step Function):

$$-f(a) = \begin{cases} 0, & a < 0 \\ 1, & a \ge 0 \end{cases}$$




Função logística

$$-f(a) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



Função tangente hiperbólica

$$-f(a) = \tanh a$$






Problema da classificação XOR através do Perceptron

- Como encontrar uma reta que separe os pontos brancos dos pontos vermelhos?
- Tabela verdade XOR:

<u>x1</u>	<u>x</u> 2	x1 XOR x2
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0





REFERÊNCIAS



- Stuart Russel & Peter Norvig. Inteligência
 Artificial tradução da 2ª ed. Editora
 Campus, 2004
- Duda, Hart & Stork. Pattern Classification, 2nd. Ed., 2000
- Andre P. L. Carvalho. Redes Neurais
 Artificiais.
 http://www.icmc.usp.br/~andre/research/neural/
- Cassia Y. Tatibana & Deisi Y. Kaetsu.
 Redes Neurais.
 http://www.din.uem.br/ia/neurais/



Copyright © 2018 Prof. Antonio Selvatici

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).