## ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

## BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH





## Đề tài 2: SỬ DỤNG HỢP NGỮ ASSEMBLY MIPS CỘNG TRỪ HAI SỐ THỰC

GVHD: Trần Thanh Bình

Võ Tấn Phương

Thực hiện: Nhóm

Nguyễn Anh Kiệt - 1911456 Nguyễn Trung Phong - 1911841 Nguyễn Kim Lôc - 1911530

## Mục lục

1	Lý thuyết	5
1.1	Số thực dạng chuẩn IEEE 754 dạng chính xác đơn	5
1.2	Giải thuật cộng, trừ 2 số thực	6
1.3	Thống kê số lệnh, loại lệnh chương trình của nhóm	8
	1.3.1 Lệnh R-type	8 8 8
2	Hiện thực cộng trừ hai số thực	9
2.1	Hiện thực code MIPS	9
2.2	Kết quả các testcase	17
	2.2.2       Testcase 2         2.2.3       Testcase 3         2.2.4       Testcase 4         2.2.5       Testcase 5         2.2.6       Testcase 6         2.2.7       Testcase 7         2.2.8       Testcase 8         2.2.9       Testcase 9         2.2.10       Testcase 10         2.2.11       Testcase 11	17 18 18 18 19 19 20 20 20 21
3	Thống kê lệnh và tính toán thời gian	22
	3.0.2 Testcase 2: -652.32 + -6769.658  3.0.3 Testcase 3: 0 + -982.658  3.0.4 Testcase 4: 6561.56 - 8484.556  3.0.5 Testcase 5: 650.253261.075	22 23 24 25 26 27 28

3.0.8	Testcase 8: 1021.2376 + -565.575	29
3.0.9	Testcase 9: 415.7232 + 0	30
3.0.10	Testcase 10: -12.3432.346	31
3.0.11	Testcase 11: -0.325 - 1.851	32
3.0.12	Testcase 12: -654.1329 - 0	33




## Danh sách các hình

1.1.1	Single Precision IEEE 754 Floating-Point Standard	5
2.2.1	Testcase 1	17
2.2.2	Testcase 2	17
2.2.3	Testcase 3	18
2.2.4	Testcase 4	18
2.2.5	Testcase 5	19
2.2.6	Testcase 6	19
2.2.7	Testcase 7	19
2.2.8	Testcase 8	20
2.2.9	Testcase 9	20
2.2.10	Testcase 10	
2.2.11	Testcase 11	
2.2.12	Testcase 12	21
3.0.1	Thống kê lệnh testcase 1	22
3.0.2	Thống kê lệnh testcase 2	23
3.0.3	Thống kê lệnh testcase 3	
3.0.4	Thống kê lệnh testcase 4	25
3.0.5	Thống kê lệnh testcase 5	26
3.0.6	Thống kê lệnh testcase 6	27
3.0.7	Thống kê lệnh testcase 7	28
3.0.8	Thống kê lệnh testcase 8	29
3.0.9	Thống kê lệnh testcase 9	30
3.0.10	Thống kê lệnh testcase 10	31
3.0.11	Thống kê lệnh testcase 11	32
3.0.12	Thống kê lệnh testcase 12	33

## Phần 1 Lý thuyết

## 1.1 Số thực dạng chuẩn IEEE 754 dạng chính xác đơn

- Số thực được lưu trong máy tính dưới dạng 32 bit gồm:
  - + 1 bit dấu (sign).
  - + 8 bit xác định mũ (exponent).
  - + 23 bit phần định trị (mantissa).
- Bit dấu (sign): 0 biểu thị số dương, 1 biểu thị số âm.
- Bit xác định số mũ (exponent): 8 bits xác định giá trị mũ (số mũ + 127).
- Bit định trị (*mantissa*): số thực sẽ chuyển về dạng 1.m với m sẽ được chuyển sang nhị phân và lưu bằng 23 bits.



## Single Precision IEEE 754 Floating-Point Standard

Hình 1.1.1: Single Precision IEEE 754 Floating-Point Standard.



## 1.2 Giải thuật cộng, trừ 2 số thực

- 1) Tách phần bit dấu của từng số:
  - Lưu số vào 1 thanh ghi.
  - and với 0x80000000 để lấy bit đầu tiên.
  - Các bit còn lại cho bằng 0.
- 2) Tách phần xác định mũ:
  - Lưu số vào 1 thanh ghi.
  - and với 0x7F800000 để lấy 8 bits exponent.
- 3) Tách phần định trị:
  - Lưu số vào 1 thanh ghi.
  - and với 0x007FFFFF để lấy 23 bits cuối.
  - or với 0x00800000 để đặt bit 1 đứng trước 23bits cuối (bit thứ 24 từ cuối lên) để tượng trưng cho 1. của phần định trị ta gọi bit này là bit prefix.
- 4) Kiểm tra số mũ:
  - Kiểm tra số mũ của hai số có bằng nhau không.
  - Nếu không bằng nhau thì ta tăng mũ của số có mũ bé hơn, cứ tăng mũ của số nào lên 1 đơn vị thì phần định trị của số đó ta dịch sang phải 1 bit tương ứng. Tăng cho đến khi hai số có số mũ bằng nhau.
  - Lấy số mũ đó là số mũ của kết quả.
- 5) Kiểm tra là phép cộng hay trừ, nếu là phép trừ, đảo bit dấu của số thứ hai bằng cách addu với 0x80000000 rồi từ đây thực hiện phép cộng như thường.
- 6) Kiểm tra hai số có cùng dấu không: ta kiểm tra hai bit dấu của hai số có bằng nhau không:
  - Nếu bằng:
    - + Cộng phần định trị của hai số rồi lưu vào thanh ghi.
    - + Lấy bit dấu của hai số là bit dấu của kết quả.
  - Nếu không bằng (trái dấu):
    - + Kiểm tra xem số nào có phần định trị lớn hơn thì ta lấy phần định trị của số đó trừ phần định trị của số còn lại rồi lưu vào thanh ghi.
    - + Lấy bit dấu của kết quả là bit dấu của số có phần định trị lớn hơn. (Nếu phần định trị của hai số bằng nhau thì ta sẽ xuất kết quả bằng 0 luôn)



- 7) Điều chỉnh lại số mũ: sau khi thực hiện phép cộng ở trên thì ta kiểm tra lại thanh ghi lưu kết quả phần định trị:
  - Nếu hai số cùng dấu:
    - + Kiểm tra bit đứng trước bit prefix có bằng 1 không.
    - + Nếu bằng 1 thì ta dịch phần định trị của kết quả sang phải 1 bit và tăng số mũ của kết quả 1 đơn vị.
  - Nếu hai số trái dấu:
    - + Kiểm tra bit prefix có bằng 0 hay không.
    - + Nếu bằng 0 thì dịch trái các bit cho đến khi bit tại vị trí prefix (bit thứ 24 từ cuối lên) bằng 1 thì ngừng và giảm số mũ đi một lượng bằng với số bit đã dịch.
- 8) Xuất kết quả: đặt lại bit prefix của thanh ghi lưu phần định trị của kết quả bằng 0 sau đó or với các thanh ghi lưu bit dấu và lưu phần xác định mũ của kết quả để thu được kết quả cuối cùng.



## 1.3

## Thống kê số lệnh, loại lệnh chương trình của nhóm

### 1.3.1 Lệnh R-type

STT	TÊN LỆNH	CHÚC NĂNG
1	mfc1 \$t1, \$f0	Gán giá trị thực từ thanh ghi \$f0 vào \$t1
2	add \$t0, \$v0, \$0	Tính tổng rồi lưu vào \$t0
3	and \$s2, \$t2, \$at	Tính phép "and" rồi nạp vào \$s2
4	addu \$s2, \$s2, \$at	Cộng không âm 2 thanh ghi rồi nạp vào \$s2
5	or \$s4, \$s4, \$at	Thực hiện phép "or" 2 thanh ghi
6	slt \$at, \$s5, \$s3	Kiểm tra điều kiện (\$s5 < \$s3)
7	subu \$s4, \$s4, \$s6	Phép trừ số không âm 2 thanh ghi rồi lưu vào \$s4
8	sub \$s3, \$s3, \$at	Lệnh trừ 2 thanh ghi rồi lưu vào \$s3
9	mtc1 \$t1, \$f12	Gán giá trị từ thanh ghi \$t1 vào \$f12

### 1.3.2 Lệnh I-type

STT	TÊN LỆNH	CHỨC NĂNG
1	la \$a0, sothunhat	Gán địa chỉ label sothunhat vào thanh ghi \$a0
2	li \$v0, 4	Nạp vào thanh ghi \$v0 giá trị 4
3	addiu \$t4, \$t1, 0	Cộng hằng số không âm
4	lui \$at, 0x8000	Nạp vào 16 bit cao thanh ghi \$at giá trị 0x8000
5	ori \$at, \$at, 0x0000	Nạp vào 16 bit thấp thanh ghi \$at giá trị 0x0000
6	srl \$s4, \$s4, 1	Dịch thanh ghi \$s4 sang phải 1 bit
7	sll \$s4, \$s4, 1	Dịch thanh ghi \$s4 sang trái 1 bit
8	beq \$s1, \$s2, adding	Lệnh rẽ nhánh
9	bne \$t0, \$0, subres	Lệnh rẽ nhánh

## 1.3.3 Lệnh J-type

S	TT	TÊN LỆNH	CHỨC NĂNG
1	-	j addres	Nhảy không điều kiện

# Phần 2 Hiện thực cộng trừ hai số thực

## 2.1

## Hiện thực code MIPS

```
.text
.globl input
input:
# Yeu cau nquoi dung nhap so thu nhat
la $a0, sothunhat
li $v0, 4
syscall
# Luu so dau tien vao $t1
li $v0, 6
syscall
mfc1 $t1, $f0
# Yeu cau nguoi dung nhap so thu hai
la $a0, sothuhai
li $v0, 4
syscall
# Luu so thu hai vao $t2
li $v0, 6
syscall
mfc1 $t2, $f0
# Yeu cau nquoi dung chon phep cong hay tru
la $a0, pheptinh
li $v0,4
syscall
```



```
# Luu bieu thuc can tinh vao $t0
li $v0,5
syscall
add $t0,$v0,$0
# Lay 1 bit sign
# Lay bit sign cua so thu nhat, cac bit con lai bang O
#li $at, 0x80000000 # Tao thanh ghi tam co bit sign bang
 → 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x8000
ori $at, $at, 0x0000
and $s1, $t1, $at # Lay bit sign
# Lay bit sign cua so thu hai, cac bit con lai bang O
#li $at, 0x80000000 # Tao thanh qhi tam co bit sign bang
 → 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x8000
ori $at, $at, 0x0000
and $s2, $t2, $at # Lay bit sign
# Kiem tra $t0 de biet la phep cong hay tru
bne $t0, $0, subres # Neu $t0 = 1 (khac 0) thuc hien phep
 \rightarrow tru
j addres # Neu $t0 = 0$ thuc hien phep cong
# Thuc hien phep tru
subres: # Dao nquoc bit sign cua so thu hai
#li $at, 0x80000000 # Tao thanh ghi tam co bit sign bang
 → 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x8000
ori $at, $at, 0x0000
addu $s2, $s2, $at # Dao nguoc bit sign cua so thu hai
```



```
# Thuc hien phep conq
addres:
# Lay exponent va fraction cua so dau tien
# Lay exponent cua so dau tien luu vao $s3
#li $at, Ox7F800000 # Tao thanh ghi tam co cac bit
 → exponent bang 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x7F80
ori $at, $at, 0x0000
and $s3, $t1, $at # Lay exponent
# Lay fraction cua so thu nhat luu vao $s4
#li $at, Ox007FFFFF # Tao thanh qhi tam co cac bit
 → fraction bang 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x007F
ori $at, $at, OxFFFF
and $s4, $t1, $at # Lay fraction
# Them bit prefix 1 vao truoc fraction (dai dien cho 1.)
#li $at, 0x00800000
lui $at, 0x0080
ori $at, $at, 0x0000
or $s4, $s4, $at
# Lay exponent va fraction cua so thu hai
# Lay exponent cua so thu hai luu vao $s5
#li $at, Ox7F800000 # Tao thanh ghi tam co cac bit
 → exponent bang 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x7F80
ori $at, $at, 0x0000
and $s5, $t2, $at # Lay exponent
# Lay fraction cua so thu hai luu vao $s6
#li $at, Ox007FFFFF # Tao thanh ghi tam co cac bit
 → fraction bang 1, cac bit con lai bang 0
lui $at, 0x007F
ori $at, $at, OxFFFF
and $s6, $t2, $at # Lay fraction
```



```
# Them bit prefix 1 vao truoc fraction (dai dien cho 1.)
 #li $at, 0x00800000
lui $at, 0x0080
ori $at, $at, 0x0000
or $s6, $s6, $at
# Kiem tra exponent (so mu) cua hai so xem co bang nhau
\rightarrow khong
expcheck:
 # Neu so mu cua so thu hai nho hon so mu cua so thu nhat
slt $at, $s5, $s3
bne $at, $0, exp1 # Nhay toi exp1 de xu li
 # Neu so mu cua so thu nhat nho hon so mu cua so thu hai
 slt $at, $s3, $s5
bne $at, $0, exp2 # Nhay toi exp2 de xu li
 j signcheck
exp1: # Tang exponent so thu hai len 1 don vi va dich phai
→ fraction so thu hai 1 bit
#li $at, 0x00800000 # Tao thanh ghi co phan exponent bang
 lui $at, 0x0080
 ori $at, $at, 0x0000
 addu $s5, $s5, $at # Cong exponent cho 1
 srl $s6, $s6, 1 # Dich phai fraction cua 1 bit
j expcheck # Nhay toi expcheck de kiem tra lai
exp2: # Tang exponent so thu nhat len 1 don vi va dich phai
 → fraction so thu nhat 1 bit
 #li $at, 0x00800000 # Tao thanh qhi co phan exponent bang
 lui $at, 0x0080
 ori $at, $at, 0x0000
 addu $s3, $s3, $at # Cong exponent cho 1
 srl $s4, $s4, 1 # Dich phai fraction cua so 1 bit
 j expcheck # Nhay toi expcheck de kiem tra lai
```



```
# Sau expcheck hai so co so mu bang nhau
# Kiem tra bit sign
signcheck:
 beq $s1, $s2, adding # Neu hai so cung dau, nhay toi
 \rightarrow adding
 # Hai so trai dau
 beq $s4, $s6, triettieu # New fraction hai so bang nhaw thi
 → triet tieu nhau, nhay den triettieu ( luu ket qua bang
 → 0 )
 slt $at, $s4, $s6
 beg $at, $0, subfirst # Tai day fraction so thu nhat lon
 → hon so thu hai, nhay toi subfirst ( lay $s4 - $s6 )
 j subsecond # New fraction so thu hai lon hon so thu nhat,
 → nhay toi subsecond ( lay $s6 - $s4 )
adding: # Conq hai so cunq dau
 addu $s4, $s4, $s6 # Cong fraction cua hai so voi nhau luu
 → vao $s4
 addu $s0, $s1, $0 # Lay bit sign cua 2 so vao $s0
 j fix1 # Nhay toi fix1 de dieu chinh lai ket qua $s4
triettieu: # Hai so trai dau co fraction bang nhau, cho ket
 \rightarrow qua banq 0
and $t1, $t1, $0 # $t1 = 0 (ket qua bang 0)
 j output # Nhay toi output (in ket qua)
subfirst: # Lay fraction so thu nhat tru so thu hai, lay bit
 → sign cua so thu nhat
 subu $s4, $s4, $s6 # fraction so thu nhat - fraction so thu
 → hai ($$4 - $$6 ) luu vao $$4
 addu $s0, $s1, $0 # Lay bit sign cua so thu nhat vao $s0
 j fix2 # Nhay toi fix2 de dieu chinh lai ket qua $s4
subsecond: # Lay fraction so thu hai tru so thu nhat, lay
 → bit sign cua so thu hai
 subu $s4, $s6, $s4 # fraction so thu hai - fraction so dau
 → ($s6 - $s4) luu vao $s4
 addu $s0, $s2, $0 # Lay bit sign cua so thu hai vao $s0
 j fix2 # Nhay toi fix2 de dieu chinh lai ket qua $s4
```



```
fix1: # Dieu chinh ket qua $s4 neu hai so cung dau
# Kiem tra bit dung truoc bit prefix (1.) da cho luc dau co
→ bang 1 hay khong (thay doi tu 0 sang 1)
# Neu co thi dich phai $s4 va tang so mu cho den khi bit
 → tai vi tri do bang O thi nhay toi saveres ( luu ket qua
 → )
 #li $at, 0x01000000 # Tao thanh qhi co bit dung truoc bit
 → prefix bang 1, cac bit con lai bang 0
 lui $at, 0x0100
 ori $at, $at, 0x0000
 and $s1, $s4, $at # Lay bit dung truoc bit prefix cua $s4
 beq $s1, $0, saveres # New bang 0 thi nhay toi saveres
 # Dich phai 1 bit
 srl $s4, $s4, 1 # neu bang 1 thi dich phai 1 bit
 # Cong exponent cho 1
 #li $at, 0x00800000 # Tao thanh ghi co phan exponent bang
 lui $at, 0x0080
 ori $at, $at, 0x0000
 add $s3, $s3, $at # Cong exponent cua ket qua cho 1
 j fix1 # Nhay toi fix1 de kiem tra lai
fix2: # Dieu chinh ket qua $s4 neu hai so khac dau
# Kiem tra bit prefix (1.) da cho luc dau co bang O hay
\Rightarrow khong ( thay doi tu 1 sang 0 )
# Neu co thi dich trai $s4 va giam so mu cho den khi bit
 → tai vi tri do bang 1 thi nhay toi saveres ( luu ket qua
 #li $at, 0x00800000 # Tao thanh qhi co bit prefix bang 1,
 → cac bit con lai bang 0
 lui $at, 0x0080
 ori $at, $at, 0x0000
 and $s1, $s4, $at # Lay bit prefix cua $s4
 bne $s1, $0, saveres # Neu khac 0 ( = 1 ) thi nhay toi
 → saveres
 # Dich trai 1 bit
 sll $s4, $s4, 1 # New bang O thi dich trai 1 bit
```



```
# Tru exponent cho 1
#li $at, 0x00800000 # Tao thanh qhi co phan exponent bang
 lui $at, 0x0080
ori $at, $at, 0x0000
sub $s3, $s3, $at # Tru exponent cua ket qua cho 1
j fix2 # Nhay toi fix2 de kiem tra lai
saveres: # Luu ket qua vao $t1
#li $at, OxOO7FFFFF
lui $at, 0x007F
ori $at, $at, OxFFFF
and $s4, $s4, $at # lay phan fraction cua ket qua, con lai
 \rightarrow cho bang 0 (cho bit prefix bang 0)
addu $t1, $s0, $0 # Lay bit sign cua ket qua cho vao $t1
or $t1, $t1, $s3 # Lay exponent cua ket qua cho vao $t1
or $t1, $t1, $s4 # Lay fraction cua ket qua cho vao $t1
j output # Nhay toi output ( in ket qua )
output: # In ket qua
# Thong bao in ra ket qua
la $a0, ketqua
li $v0, 4
syscall
# Luu ket qua tu $t1 vao $f12 de in ra so thuc
mtc1 $t1, $f12
# In ra ket qua
li $v0, 2
syscall
```

```
asking: # Lua chon tiep tuc tinh toan hoac ket thuc
 # Dat cau hoi cho nguoi dung
 la $a0, cauhoi
 li $v0, 4
 syscall
 # Doc ket qua duoc nhap vao
 li $v0, 5
 syscall
 # Neu nguoi dung nhap 1 thi tiep tuc tinh toan
 beq $v0, 1, input
 # New nauoi dung nhap O thi ket thuc chuong trinh
 beq $v0, $0, done
 # Neu nguoi dung nhap so khac, tiep tuc dat cau hoi
 j asking
done:
 li $v0, 10
 syscall
```





# 2.2 Kết quả các testcase

#### **2.2.1** Testcase 1

```
So hang thu nhat la: 1587.06
So hang thu hai la: 66.170
```

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 0 Ket qua la: 1653.23

Hình 2.2.1: Testcase 1

#### **2.2.2** Testcase 2

```
So hang thu nhat la: -652.32
So hang thu hai la: -6769.658
```

```
Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 0
Ket qua la: -7421.978
```

Hình 2.2.2: Testcase 2



#### **2.2.3** Testcase 3

So hang thu nhat la: 0 So hang thu hai la: -982.658

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 0 Ket qua la: -982.658

Hình 2.2.3: Testcase 3

#### **2.2.4** Testcase 4

So hang thu nhat la: 6561.56 So hang thu hai la: 8484.556

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 1 Ket qua la: -1922.9961

Hình 2.2.4: Testcase 4

#### **2.2.5** Testcase 5

So hang thu nhat la: 650.25 So hang thu hai la: -3261.075

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 1 Ket qua la: 3911.325



#### Hình 2.2.5: Testcase 5

#### **2.2.6** Testcase 6

So hang thu nhat la: 0 So hang thu hai la: -135.068

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 1 Ket qua la: 135.068

Hình 2.2.6: Testcase 6

#### **2.2.7** Testcase 7

So hang thu nhat la: -123.35 So hang thu hai la: 23.235

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 0 Ket qua la: -100.115

Hình 2.2.7: Testcase 7

#### **2.2.8** Testcase 8

So hang thu nhat la: 1021.2376 So hang thu hai la: -565.575

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 0 Ket qua la: 455.6626



#### Hình 2.2.8: Testcase 8

#### **2.2.9** Testcase 9

So hang thu nhat la: 415.7232 So hang thu hai la: 0 Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 0 Ket qua la: 415.7232

Hình 2.2.9: Testcase 9

#### **2.2.10** Testcase 10

So hang thu nhat la: -12.343 So hang thu hai la: -2.346

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 1 Ket qua la: -9.997001

Hình 2.2.10: Testcase 10

#### **2.2.11** Testcase 11

So hang thu nhat la: -0.325 So hang thu hai la: 1.851 Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 1 Ket qua la: -2.1759999



Hình 2.2.11: Testcase 11

#### 2.2.12 Testcase 12


```
So hang thu nhat la: -654.1329
So hang thu hai la: 0

Phep tinh can thuc hien la (0: Cong, 1: Tru): 1
Ket qua la: -654.1329
```



# Phần 3 Thống kê lệnh và tính toán thời gian

#### 3.0.1 Testcase 1: 1587.06 + 66.170




Hình 3.0.1: Thống kê lệnh testcase 1

$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 108 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.4 * 10^{-8}(s)$$




#### 3.0.2 Testcase 2: -652.32 + -6769.658



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 109 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.45 * 10^{-8}(s)$$




#### 3.0.3 Testcase 3: 0 + -982.658



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 1310 * \frac{1}{2 * 10^9} = 6.55 * 10^{-7}(s)$$




#### 3.0.4 Testcase 4: 6561.56 - 8484.556



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 124 * \frac{1}{2 * 10^9} = 6.2 * 10^{-8}(s)$$


#### 3.0.5 Testcase 5: 650.25 - -3261.075



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 102 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.1 * 10^{-8}(s)$$




#### 3.0.6 Testcase 6: 0 - -135.068



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 1290 * \frac{1}{2 * 10^9} = 6.45 * 10^{-7}(s)$$


#### 3.0.7 Testcase 7:-123.35 + 23.235



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 99 * \frac{1}{2 * 10^9} = 4.95 * 10^{-8}(s)$$




#### 3.0.8 Testcase 8: 1021.2376 + -565.575



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 94 * \frac{1}{2 * 10^9} = 4.7 * 10^{-8}(s)$$


#### 3.0.9 Testcase 9: 415.7232 + 0



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 1027 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.135 * 10^{-7}(s)$$




#### 3.0.10 Testcase 10: -12.343 - -2.346



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 101 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.05 * 10^{-8}(s)$$


#### 3.0.11 Testcase 11: -0.325 - 1.851



$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 111 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.55 * 10^{-8}(s)$$



#### 3.0.12 Testcase 12: -654.1329 - 0



Hình 3.0.12: Thống kê lệnh testcase 12

$$Time = CPI * IC * CycleTime = 1 * 1036 * \frac{1}{2 * 10^9} = 5.18 * 10^{-7}(s)$$