

计算机网络

实验七IPv6隧道

邹永攀

yongpan@szu.edu.cn

https://yongpanzou.github.io/


计算机与软件学院 深圳大学

实验七IPv6隧道

- 实验目的
 - ■学习安装与使用华为eNSP网络仿真软件
 - 理解IPv6 over IPv4的原理
 - 掌握IPv6 over IPv4手工隧道的配置方法
 - 掌握OSPF路由的配置方法
 - 掌握IPv6静态路由的配置方法

- 实验环境
 - Windows系统
 - eNSP网络仿真软件

- 1. 建立三路由拓扑
- 2. OSPF路由配置
- 3. 创建虚接口
- 4. 创建IPv6虚接口
- 5. 创建IPv6 over IPv4隧道
- 6. 配置IPv6静态路由



- ■请参考本讲义学习eNSP软件的使用方法
- ■理解IPv6 over IPv4的原理
- ■掌握IPv6 over IPv4手工隧道配置的方法
- ■掌握OSPF路由配置的方法
- ■掌握IPv6静态路由的配置方法
- ■掌握用eNSP仿真小型网络的技能
- ■依照步骤完成实验内容1-6
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告

实验报告撰写要求


- 使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- ■填写模板中的每一部分
- •填写实验步骤时,做到条理清晰
- ■注意截图清晰、美观
- ■禁止抄袭实验报告

5

- 1. IPv6 over IPv4隧道技术
- 2. IPv6 over IPv4手动隧道
- 3. 实验介绍
- 4. eNSP介绍
- 5. 关于eNSP的使用

1. IPv6 over IPv4 隧道技术

■ IPv6逐步过渡中,两个IPv6网络之间只有IPv4网络,两个IPv6网络能否利用已有的IPv4网络实现互联呢?



1. IPv6 over IPv4 隧道技术

- 隧道技术
- 将IPv6数据报封装成IPv4数据报传输



1. IPv6 over IPv4 隧道技

- 隧道技术
- 将IPv6数据报封装成IPv4数据报传输



IPv4 Header


IPv6 Header

IPv6 Data


源地址:x.x.x.x 目的地址:y.y.y.y 上层协议:41 (IPv6)

2. IPv6 over IPv4 手动隧道


- 在隧道两端的边界路由设备上通过人工配置而创建的。
- 需要静态指定隧道的源IPv4地址和目的IPv4地址。
- 隧道两端的主机和路由设备均需要支持IPv4和IPv6协议栈。



源地址: x.x.x.x 目的地址: y.y.y.y 上层协议: 41 (IPv6)




- 本实验要求实现IPv6 over IPv4的手工隧道配置。实验过程将包括:
 - 1) 搭建IPv4的网络
 - 2) 配置IPv4的路由
 - 3) 配置IPv6 over IPv4隧道
 - 4) 配置虚连接以测试隧道



4. eNSP介绍

- eNSP(Enterprise Network Simulation Platform)是一款由华为提供的免费的、可扩展的、图形化的网络设备仿真平台。
- 主要对企业网路由器、交换机、WLAN等设备进行软件仿真,支持大型网络模拟。
- 让你有机会在没有真实设备的情况下也能够开展实验测试,学习网络技术。
- eNsp 依赖 WinPcap、WireShark、VirtualBox 组件,安装前提前下载相关组件



关于eNsp安装的参考博客

https://zhuanlan.zhihu.com/p/513323366 (含常见错误解决)

https://blog.csdn.net/m0_51160032/article/details/119026040

https://blog.csdn.net/qimowei/article/details/120729798

软件下载

eNsp https://drive.weixin.qq.com/s?k=AD0AigfDAAYQjU0xe5

virtualbox https://drive.weixin.qq.com/s?k=AD0AigfDAAY00c0grC

- eNSP软件提供了软件使用帮助。
- 打开软件以后,点击右上角的帮助图标即可打开。
- <u>" 墙裂"建议</u>同学们在实验之前浏览一下帮助里的一下内容(只需要十分钟):

主界面和菜单

引导界面概述

主界面概述

主菜单

<u>工具栏</u>

网络设备区

设备接口区

快速入门

阅读本章有助于用户作

新建拓扑


数据实验

- 与前两次实验一样,所有指令都需在系统视图下操作。
- 双击路由器进入的是用户视图,请执行system-view后进入系统视图。
- 输入指令的时候,按Tab键可以补全。
- 加入新设备或设备连线之后,一定要点击"开启设备"
- 在添加设备时,按ESC键即可退出。


- 如何解决AR设备启动失败问题
- 请按照帮助中提供的方法解决
- 注意, 关闭防火墙以后重启主机。



- ■如何解决AR设备启动失败问题
- 如果还不行,按下图设置eNSP选项。



 打开 eNSP,点击左上角的"新建拓扑",就可以开始设计网络的拓扑结构。 首先将一个AR1220 型号的路由器拖拽至空白处,然后再加入一个 S3700 交 换机,接着使用设备连线(auto)将交换机和路由器相连,接下来点击上方 的开启设备,当显示两个接口点变为绿色时,说明启动成功



■ 在实验过程中遇到的第一个问题是,系统提示无法启动路由器 AR1,错误代码为 40,查阅官方的帮助文档发现是因为实验使用的 PC 机的虚拟网卡名称为"VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2",相比其 eNSP 设置多了一个"#2"。如图 2,根据其提示,重新注册设备即可,重新注册设备的方法参考帮助文档的"FAQ -- 如何注册 eNSP 设备"。此外还要检查实验机器的防火墙是否允许 eNSP 进行通信,需要设置其在公共网络上允许通信

• 检查虚拟网卡设置。

- 1. 检查安装eNSP的PC上是否存在名为 "VirtualBox Host-Only Network" 的虚拟网卡。
 - 如果不存在,请添加虚拟网卡。
 - 如果存在,请检查虚拟网卡的状态。
 - 如果虚拟网卡的名称为 "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2", 可尝试点击eNSP主界面"菜单-工具-注册设备" 重新注册设备。如果还是出现这样的错误,请检查虚拟网卡的状态。
- 2. 检查虚拟网卡的状态。

查看名为 "VirtualBox Host-Only Network" 的虚拟网卡是否被禁用。



- 1. 建立三路由拓扑
- 2. OSPF路由配置
- 3. 创建虚接口
- 4. 创建IPv6虚接口
- 5. 创建IPv6 over IPv4隧道
- 6. 配置IPv6静态路由



- 所有命令的详细说明请参考华为官方出版的命令参考 (2019-03-05发布的03版本),已上传在BB。
- 本讲义内的大部分命令后面都有一串带括号的数字,例如(9.4.70),这指的是命令参考中的章节号。

1. 建立三路由器拓扑

- 1) 选用AR1220型号路由器。
- 2) 选择Copper型号线,即以太网线。
- 3) 按照下图所示的接口建立拓扑。
- 4) 为了便于分析,建议按照下图重命名路由器。
- [Huawei]sysname R1



1. 建立三路由器拓扑

- 5) 为每个路由器配置IPv4地址。
- 双击一个路由器就会弹出命令行界面,操作方法与实验5和6相同, 举例如下。
- [R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
- [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1
 255.255.255.0
- 6) ping R1和R2,观察是否能通?想想为什么?
- 7) ping R1和R3,观察是否能通?想想为什么?



1. 建立三路由器拓扑

- R1和R3应该是ping不通的,因为它们分属于两个不同的网络。
- 所以,为了使它们互通,我们应该来配置路由。
- 请在我们开始配置之前,用下述指令打印路由表来看看。
- [R1]display ip routing-table



- 1) ospf命令用来创建并运行OSPF进程。(9.4.70)
- [R1]ospf 2
- 2) 请先打印OSPF 2的路由表看看。(9.4.30)
- [R1-ospf-2]display ospf 2 routing
- 3) area命令用来创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图。(9.4.2)
- [R1-ospf-2]area 0



- 4) network命令用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。(9.4.66)
- [R1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0
 0.0.0.255
- 含义:指定运行OSPF协议的接口,主IP地址位于网段12.1.1.0/24,接口所在的Area ID为0。
- 注意:0.0.0.255是将网络地址12.1.1.0的掩码反转的结果(0变1,1变0),表示掩码长度是24位。





- [R2]ospf 2
- [R2-ospf-2]area 0
- [R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0
 0.0.0.255
- [R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0
 0.0.0.255
- [R3]ospf 2
- [R3-ospf-2]area 0
- [R3-ospf-2-area-0.0.0.0] network 23.1.1.0
 0.0.0.255



- 6) 用下面的指令分别查看三个路由器上OSPF2的路由表, 有没有变化?
- display ospf 2 routing
- 7) 再次ping R1和R3,能不能ping通呢?



3. 创建虚接口

- 为了创建隧道,我们在边界路由器(R1和R3)处创建虚 拟接口,即LoopBack类型的接口。
- 此类接口状态永远是UP,所以非常适合做隧道的源地址。
- 该类型的接口也经常被用于管理路由器。
- 此类接口的掩码经常设为32位,因为没有连接子网的需求。



3. 创建虚接口

- 1)按照图示,创建LoopBack虚接口并分配IP地址。
- [R1] interface LoopBack 0
- [R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
- 2) 对R3做类似的操作。
- 3) 在R1 ping R3的LoopBack 0接口,能不能通呢?



3. 创建虚接口

- 4) 应该不通,为了互通,我们需要配置OSPF。
- [R1]ospf 2
- [R1-ospf-2]area 0
- [R1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
- 5) 用类似的方法配置R3。
- 6) 再次试试两个LoopBack接口之间能否ping通?
- 7) 打印OSPF 2的路由表看看。



4. 创建IPv6虚接口

- 我们创建IPv6虚接口是为了测试R1和R3之间IPv6的连通性,下面以R1为例介绍操作。
- 1) ipv6命令用来使能设备转发IPv6单播报文,包括本地IPv6 报文的发送与接收。(8.8.20)
- [R1] ipv6
- 2) 创建虚接口LoopBack 1
- [R1] interface LoopBack 1
- 3) 在接口上使能IPv6功能。(8.8.28)
- [R1-LoopBack1] ipv6 enable
- 4) 配置接口的全球单播地址。(8.8.21)
- [R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1::1 64

LoopBack 0
1.1.1.1/32
LoopBack 1
2001:1::1/64 AR1

12.1.1.1/24
12.1.1.2/24
23.1.1.2/24
23.1.1.3/24
23.1.1.3/24
3.3.3.3/32
LoopBack 1
AR2

AR3

AR3

LoopBack 0
3.3.3.3/32
LoopBack 1
2001:3::3/64


4. 创建IPv6虚接口

- 5) 用下面的指令看看接口配置对吗?
- [R1-LoopBack1] display ipv6 interface
- 6) 用同样的方法配置R3的LoopBack 1。
- 7) R1能ping通自己的LoopBack1吗?不通的话,说明刚刚的IPv6配置一定有问题。
- 注意IPv6地址之间ping指令为: ping ipv6 2001:1::1
- 8) R1能ping通R3的LoopBack1吗?为什么?




5. 创建IPv6 over IPv4隧道

- R1应该ping不通R3的IPv6地址,这就是为什么我们要建 IPv6 over IPv4隧道,下面以R1为例介绍操作。
- 1) 创建并进入Tunnel接口视图。(8.11.2)
- [R1] interface tunnel 0/0/0
- 2) 配置IPv6地址。
- [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 enable
- [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::1 64




5. 创建IPv6 over IPv4隧道

- 3) 配置Tunnel接口的隧道协议。(8.11.4)
- [R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
- 4) 配置Tunnel源地址或源接口。(8.11.3)
- [R1-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0
- 5) 指定Tunnel接口的目的地址。(8.11.1)
- [R1-Tunnel0/0/0] destination 3.3.3.3
- 6) 按照类似的方法配置R3的Tunnel0/0/0。
- 7) R1能ping通R3的Tunnel0/0/0吗?若不能,说明隧道不通,配置有问题。
- 8) R1能ping通R3的LoopBack1吗?为什么?




6. 配置IPv6静态路由

- R1应该ping不通R3的LoopBack1接口,因为路由器不知道 怎么转发去往R3 LoopBack1的分组。这就需要配置IPv6 的路由。
- 1) 配置静态路由。(9.1.7)
- 网络2001:3::,前缀长度为64,通过接□Tunnel0/0/0转发。
- [R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
- 2) 再次试试R1能ping通R3的LoopBack1吗?



6. 配置IPv6静态路由

- 3) 试试R3能ping通R1的LoopBack1吗?
- 4) 应该不能,需要用类似的方法配置R3的静态路由。
- 5) 如果R1和R3的LoopBack1之间能相互ping通,说明实验成功。
- 6) 可以用下面的指令查看IPv6的路由表。
- [R1] display ipv6 routing



R1和R3的LOOPBACK1接口

之间能否相互PING通?







恭喜你已完成实验