Лабораторная работа №1

Часть 1. Организация сети WLAN уровня 2 с подключением Off-Path

В сети WLAN уровня 2 трафик обычно передается в сеть через коммутатор, не проходя через АС. Этот сетевой режим применяется к централизованным WLAN небольшого и среднего масштаба.

Топология сети:




Рисунок 1 – Топология сети

Планирование необходимых данных для выполнения лабораторной работы:

С помощью этой лабораторной работы вы научитесь конфигурировать сеть уровня 2 с подключением Off-Path, в которой AC выполняет функции шлюза для AP, а SW1 — функции шлюза для PC1. PC1 находится в зоне покрытия обеих точек доступа, его трафик не проходит через AC.

Таблица 1.1 – Параметры портов

Устройство	Порт	Тип порта	Настройки VLAN
SW1	GE 0/0/1	Access	PVID: VLAN 30
	GE 0/0/2	Trunk	PVID: VLAN 1 Allow-pass: VLAN 10
	GE 0/0/3	Trunk	PVID: VLAN 1 Allow-pass: VLAN 10 и VLAN 20
SW2	GE 0/0/1	Trunk	PVID: VLAN 10 Allow-pass: VLAN 10 и VLAN 20
	GE 0/0/2	Trunk	PVID: VLAN 10 Allow-pass: VLAN 10 и VLAN 20
	GE 0/0/3	Trunk	PVID: VLAN 1 Allow-pass: VLAN 10 и VLAN 20
AC	GE 0/0/2	Trunk	PVID: VLAN 1 Allow-pass: VLAN 10

Таблица 1.2 – Планирование IP-адресов

Устройство	Интерфейс	IP-адрес
R1	GE 0/0/1	10.1.30.1/24
SW1	VLANIF 20	10.1.20.1/24
Z 1	VLANIF 30	10.1.30.2/24
AC	VLANIF 10	10.1.10.1/24

Таблица 1.3 – Планирование данных WLAN

Элемент	Конфигурация	
DHCP-сервер	AC выполняет функции DHCP-сервера, который назначает IP-адреса и шлюзы точкам доступа. SW1 выполняет функции DHCP-сервера, который назначает IP-адреса и шлюзы терминалам.	
Пул ІР-адресов для АР	10.1.10.2–10.1.10.254	
Пул IP-адресов для STA	10.1.20.2–10.1.20.254	
Адрес интерфейса-источника АС	10.1.10.1/24	
Группа АР	Имя: Wireless Профили: профиль VAP и профиль регулирующего домена	
Профиль регулирующего домена	Имя: WLAN Код страны: RU	
Профиль SSID	Имя профиля: WLAN Имя SSID: Wi-Fi	
Профиль безопасности	Имя: WLAN Политика безопасности: WPA-WPA2+PSK+AES Пароль: a1234567	
Профиль VAP	Имя: WLAN Режим передачи: прямая передача Сервисная VLAN: VLAN 20 Профили: профиль SSID и профиль безопасности	

План работы:

- 1. Настройка сетевого подключения.
- 2. Настройка подключения АР к сети.
- 3. Конфигурирование сервисов WLAN.

Процедура конфигурирования:

Шаг 1. Настройте сетевое подключение.

Настройте интерфейсы на устройствах, чтобы обеспечить передачу на уровне 2.

- Создайте VLAN 10, VLAN 20 и VLAN 30 на SW1.

```
<huawei>system-view
[Huawei]sysname SW1
[SW1]vlan batch 10 20 30
```

– Настройте на SW1 интерфейсы и разрешите прохождение пакетов из соответствующих VLAN на основании таблицы 1.1.

```
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 30
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

- Аналогично, опираясь на таблицу 1.1, настройте SW2 и AC.

```
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 10
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port trunk pvid vlan 10
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

```
[AC]interface GigabitEthernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

Настройте ІР-адреса и информацию о маршрутизации на устройствах для обеспечения возможности сетевого подключения.

– Создайте VLANIF 20 и VLANIF 30 на SW1 и назначьте им IP-адреса.

```
[SW1]interface Vlanif 20

[SW1-Vlanif20]ip address 10.1.20.1 24

[SW1-Vlanif20]quit

[SW1]interface Vlanif 30

[SW1-Vlanif30]ip address 10.1.30.2 24

[SW1-Vlanif30]quit
```

Создайте VLANIF 10 на АС и назначьте для интерфейса VLANIF IP-адрес.

```
[AC]interface Vlanif 10
[AC-Vlanif10]ip address 10.1.10.1 24
[AC-Vlanif10]quit
```

– На R1 настройте IP-адрес для интерфейса, подключенного к SW1, и создайте статический маршрут, предназначенный для сегмента сети STA.

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.30.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]ip route-static 10.1.20.0 24 10.1.30.2
```

 С SW1 с помощью команды ping выполните проверку связи с IP-адресом 10.1.20.1 на R1.

```
[SW1]ping -a 10.1.20.1 10.1.30.1
PING 10.1.30.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 10.1.30.1: bytes=56 Sequence=1 tt1=255 time=300 ms
   Reply from 10.1.30.1: bytes=56 Sequence=2 tt1=255 time=20 ms
   Reply from 10.1.30.1: bytes=56 Sequence=3 tt1=255 time=1 ms
   Reply from 10.1.30.1: bytes=56 Sequence=4 tt1=255 time=20 ms
   Reply from 10.1.30.1: bytes=56 Sequence=5 tt1=255 time=1 ms

--- 10.1.30.1 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 1/68/300 ms
```

Шаг 2. Сконфигурируйте точки доступа для выхода в сеть.

Настройте DHCP-серверы на раздачу IP-адресов AP и STA.

- Включите DHCP и настройте пул адресов на SW1.

```
[SW1]dhcp enable
[SW1]interface Vlanif 20
[SW1-Vlanif20]dhcp select interface
[SW1-Vlanif20]quit
```

Включите DHCР и настройте пул адресов интерфейсов на AC.

```
[AC]dhcp enable
[AC]interface Vlanif 10
[AC-Vlanif10]dhcp select interface
[AC-Vlanif10]quit
```

Настройте адрес интерфейса-источника АС и выберите соответствующий режим для аутентификации АР, чтобы обеспечить АР нормальное подключение к сети.

– Задайте для интерфейса-источника АС адрес 10.1.10.1.

```
[AC] capwap source ip-address 10.1.10.1
```

- Создайте группу AP с именем Wireless на AC.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name Wireless
[AC-wlan-ap-group-Wireless]quit
```

– Выберите для аутентификации AP режим без аутентификации и дождитесь выхода AP в сеть.

```
[AC-wlan-view]ap auth-mode no-auth
```

– Выполните команду **display ap all**, чтобы проверить статус подключения AP. Из командного вывода видно, что две AP нормально подключились к сети.

```
[AC-wlan-view]display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor : normal [2]

ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime 0 00e0-fc8c-5420 00e0-fc8c-5420 default 10.1.10.163 AP9131DN nor 0 2M:36S 1 00e0-fc62-52f0 00e0-fc62-52f0 default 10.1.10.106 AP9131DN nor 0 2M:27S

Total: 2
```

 Присвойте двум точкам доступа имена AP1 и AP2 и добавьте их в группу точек доступа Wireless.

```
[AC-wlan-view]ap-id 0
[AC-wlan-ap-0]ap-name AP1
[AC-wlan-ap-0]ap-group Wireless
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code
changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a
moment.. done.
[AC-wlan-ap-0]q
[AC-wlan-view]ap-id 1
[AC-wlan-ap-1]ap-name AP2
[AC-wlan-ap-1]ap-group Wireless
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code
changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a
moment.. done.
[AC-wlan-ap-1]q
```

– Выполните команду **display ap all**, чтобы проверить, вступили настройки в силу или нет.

```
[AC-wlan-view]display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor : normal [2]

ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime

0 00e0-fc8c-5420 AP1 Wireless 10.1.10.163 AP9131DN nor 0 3M:11S
1 00e0-fc62-52f0 AP2 Wireless 10.1.10.106 AP9131DN nor 0 2M:47S

Total: 2
```

Результаты выполнения команды показывают, что настройки вступили в силу.

– Чтобы предотвратить доступ к сети неавторизованных AP, измените режим аутентификации для AP на режим аутентификации по MAC-адресу.

```
[AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth
```

Шаг 3. Сконфигурируйте сервисы WLAN.

Сконфигурируйте профиль SSID, профиль безопасности и профиль VAP в соответствии с таблицей 1.3.

- Создайте профиль SSID с именем WLAN и установите для SSID значение Wi-Fi.

```
[AC-wlan-view]ssid-profile name WLAN
[AC-wlan-ssid-prof-WLAN]ssid Wi-Fi
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-ssid-prof-WLAN]q
```

- Создайте профиль безопасности с именем WLAN и установите пароль.

```
[AC-wlan-view]security-profile name WLAN
[AC-wlan-sec-prof-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-WLAN]q
```

– Создайте профиль VAP с именем WLAN, привяжите профиль SSID и профиль безопасности к профилю VAP и настройте сервисную VLAN и режим передачи.

```
[AC-wlan-view]vap-profile name WLAN
[AC-wlan-vap-prof-WLAN]ssid-profile WLAN
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-WLAN]security-profile WLAN
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-WLAN]service-vlan vlan-id 20
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-WLAN] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-WLAN]q
```

– Создайте профиль регулирующего домена с именем WLAN и задайте для кода страны значение RU.

```
[AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name WLAN [AC-wlan-regulate-domain-WLAN]country-code RU Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
```

– Войдите в группу точек доступа Wireless и привяжите к ней профиль регулирующего домена с именем WLAN и профиль VAP с именем WLAN.

```
[AC-wlan-view]ap-group name Wireless
[AC-wlan-ap-group-Wireless]regulatory-domain-profile WLAN
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and
antenna gain configurations of the radio and reset the AP.
Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-Wireless]vap-profile WLAN wlan 1 radio all
```

– Выполните команду display vap ssid Wi-Fi на AC.

```
[AC]display vap ssid Wi-Fi
Info: This operation may take a few seconds, please wait.
WID: WLAN ID

AP ID AP name RfID WID BSSID Status Auth type STA SSID

O AP1 0 1 00E0-FC8C-5420 ON WPA/WPA2-PSK 0 Wi-Fi
0 AP1 1 1 00E0-FC8C-5430 ON WPA/WPA2-PSK 0 Wi-Fi
1 AP2 0 1 00E0-FC62-52F0 ON WPA/WPA2-PSK 0 Wi-Fi
1 AP2 1 1 00E0-FC62-5300 ON WPA/WPA2-PSK 0 Wi-Fi
Total: 4
```

Результаты выполнения команды показывают, что обе точки доступа передают двухдиапазонные сигналы.

 Подключите PC1 к AP и выполните проверку связи с R1 с помощью команды ping, чтобы проверить возможность сетевого подключения.

```
Ping 10.1.30.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.1.30.1: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=156 ms
From 10.1.30.1: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=157 ms
From 10.1.30.1: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=156 ms
From 10.1.30.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=172 ms
From 10.1.30.1: bytes=32 seq=5 ttl=254 time=156 ms

--- 10.1.30.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 156/159/172 ms
```

Часть 2. Задание для самостоятельного выполнения

Постройте следующую топологию.




Рисунок 2 – Топология сети

Задача 1:

На примере первой части лабораторной работы спланировать данные, необходимые для конфигурирования сети WLAN уровня 2 с подключением Off-Path, исходя из следующих требований:

- В компании 2 отдела, в каждом отделе сотрудники используют как проводное, так и беспроводное соединение.
- Для проводного соединения в каждом отделе используются разные VLAN. Например, отдел 1 VLAN 10, отдел 2 VLAN 20.
- Для беспроводного соединения в обоих отделах используются одни и те же Service VLAN и VLAN для управления AP. Например, VLAN 30 для пользовательского трафика, а VLAN 100 для управления AP.
- S1 является DHCP-сервером для PC и STA.
- АС является DHCP-сервером для AP.
- Server имеет статический IP-адрес и находится в серверной VLAN. Например, VLAN 200.
- Все хосты в сети должны быть доступны друг для друга и иметь выход в Интернет (пинговать IP-адрес интерфейса GE 0/0/1 на R1).

Таблица 2.1 – Параметры портов

Устройство	Порт	Тип порта	Настройки VLAN
S1	GE 0/0/1		
	GE 0/0/2		
	GE 0/0/3		
	GE 0/0/4		
	GE 0/0/5		
S2	GE 0/0/1		
	GE 0/0/2		
	GE 0/0/24		
S3	GE 0/0/1		
	GE 0/0/3		
	GE 0/0/24		
AC	GE 0/0/5		

Таблица 2.2 – Планирование ІР-адресов

Устройство	Интерфейс	ІР-адрес
R1	GE 0/0/1	
Server	Ethernet 0/0/0	
S1		
AC		

Таблица 2.3 – Планирование данных LAN и WLAN

Элемент	Конфигурация
DHCP-сервер	
Пул ІР-адресов для АР	
Пул IP-адресов для STA	
Пул IP-адресов для PC	
Адрес интерфейса-источника АС	
Группа АР	
Профиль регулирующего домена	
Профиль SSID	
Профиль безопасности	
Профиль VAP	

Заполните таблицы.

Задача 2:

Сконфигурируйте сеть, используя заполненные таблицы 2.1-2.3.

В отчет вставить:

- 1. Скрины выполнения первой части лабораторной работы (пинг от PC1 до R1 должен быть удачным).
- 2. Таблицы, заполненные во второй части лабораторной работы (задача 1).
- 3. Скрины конфигурирования сети во второй части лабораторной работы + пинги от беспроводных терминалов до PC, R1 и Server (задача 2).