Fretboard Trainer – Anleitung

Version 00.00.02

Der Fretboard Trainer hilft dir, das Griffbrett zu lernen und Noten zu lesen. Du spielst auf deinem echten Instrument, die App hört über dein Audio-Interface zu, erkennt jeden Ton und bewertet Tonhöhe, Oktave und Timing. Geübt wird mit Zufallsnoten, Tonleitern oder Liedern aus Guitar-Pro-Dateien, wahlweise mit Wiedergabe des Lieds zum Mitspielen.

Inhalt

1. Installation
2. Erste Schritte
3. Üben
4. Tonleitern
5. Lieder
6. Song-Modus: mitspielen
7. Rhythmus
8. Nachanalyse und Review
9. Statistik
10. Effekte und Plugins
11. Stimmgerät und Kalibrierung
12. Tipps und Fehlerbehebung
13. Daten, Versionen, Lizenz

1. Installation

Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64 Bit
- Microsoft Edge WebView2 Runtime (bei Windows 11 vorhanden; bei Windows 10 mit Edge in aller Regel auch)
- ein Audio-Interface mit Instrumenteneingang (oder ein anderer Eingang, an dem dein Instrument anliegt), am besten mit ASIO®-Treiber des Herstellers
- Kopfhörer oder Lautsprecher am Ausgang des Interfaces

Installieren

1. `FretboardTrainer-00.00.02-Setup.exe` starten.
2. Windows zeigt eventuell „Der Computer wurde durch Windows geschützt" (das Installationsprogramm ist nicht signiert): *Weitere Informationen → Trotzdem ausführen*.
3. Dem Assistenten folgen. Die App wird für deinen Benutzer installiert, Administratorrechte sind nicht nötig.
4. Starten über das Startmenü (*Fretboard Trainer*) oder die Verknüpfung auf dem Desktop.

Deinstallieren: *Einstellungen → Apps → Fretboard Trainer → Deinstallieren*. Deine Einstellungen, Statistik und Aufnahmen bleiben dabei erhalten (siehe Daten).

2. Erste Schritte

Audio einrichten

Einstellungen → Audio & Erkennung:

1. **Treiber und Gerät** wählen. Für die geringste Verzögerung **ASIO** mit dem Treiber deines Interfaces (z. B. „UMC ASIO Driver" bei Behringer); ohne ASIO-Treiber *Windows Audio (Low Latency Mode)* oder *Windows Audio (Exclusive Mode)*, *DirectSound* nur, wenn nichts anderes geht. Unter ASIO stellst du Abtastrate und Puffergröße in der App ein; manche Treiber haben zusätzlich ein eigenes Einstellungsprogramm.
2. **Eingangskanal**: den Kanal, an dem dein Instrument steckt. **Ausgang**: Kopfhörer bzw. Lautsprecher.
3. **Puffergröße** so klein wie möglich, ohne dass es knackt (typisch 128–256 Samples).
4. **Eingangsverstärkung**: Spiel kräftig – die Pegelanzeige soll deutlich ausschlagen, aber nicht rot werden.
5. **Mithören** einschalten, wenn du dein Instrument über die App hören willst (z. B. mit Effekten). Wenn du es schon direkt über das Interface hörst, lass es aus.

Instrument und Stimmung

Unter *Einstellungen → Audio & Erkennung* das **Instrument** wählen (Gitarre mit 6, 7 oder 8 Saiten, Bass mit 4, 5 oder 6 Saiten, Ukulele, Violine, Viola, Cello). Die **Stimmung** (Standard, Drop D, Es-Stimmung, …) und den **Notenschlüssel** stellst du auf der Übungsseite unter *Übungsbereich & Stimmung* ein.

Noisegate

Das Gate schaltet den Eingang stumm, solange du nicht spielst. So meldet die Erkennung kein Rauschen als Ton. Stell die **Schwelle** knapp über das Grundrauschen: Hände vom Instrument, die Pegelanzeige beobachten, Schwelle etwas darüber. Die Kalibrierung (siehe Abschnitt 11) misst das auch automatisch.

Erst einmal stimmen

Seite *Stimmgerät*: Saite anschlagen, Ton und Cent-Abweichung ablesen. Die App erwartet die Töne in der gewählten Stimmung und mit richtiger Oktave.

3. Üben

Seite *Üben*. Oben wählst du **Stufe**, **Notenquelle** und **Spielmodus**, dann *Start*.

Stufen

Stufe	Hilfen	Töne	Standard-Spielmodus	Zeitfenster
Sehr leicht	Notenname, Griffstelle mit Finger auf dem Griffbrett	nur Stammtöne	Warten	±¼ Schlag
Leicht	Notenname, Griffbrett mit allen Tonnamen zum Nachschlagen	nur Stammtöne	Warten	±¼ Schlag
Mittel	keine	nur Stammtöne	Getaktet	±¼ Schlag
Schwer	keine	auch ♯/♭	Getaktet	±0,15 Schlag
Hammer-ons und Pull-offs	keine	auch ♯/♭, ab und zu gebundene Noten	Getaktet	±0,1 Schlag

Die Oktave muss immer stimmen. Je höher die Stufe, desto mehr Punkte gibt es je Treffer (×1 bis ×2,5); dazu kommt eine Combo für Treffer in Folge.

Hammer-ons und Pull-offs: Noten mit Bogen und „H" bzw. „P" werden ohne neuen Anschlag gespielt (aufschlagen bzw. abziehen). Schlägst du sie trotzdem an, zählt der Ton, aber nur mit halben Punkten.

Notenquellen

- **Zufall** – Töne aus deinem Übungsbereich (Saiten und Bünde unter *Übungsbereich & Stimmung*). Mit *Adaptiv* kommen Töne, die dir schwerfallen oder die du länger nicht geübt hast, öfter.
- **Tonleiter** – siehe Abschnitt 4.
- **Lied** – Töne einer Spur aus einer Guitar-Pro-Datei, siehe Abschnitt 5.

Spielmodi

- **Warten** – die nächste Note erscheint erst, wenn du die aktuelle richtig gespielt hast. Gemessen werden Treffer, Fehler und deine Reaktionszeit.
- **Getaktet** – ein Metronom läuft (nach vier Schlägen Vorzähler); jede Note fällt auf einen Schlag. Eine Zeitleiste zeigt, wann die nächste dran ist. Treffer werden mit ihrer Abweichung in Millisekunden angezeigt. Tempo-Stufe (Ganze, Halbe, Viertel, Achtel) und BPM stellst du ein.
- **Rhythmus (Notenlängen)** – Töne mit echten Notenwerten und Pausen, siehe Abschnitt 7.
- **Lied mitspielen** / **Lied wartet auf dich** – nur mit einem Lied, siehe Abschnitt 6.

Nach Stufe wählt den Modus passend zur Stufe; du kannst ihn jederzeit selbst festlegen.

Weitere Schalter

- **Timing-Ausgleich** (getaktet, Lied, Rhythmus): Werden deine Treffer durchweg als „zu spät" (oder „zu früh") gewertet, obwohl du genau spielst, hier ein paar Millisekunden ausgleichen.
- **Lautstärke bewerten**: bewertet, wie gleichmäßig laut deine Anschläge sind. Treffer außerhalb des Fensters (z. B. ±6 dB) geben weniger Punkte, sind aber kein Fehler. *Automatisch enger* verkleinert das Fenster nach einem gleichmäßigen Durchgang.
- **Diagnose-Aufnahme**: speichert den Durchgang mit allen erkannten Tönen unter `Dokumente\Fretboard Trainer\Diagnose`. Hilfreich, um Erkennungsfehler zu melden.

4. Tonleitern

Notenquelle *Tonleiter*:

1. **Grundton** und **Tonleiter** wählen (Dur, Moll natürlich/harmonisch/melodisch, Dur- und Moll-Pentatonik, Blues, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Lokrisch, chromatisch).
2. **Reihenfolge**: *auf und ab*, *aufwärts*, *abwärts* oder *zufällig*.
3. **Umfang**: 1–3 Oktaven ab dem tiefsten Grundton im Übungsbereich oder *ganzer Bereich*; *Wiederholen* für endlos.

Das Griffbrett zeigt vorab alle Leitertöne im Übungsbereich, den Grundton hervorgehoben. Die App wählt Griffstellen, die möglichst in einer Lage bleiben. Tipp: Den Übungsbereich auf eine Lage beschränken (z. B. Bund 5–8), dann übst du genau diesen Fingersatz.

5. Lieder

Notenquelle *Lied → Lied öffnen …* und eine Guitar-Pro-Datei (.gp, .gpx, .gp5, .gp4, .gp3) wählen. Die zuletzt geöffneten Lieder stehen in einer Liste.

- **Spur**: die App schlägt die passende Spur für dein Instrument vor; du kannst jede Spur wählen.
- **Taktbereich** und **Wiederholen**: nur einen Abschnitt üben, auf Wunsch in Schleife.
- **Stimmung übernehmen**: Ist die Spur für eine andere Stimmung geschrieben, bietet die App diese an.
- **Problemstellen**: Nach einigen Durchgängen nennt die App Takte mit vielen Fehlern; ein Klick übt den Takt mit Nachbartakten in Schleife.

In *Warten* und *Getaktet* übst du die reine Tonfolge des Lieds (ohne Notenlängen).

Akkorde stehen als Notenstapel mit Akkordsymbol (z. B. Am, G7) im System. Die App prüft jeden Akkordton einzeln: bis *Leicht* genügt die Hälfte der Töne, bei *Mittel* darf einer fehlen, darüber müssen alle klingen. Fehlende Töne werden genannt. Akkorde dürfen geschlagen werden (Strumming). Oktavverdopplungen (z. B. das hohe E im offenen E-Dur) lassen sich nicht einzeln prüfen und zählen nicht mit.

6. Song-Modus: mitspielen

Mit einem Lied gibt es zwei weitere Spielmodi. Das Lied wird mit allen Spuren über dein Audio-Interface abgespielt, Noten und Tabulatur deiner Spur laufen mit Cursor mit.

- **Lied mitspielen** – nach dem Vorzähler läuft das Lied durch; jede Note wird mit ihrer echten Länge im Zeitfenster bewertet.
- **Lied wartet auf dich** – die Wiedergabe hält an jeder Note deiner Spur an, bis du sie gespielt hast.

Bedienung

- ▶ *Wiedergabe* / ❚❚ *Pause*, ■ *Stop* (zurück an den Anfang), ◀ *Takt* / *Takt* ▶ (mehrfach klicken = mehrere Takte).
- **Bereich**: den grünen (Start) und roten (Ende) Balken in den Noten ziehen oder mit *Start setzen* / *Ende setzen* und einem Klick in die Noten setzen. *Ganzes Lied* setzt zurück; *Wiederholen* mit Anzahl der Durchläufe.
- **Mischpult** unter den Noten: je Spur Lautstärke, Stumm (M) und Solo (S). Ein Klick auf einen Spurnamen macht sie zu deiner Übungsspur, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
- **Metronom** zuschaltbar, Lautstärke für Metronom und Vorzähler einstellbar.

Tempo: 20–150 % des Liedtempos (Schieber oder −/+), auch während das Lied läuft.

Tempo steigern: Langsam anfangen und schneller werden. Einschalten, Schritt (+2/+5/+10 %), nötige Trefferquote (80–100 %) und Zieltempo wählen. Nach jedem Durchlauf mit genug Treffern wird das Tempo erhöht. Am besten zusammen mit *Wiederholen* auf einem kurzen Bereich.

Klang: Die App bringt einen einfachen Soundfont mit. Unter *Einstellungen → Audio & Erkennung → Klang der Liedwiedergabe* kannst du eine eigene .sf2-Datei wählen (z. B. GeneralUser GS).

7. Rhythmus

Spielmodus *Rhythmus (Notenlängen)* mit Notenquelle *Zufall* oder *Tonleiter*: Bei jedem Start erzeugt die App eine neue Übung mit echten Notenwerten und Pausen und spielt sie wie ein Lied ab (Noten, Tabulatur, Cursor, Vorzähler, Metronom, Tempo und *Tempo steigern* wie im Song-Modus).

- **Rhythmus**: *einfach* (Ganze, Halbe, Viertel), *mittel* (dazu Achtel, punktierte Halbe, Pausen), *schwer* (dazu Sechzehntel, punktierte Viertel, Synkopen).
- **Takte**: 4, 8 oder 16. **BPM**: Tempo bei 100 %.
- Deine eigene Stimme klingt leise mit; im Mischpult kannst du sie lauter, leiser oder stumm schalten.

8. Nachanalyse und Review

Jeder Durchgang wird aufgenommen. Nach dem Ende wertet die App die Aufnahme noch einmal in Ruhe aus – mit Blick auf den ganzen Durchgang. Das erkennt besonders schnelle Passagen zuverlässiger als die Live-Wertung.

Nach dem Durchgang steht auf der Übungsseite **„Live … % → Endwert … %“**. Die Statistik zeigt den Endwert ebenfalls.

Review ansehen (oder in der Statistik auf den Endwert klicken) zeigt die Wellenform der Aufnahme:

- oben die erwarteten Noten – grün Treffer, gelb zu früh/zu spät, rot falscher Ton oder Oktave, grauer Ring nicht gespielt;
- unten die erkannten Noten – orange: zusätzlich gespielt;
- ein Klick auf eine Stelle spielt sie über dein Audio-Interface ab; ■ *Stopp* beendet das.

Die Liste darunter zeigt Fehler und Stellen, an denen Live-Wertung und Nachanalyse unterschiedlich urteilen. Aufgehoben werden die Aufnahmen der letzten 25 Durchgänge.

9. Statistik

Seite *Statistik* (für das gewählte Instrument):

- **Heatmap** der Trefferquote je Ton auf dem Griffbrett und im Notensystem (rot → gelb → grün; grau = noch nicht geübt);
- **schwächste Töne** mit Quote, Reaktionszeit bzw. Timing;
- **häufigste Verwechslungen** (welchen Ton du statt welchem spielst);
- **letzte Durchgänge** mit Stufe, Modus, Quote, Endwert, Punkten und Dauer.

Statistik für … löschen entfernt alle Daten des Instruments (nach Rückfrage).

10. Effekte und Plugins

Seite *Effekte*. Die Effekte wirken nur auf das **Mithören** (Mithören muss an sein) – die Tonerkennung bekommt immer das unbearbeitete Signal, Lied und Metronom bleiben unverändert.

Eigene Effekte in fester Reihenfolge: Kompressor → Verzerrung (Overdrive, Distortion, Fuzz; *Clean-Anteil* hält beim Bass die Tiefen) → Equalizer → Chorus → Delay → Hall. Jeder Effekt hat einen Ein/Aus-Schalter und Regler.

Presets: Trocken, Clean mit Hall, Crunch, Lead, Ambient, Bass clean, Bass Drive. Eigene Einstellungen speicherst du unter einem Namen (*Speichern*) und löschst sie mit *Preset löschen*. *Alle aus* schaltet alles ab.

VST3-Plugins (z. B. Guitar Rig, Effekte von Native Instruments oder anderen Herstellern):

1. *Plugins suchen* – durchsucht `C:\Program Files\Common Files\VST3`.
2. Ein Plugin wählen und *Einsetzen*. Es läuft nach den eigenen Effekten.
3. *Oberfläche* öffnet das Plugin in einem eigenen Fenster; dort stellst du es ein (z. B. ein Guitar-Rig-Preset).
4. Mit ▲/▼ die Reihenfolge ändern, mit dem Schalter umgehen, mit *Entfernen* herausnehmen.

Die Plugin-Kette samt Einstellungen jedes Plugins wird gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt. Die angezeigte Latenz der Plugins verzögert nur das Mithören, nicht die Bewertung.

11. Stimmgerät und Kalibrierung

Stimmgerät: zeigt Ton, Oktave und Abweichung in Cent.

Kalibrierung (*Einstellungen → Kalibrierung*): Die App lernt dein Instrument und deinen Anschlag kennen.

1. **Ruhe-Messung**: nicht spielen – die App misst das Grundrauschen und schlägt eine Gate-Schwelle vor.
2. **Übungen** (Einzeltöne, Lagen & Oktaven, Legato, Tempo & Wiederholungen): die angezeigten Töne nachspielen. Das Griffbrett zeigt, wo sie liegen.
3. **Optimieren** (*Parameter optimieren*): Die App probiert viele Einstellungen der Erkennung an deinen Aufnahmen aus und schlägt die beste vor; übernommen wird erst nach deiner Bestätigung.

Kalibriere neu, wenn du Instrument, Tonabnehmer, Interface oder Eingangsverstärkung deutlich änderst.

12. Tipps und Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Ton zu hören	Ausgang unter *Audio & Erkennung* prüfen; *Mithören* an? Lautstärke des Mithörens?
Es knackt oder setzt aus	Puffergröße erhöhen; große Plugin-Racks (Guitar Rig) brauchen Rechenleistung.
Spürbare Verzögerung beim Spielen	Treiber *ASIO* wählen; kleinere Puffergröße (z. B. 128 Samples).
ASIO-Gerät nicht wählbar oder stumm	Andere Programme, die das Interface per ASIO benutzen (DAW, Guitar Rig als eigenes Programm), schließen – viele ASIO-Treiber erlauben nur ein Programm gleichzeitig.
Töne werden nicht erkannt	Eingangsverstärkung erhöhen; Gate-Schwelle senken; Instrument und Stimmung prüfen; kalibrieren.
Falsche Töne/Oktaven werden erkannt	Stimmen; Gate-Schwelle etwas erhöhen (mitklingende Saiten); kalibrieren.
Treffer durchweg „zu spät“	*Timing-Ausgleich* auf der Übungsseite anpassen.
Lied klingt nach billigem Synthesizer	Eigenen Soundfont wählen (*Klang der Liedwiedergabe*).
Lied lässt sich nicht öffnen	Nur Guitar-Pro-Dateien (.gp/.gpx/.gp3–.gp5) werden unterstützt.
App startet nach Einsetzen eines Plugins nicht mehr	Im Datenordner die Datei `plugin-rack.json` löschen.

Erkennungsfehler melden: *Diagnose-Aufnahme* einschalten, den Fehler nachspielen und die Dateien aus `Dokumente\Fretboard Trainer\Diagnose` mitschicken.

13. Daten, Versionen, Lizenz

Datenordner `%APPDATA%\FretboardTrainer` (im Explorer in die Adresszeile eingeben):

Datei/Ordner	Inhalt
`settings.xml`	Einstellungen
`stats.sqlite`	Statistik
`recordings\`	Aufnahmen und Nachanalyse der letzten 25 Durchgänge
`calibration\`	Kalibrier-Aufnahmen
`plugins.xml`, `plugin-rack.json`	gefundene Plugins, Plugin-Kette

Diagnose-Aufnahmen liegen unter `Dokumente\Fretboard Trainer\Diagnose`.

Versionen haben die Form **VV.BB.II**: VV = öffentliche Versionen, BB = Beta-Versionen, II = interne Versionen. 00.00.02 ist die zweite interne Version. Die Version steht oben rechts in der App.

Lizenz: AGPLv3. Verwendet JUCE 8 (AGPLv3), alphaTab (MPL-2.0) mit der Schrift Bravura (SIL OFL 1.1) und dem Soundfont Sonivox (Apache 2.0), TinySoundFont (MIT), SQLite (gemeinfrei) und das Steinberg ASIO SDK 2.3.4 (GPLv3). VST3 ist eine Marke der Steinberg Media Technologies GmbH.



ASIO is a registered trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.