ES6 中的关键字 super 该如何理解?

super 关键字**只能够以指定的形式出现在以下地点**,否则代码会出现 SyntaxError,无法通过编译:

• class 语句块内的 constructor 函数的定义内,例如:

```
class B extends A {
  constructor() {
    super()
  }}
```

- 建立 class 时,当且仅当"使用了 extends 关键字并指定了 constructor 函数", super 关键字必须以 super([arg1[, arg2... argN]])的形式使用一次。此时 super([arg1[, arg2... argN]])相当于创建了一个对象,且以该对象为 context 调用 extends 关键字指示的函数(以 new 的形式),随后这个对象成为 constructor 函数的 context。因此 super([arg1[, arg2... argN]])必须出现在 constructor 函数内的第一个 this 关键字之前,否则会报"this is not defined" 的 ReferenceError。亦可以 super . IdentifierName 的形式出现(这就与是否使用了 extends 关键字无关了)。super.IdentifierName 作为 getter 使用时,表示函数 B 的 prototype 属性对象的[[prototype]];super.IdentifierName 作为 setter 使用时,super 表示 this;
- class 语句块内的 static 函数的定义内,例如:

```
class B extends A {
   static foo {
      super.test1() // 相当于 A. test1.call(this)
      console.log(super.test2 === A. test2)
   }}
```

• 必须以 super . IdentifierName 的形式出现。super.IdentifierName 作为 getter 时,super 表示该函数 B 的[[prototype]](本例中 B 的[[prototype]]即 A)。若通过 super.IdentifierName()来调用函数,则此函数的相当于通过.call(this)调用。super.IdentifierName 作为 setter 使用时,super 表示 this。

• class 语句块内的一般方法(非 static 或 constructor 函数)的定义内,例如:

```
class B extends A {
  foo() {
    super.foo()
  }}
```

•

- 必须以 super . IdentifierName 的形式出现。super.IdentifierName 作为 getter 时,super 表示该函数 B 的 prototype 属性对象的[[prototype]]。同样,若通过 super.IdentifierName()来调用函数,则此函数的相当于通过.call(this)调用; super.IdentifierName 作为 setter 使用时,super 表示 this。
- 在对象字面量的方法的定义内, 例如:

```
let a = {
    foo() {
        super.test()
    }}
let b = {
    test() {
        console.log("I'm b.")
    }}
Object.setPrototypeOf(a, b);a.foo(); // "I'm b."
```

必须以 super . IdentifierName 的形式出现,super.IdentifierName 作为 getter 时,super 表示该对象的[[prototype]]。同样,若通过 super.IdentifierName()来调用函数,则此函数的相当于通过.call(this)调用。super.IdentifierName 作为 setter 使用时,super 表示 this。