Linux Professional Institute

LPIC-1

جلسه چهارم: مدیریت پراسسها و

آشنایی با سختافزارها

در این جلسه:

ويدئو دوم:

- توضیح مفہوم پراسسهای فور گراند و بیک گراند
 - تغییر اولویت پراسسها
 - ارسال سیگنال به پراسسها
 - صحبت در مورد مفاهیم متفاوت سختافزاری
 - آشنایی با دستورهای مدیریت و مشاهدهی سختافزار
 - آشنایی با ماژولهای کرنل و چگونگی مدیریت آن

ويدئو اول:

- آشنایی با سایت DistroWatch و kernel
 - آشنایی با مفہوم پراسسھا
 - آشنایی با مفہوم ترمینالھا
- مشاهده و مدیریت پراسسها با دستور ps
- مشاهده و مدیریت پراسسها با دستور top
 - آشنایی با دستور stress و تست
 سختافزار با استفاده از آن
- آشنایی اولیه با برنامهی glances جهت
 مشاهده و مدیریت پراسسها



فهرست مطالب

1	مقدمه
١	آشنایی با وبسایت DistroWatch
۲	سايت كرنل لينوكس
	نوع ترمينالهای لينو کس
	مشاهدهی پراسسهای سیستم با استفاده ا <i>ز ps</i>
	آپشنهای ps
γ	جستجو میان پراسسها
γ	جستجو میان پراسسها
	مشاهدهی پراسسهای سیستم با استفاده ا <i>ز toptop</i>
	دستورهای Interactive برنامهی <i>top</i>
	مشاهدهی پراسسهای سیستم با استفاده ا <i>ز glancesglances</i>
	تست سختافزار با استفاده از stress
	نظارت دستگاههای I/0 با iotop
۱۵	آشنایی با مفہوم پراسسھای Foreground و BackgroundBackground
۱۵	علامت امپرسند (&)
۱۲	قرار دادن یک برنامهی در حال اجرا در بک گراند
١٨.	استفاده از nohup برای فرستادن یک دستور به ب <i>ک</i> گراند
۱٩.	ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﺍﺳﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﮏﮔﺮﺍﻧﺪ
۱٩.	مديريت اولويت پراسسها
۲-	اجرای یک پراسس با اولویت مورد نظر
	تغییر اولویت یک پراسس در حال اجرا
۲۱.	ارسال سیگنال به پراسسها
۲۱.	ارسال سیگنال با استفاده از دستور kill
	ارسال سیگنال با استفاده از killall
۲۳.	چگونگی عملکرد سختافزارها در کامپیوتر
۲۳.	BIOS
	UEFI

۳٤	اینترفیسهای س خ تافزا <i>ر</i> ی
۲٤	داير كتورى dev/
۲۵	داير كتورى proc/
۲۵	مشاهدهی اطلاعات CPU
۲۶	مشاهدهی اطلاعات RAM
۲۶	داير كتورى sys/
۲۷	دستورهای موجود برای کارکردن با س خ تافزا <i>ر</i> ها
۲۷	مشاهدهی اطلاعات ها <i>ر</i> ددیس <i>ک و</i> با دستور lsblk
۲۲	مشاهدهی اطلاعات دستگاههای USB با استفاده ا <i>ز Isusb</i>
۲۸	مشاهدهی اطلاعات دستگاههای PCI با استفاده از lspci
۲۸	ماژولهای کرنل
۲۹	مشاهدهی ماژولهای لود شده درون کرنل با lsmod
۳٠	به دست آوردن اطلاعات در مورد یک ماژول با modinfo
۳	اضافه و حذف کر دن ماژول به کرنا یا استفاده از modnrohe

مقدمه

جلسهی قبل به صورت خیلی ابتدایی با ابزار sed کار کردیم، کارت شبکهی سیستم خود را تنظیم کردیم و همچنین یک سری فایل از طریق SFTP به سیستم خود منتقل کردیم. پس از آن به صورت مفصل در مورد روشهای متفاوت نصب نرمافزار روی لینوکس صحبت کردیم و چگونگی بررسی یکپارچگی فایلهای نصب شده را یاد گرفتیم. در این جلسه در مورد مدیریت پراسسها در سیستم صحبت میکنیم و پس از آن، کمی در مورد سختافزارهای سیستم و چگونگی مدیریت آنها در لینوکس صحبت میکنیم.

آشنایی با وبسایت DistroWatch

اگر به خاطر داشته باشید، گفتیم که برای لینوکس، توزیعهای متفاوتی وجود دارد. اما از کجا میتوانیم در مورد این توزیعهای متفاوت اطلاعات به دست آوریم؟ از کجا میتوانیم بفهمیم کدام توزیع معروفتر است، یا اصلا از کجا بدانیم که هر توزیع، بر پایهی چه توزیع دیگر ایجاد شده است؟

پاسخ همهای این سوالها در وبسایت <u>DistroWatch</u> میباشد. صفحهی اصلی DistroWatch، نمایی شبیه تصویر ۱ دارد:




تصویر ۱- صفحهی اصلی وبسایت DistroWatch

همانطور که میبینید، سایت DistroWatch، اخبار مربوط به منتشر شدن یا آپدیت شدن یک توزیع، لیستی از معروفترین توزیعها و… را به ما نمایش میدهد. ما میتوانیم نام توزیع مورد نظر خود را در این سایت جستجو کنیم و اطلاعات متفاوتی نظیر:

- نوع سیستم عامل (لینو کس، BSD و...)
- توزیع بر پایهی چه توزیعی میباشد (Debian ،Red Hat و...)
 - کشور ایجاد کننده
 - موارد استفاده (سرور، دسکتاپ و...)
 - ٠ (

نمونهای از اطلاعاتی که DistroWatch در مورد یک توزیع به ما میدهد را در تصویر ۲ میبینید:



تصویر ۲- کسب اطلاعات در مورد یک توزیع

سايت كرنل لينوكس

همانطور که میدانید، لینوکس به تنهایی یک سیستمعامل نیست، بلکه یک کرنل است که در کنار سایر ابزارها، تبدیل به یک سیستمعامل میشود. اگر به خاطر داشته باشید، با دستور uname، میتوانستیم اطلاعات متفاوتی در مورد سیستم خود به دست آوریم. یکی از این اطلاعات، نسخهی کرنل لینوکس میباشد. برای مشاهدهی نسخهی کرنل سیستم، از آپشن r - استفاده میکنیم:

[root@localhost ~]# uname -r 3.10.0-1062.el7.x86 64

همانطور که میبینید، نسخه ی کرنل نصب شده روی سیستم ما، ۳٬۱۰ میباشد. شاید برایتان سوال باشد که از کجا میتوانید اطلاعاتی در مورد نسخههای کرنل به دست آورید، یا حتی کرنل را برای خودتان دانلود کنید. سایت kernel.org، اطلاعاتی در مورد آخرین نسخههای کرنل را در اختیار ما قرار میدهد و ما میتوانیم از طریق این وبسایت، سورس کد کرنل را به صورت کامل دانلود کنیم. صفحهای اصلی این وبسایت نمایی نظیر تصویر ۳ دارد:

Protoc HTTP GIT RSYN	https://ww https://git.	w.kernel.org kernel.org/ nc.kernel.org				(Latest Sta	5.6	
			كرنل	تسخدى	ترين	جديد			
mainline:	5.7-rc2	2020-04-19	[tarball]	[p	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	
stable:	5.6.7	2020-04-23	[tarball]	[pqp] [r	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog
stable:	5.5.19 [EOL]	2020-04-21	[tarball]	[pqp] [r	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog
longterm:	5.4.35	2020-04-23	[tarball]	[pqp] [r	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog
longterm:	4.19.118	2020-04-23	[tarball]	[pqp] [r	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog
longterm:	4.14.177	2020-04-24	[tarball]	[pqp] [p	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog
longterm:	4.9.220	2020-04-24							
longterm:	4.4.220	2020-04-24	[tarball]	[pqp] [p	patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog
longterm:	3.16.82	2020-02-11							
	next-20200424	2020-04-24						[browse]	

تصویر ۳- صفحهی اصلی سایت kernel.org

همانطور که میبینید، آخرین نسخه ی کرنل، نسخه ی ۵٬۶٫۷ میباشد. اما روی سیستم ما که CentOS 7 میباشد، نسخه ی ۳٬۱۰ کرنل نصب شده است. این که چه نسخه ای از کرنل در یک توزیع استفاده شود، بستگی به تصمیم توسعه دهندگان آن دارد. مثلا نسخه ی کرنل 7 CentOS 7، هیچ وقت از ۳ بالاتر نمی رود. ما با اجرای دستور سین update و آپدیت کردن کرنل، فقط minor version کرنل را آپدیت میکنیم، اما نمی توانیم major version کرنل را آپدیت کنیم (منظور از major version، اولین رقمی که در عدد نسخه ی کرنل میبینید میباشد). یکی از دلایل این امر، stability میباشد. همانطور که می دانید در سرورها، stability مهم ترین فاکتور میباشد و آپدیت کردن کرنل می تواند روی سرویسها و نرم افزارهایی که روی سیستم اجرا می کنیم، تاثیر بگذارد. یعنی ممکن است یک سروری که به صورت کاملا صحیح کار می کند، پس از آپدیت کرنل به آخرین نسخه، کاملا از کار بیافتد و مشکلات compatibility و دود آورد.

نکته: آپدیت کردن کرنل از طریق yum معمولا برای سیستم مشکلی ایجاد نمیکند، اما کامپایل کردن کرنل و آپدیت آن به صورت دستی، نه تنها کار دشواری میباشد، بلکه به احتمال زیاد سرور شما را از کار خواهد انداخت.

کرنل لینو کس طبیعتی ماژولار دارد و ما میتوانیم یک سری از ماژولها را به آن اضافه کنیم یا یک سری ماژول را از آن حذف کنیم. مثلا اگر به یک فایلسیستم خاص احتیاج نداشته باشیم، میتوانیم ماژول آن را از روی کرنل حذف کنیم، یا مثلا اگر بخواهیم از طریق لینوکس به سیستمهای دیگر تونل GRE بزنیم، باید ماژول آن را به کرنل اضافه کنیم. بعدا با این مسئله بیشتر آشنا میشویم.

نوع ترمينالهاي لينوكس

هر وقت یک سیستم لینوکسی را روشن میکنیم، برای استفاده از Command Line آن، باید به یک ترمینال متصل شویم. در واقع دلیلی که ما میتوانیم در لینوکس دستورهای متفاوت را تایپ کنیم این است که هر وقت سیستم خود را روشن میکنیم، یا حتی به سیستم خود SSH میزنیم، به یک ترمینال متصل میشویم. اما چه تفاوتی بین استفاده ی از ترمینال در صفحهی ماشین مجازی یا استفاده از ترمینال با اتصال SSH میباشد؟

اگر مستقیما از طریق ماشین مجازی به ترمینال متصل شویم، از طریق TTY به ترمینال متصل شدهایم. اگر از طریق xterm ،SSH به سیستم متصل شدهایم. طریق xsterm ،SSH به سیستم متصل شدهایم. با استفاده از دستور who، میتوانیم طریقهی اتصال به ترمینال را بفهمیم. مثلا اگر مستقیما در ماشین مجازی این دستور را تایپ کنیم، با خروجی زیر مواجه میشویم:

[root@localhost ~]# who

root tty1 2020-04-27 23:37

همانطور که میبینید، سیستم به ما می گوید که ما از طریق tty1 به ترمینال متصل شدهایم. این امر به ما نشان می دهد که به صورت مستقیم در حال تایپ در ترمینال هستیم یا به عبارت دیگر، انگار لینوکس را روی یک سیستم فیزیکی نصب کردهایم و با کیبورد و مانیتور در حال تعامل با آن هستیم. اما منظور از عدد 1 پس از tty چیست؟ ما می توانیم در لینوکس به صورت همزمان، از ۶ عدد ترمینال tty متفاوت استفاده کنیم. برای رفتن به یک tty دیگر، مثل tty2، کافی است داخل ماشین مجازی خود، دکمهی ctrl+Shift+F2 را بزنید. در این حالت، شما وارد tty2 می شوید و می توانید در این ترمینال بار دیگر login کرده و از سیستم استفاده کنید.

[root@localhost ~]# who

root tty1 2020-04-27 23:37 root tty2 2020-04-27 23:41

همانطور که میبینید، اکنون دو ترمینال متفاوت در حال استفاده از سیستم میباشند. در CentOS، ما میتوانیم ۶ ترمینال tty به صورت همزمان داشته باشیم.

نکته: برای رفتن به سایر ترمینالهای tty یا جابهجایی بین آنها، کافی است دکمهی Ctrl + Shift و دکمههای F1 تا F6 را به صورت همزمان بزنید. دکمههای F1 تا F6، به ترتیب نشان دهندهی tty تا tty6 میباشند.

اما tty تنها روش اتصال به ترمینال لینو کس نیست. ما میتوانیم به با استفاده از یک برنامهی جانبی، ترمینال را emulate کنیم. برنامههایی نظیر sterm ،ssh (در سیستمهای لینو کسی که GUI دارند) و... یک ترمینال را روی سیستم emulate می کنند. اگر به سیستم SSH بزنیم و سپس دستور who را اجرا کنیم، با چنین خروجی مواجه می شویم:

[root@localhost ~]# who

root tty1 2020-04-27 23:37

root pts/0 2020-04-27 23:44 (192.168.1.108)

root tty2 2020-04-27 23:41

همانطور که میبینید، یک ترمینال جدید با نام pts/0 به این لیست اضافه شده است. هر وقت از طریق SSH، telnet یا مثلا رابط گرافیکی به سیستم متصل شویم، ارتباط ما با ترمینال از طریق pts خواهد بود. برای این که بدانیم چه تعداد ترمینال pts میتوانیم داشته باشیم، میتوانیم به فایل زیر نگاه کنیم:

[root@localhost ~]# cat /proc/sys/kernel/pty/max

همانطور که میبینید، ما میتوانیم ۴۰۹۶ ترمینال pts به صورت همزمان داشته باشیم. البته این مقدار را میتوان تغییر داد ولی ما فعلا به آن نمیپردازیم.

مشاهدهی پراسسهای سیستم با استفاده از *ps*

در هر لحظه، دهها برنامه روی لینوکس در حال اجرا میباشند. در لینوکس، ما به هر برنامهی در حال اجرا، پراسس (Process ID) PID) می گوییم. لینوکس به هر پراسس یک شماره به نام PID (Process ID) اختصاص میدهد و هر پراسس را با توجه به PID آن، مدیریت میکند.

ما میتوانیم با استفاده از دستور ps، پراسسهایی که در حال حاضر روی سیستم اجرا هستند را ببینیم:

[root@localhost ~]# ps

PID TTY TIME CMD 1271 pts/0 00:00:00 bash 1286 pts/0 00:00:00 ps

دستور ps به صورت پیشفرض، فقط پراسسهایی که توسط شِل کنونی اجرا شدهاند را به ما نشان میدهد. همانطور که میبینید ما روی شل کنونی، فقط برنامه یا پراسس bash و ps را اجرا کردهایم.

اگر به خروجی دقت کنید، میبینید که خروجی به ٤ ستون تقیسم شده است:

- PID: نشان دهندهی شمارهی اختصاص داده شده به پراسس میباشد.
- TTY: نشان دهندهی نوع ترمینالی (مثلا pts ،tty و...) است که آن پراسس را استارت زده است.



- TIME: نشان دهندهی CPU Time مصرف شده توسط آن پراسس میباشد.
 - CMD: نشان دهندهی نام آن دستور یا پراسس میباشد.

آپشنهای *ps*

دستور ps میتواند سه نوع آپشن از ما دریافت کند:

- آپشنهای یونیکسی که با شروع میشوند.
 - آپشنهای BSD که نیازی به ندارند.
- آپشنهای GNU که با - شروع میشوند.

این بدین معناست که ما میتوانیم آپشنهای خیلی زیادی به دستور ps بدهیم. بسیاری از ادمینهای لینو کس آپشنهای مورد علاقهی خود را گلچین میکنند و همیشه از آن استفاده میکنند. پیشنهاد میشود برای آشنایی با آپشنهای ps، صفحهی manpage آن را مطالعه کنید.

برای مشاهدهی همهی پراسسهایی که روی سیستم در حال اجرا هستند، میتوانیم از آپشن یونیکسی ef-استفاده کنیم:

						I "
[root@loc	alhost PID	~]# p PPID	s -ef C STIME	TTY	TIME	CMD
root root root root	2 3 4 5 6	0 2 2 2 2	0 23:50 0 23:50 0 23:50 0 23:50 0 23:50	? ? ?	00:00:00 00:00:00 00:00:00	[kthreadd] [kworker/0:0] [kworker/0:0H] [kworker/u256:0] [ksoftirqd/0]
postfix root root root	1180 1272 1276 1300	1162 1010 1272 1276	0 23:51 0 23:52 0 23:52 0 23:56	? pts/0		

این آپشن اطلاعات مناسبی را در مورد پراسسهای سیستم به ما میدهد:

- **UID**: کاربری که این پراسس را اجرا کرده است.
 - PID: شماره پراسس.
- PPID: شماره ی پراسسی که این پراسس را استارت زده است. (این عدد، در صورتی که پراسس توسط یک پراسس دیگر ایجاد شده باشد وجود خواهد داشت.)
 - CPU در طول عمر پراسس CPU در طول عمر پراسس
 - STIME: زمان شروع پراسس
 - TTY: ترمینالی که این پراسس را استارت زده است.

اگر دقت کنید میبینید که مقدار tty برخی از پراسسها، ? میباشد. این بدین معنی است که این پراسس، وابسته به هیچ ترمینالی نیست. اهمیت این امر زمانی مشخص میشود که بدانید با بسته شدن یک ترمینال، کلیهی پراسسهایی که درون آن ترمینال استارت شده باشند، از بین خواهند رفت. حال فرض کنید شما با SSH به سیستم متصل شدهاید، یک وب سرور را کانفیگ کردهاید و سپس آن را در محیط کاری اعمال کردهاید. اگر پراسس مربوط به وب سرور به محض قطع کردن ارتباط SSH از بین برود، شما به مشکل بر میخورید. به همین

دلیل، برخی از پراسسهای سیستمی، مقدار TTY برابر با علامت ? خواهند داشت تا از وقوع همچین مشکلی جلو گیری کنند.

 CMD: نام دستور یا برنامهای که این پراسس را استارت زده است. به عبارت دیگر، نام پراسس میباشد.

یکی دیگر از آپشنهای معروف ps، آپشن aux میباشد. این این آپشن بسیار شبیه به آپشن ef- میباشد، با این تفاوت که اطلاعات بیشتری نظیر میزان استفاده از RAM و... را نیز به ما نشان میدهد:

[root	@loca	alhost	~]#	ps au	ΙX					
USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	23:12	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0		0					[kworker/0:0H]
root	4	0.0	0.0		0					[kworker/u256:0]
root	5	0.0	0.0	0	0					[ksoftirgd/0]
										4.,

همانطور که میبینید، خروجی این دستور بسیار شبیه به خروجی ef میباشد، البته چند ستون جدید دارد که به شرح زیر میباشند:

- CPU %: مقدار CPU مصرفی توسط پراسس.
- RAM%: مقدار RAM مصرفی توسط پراسس.
- VSZ: مقدار virtual memory مصرفی توسط پراسس (در واحد بایت).
- RSS: مقدار RAM واقعى مصرفي (non-swappable) توسط اين پراسس.
 - STAT: وضعیت یا State پراسس.

در نمونهی بالا، مقدار S و >S را در این ستون مشاهده می کنید. S یعنی این پراسس در حالت interruptible sleep قرار گرفته است (یا به شکل صحیح تر، پراسس در حالت sleep mode میباشد. جلو تر در مورد این مفهوم صحبت می کنیم.) و منتظر یک اتفاق برای فعال شدن میباشد. علامت > جلوی وضعیت، نشان دهنده ی داشتن اولویت بالا میباشد. برای پیدا کردن مفهوم سایر STATها، به manpage دستور ps مراجعه کنید.

با اضافه کردن آپشن forest - ، میتوانیم پراسسها را به صورت سلسلهمراتبی ببینیم این امر به ما کمک میکند تا بفهمیم چه پراسس، فرزند کدام پراسس میباشد، یا به عبارت دیگر، هر پراسس توسط چه پراسس دیگری اجرا شده است. برای مثال:

[root	[root@localhost ~]# ps aux											
USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND		
root	1287	0.0	0.5	158932	5608	?	Ss	23:35	0:00	_ sshd: root@pts/0		
root	1291	0.0	0.2	115584	2132	pts/0	Ss	23:35	0:00	_\bash		
root	1336	0.0	0.1	155508	1936	pts/0	R+	23:35	0:00	_ ps auxforest		

اگر به ستون COMMAND نگاه کنید، میبینید که در یک ساختار سلسلهمراتبی، به ما گفته شده که پراسس sshd را است. دلیل پراسس bash را استارت زده و پراسس bash هم پراسس forest میراسس sshd را اجرا کرده است. دلیل این است که ما از طریق SSH به سیستم متصل شده ایم، پس به همین دلیل پراسس sshd فعال شده است، سپس از آنجایی که هنگام اتصال SSH نیاز به یک شِل داریم، پراسس bash ،sshd را استارت زده و ما هم

درون bash، دستور ps aux --forest را وارد کردیم، پس bash، پراسس ps aux --forest را استارت زده است.

جستجو ميان پراسسها

برای جستجو میان پراسسها هنگام استفاده از ps، میتوانیم از دوست قدیمی خود، grep، استفاده کنیم. مثلا فرض کنید ما دنبال پراسسهای مربوط به postfix هستیم. در چنین حالتی، دستور ps را به صورت زیر اجرا می کنیم:

[root@localhost ~]# ps -ef | grep postfix 1 00:18 00:00:00 /usr/libexec/postfix/master -w 1149 0 ? 00:00:00 1166 1149 0 00:18 ? pickup -l -t unix -u postfix qmgr -l -t unix -u 1167 1149 00:18 00:00:00 postfix 1303 1274 00:34 pts/0 00:00:00 root 0 grep --color=auto postfix

همانطور که میبینید، با استفاده از دستور ps و grep، هر پراسسی که مربوط به postfix بود را بیرون کشیدیم. توجه کنید که هنگام استفاده از grep برای جستجو در خروجی ps، پراسس برنامهی grep نیز به شما بازگردانده میشود (این نکته را در خط آخر خروجی میبینید)، پس وجود برنامهی grep در خروجی را با اجرا بودن پراسس مورد جستجو اشتباه نگیرید.

مفهوم وضعيت يراسسها

پراسسهایی که درون virtual memory قرار گرفته باشند، sleeping processes نامیده میشوند. کرنل پراسسی که منتظر یک رویداد باشد را در حالت sleep mode قرار میدهد.

زمانی که آن رویداد اتفاق بیافتد، کرنل یک سیگنال به پراسس میفرستد. اگر پراسس در حالت uninterruptible sleep باشد، سیگنال را دریافت کرده و اصطلاحا بیدار میشود. اگر پراسس در حالت sleep قرار داشته باشد، فقط در اثر یک رویداد خارجی، مثل اتصال یک سخت افزار جدید به سیستم، بیدار میشود. در این حالت هر سیگنال دیگری که به پراسس ارسال شده باشد ذخیره شده و زمانی که پراسس بیدار شود، به آن سیگنالها پاسخ می دهد.

اگر یک پراسس فرزند، پایان یافته باشد اما پراسس والد آن به دلیل رفتن در حالت sleep mode، پایان یافتن آن پراسس را تصدیق نکرده باشد، پراسس فرزند در وضعیت zombie قرار می گیرد؛ یعنی که این پراسس در یک برزخ بین اجرا بودن و پایان یافتن قرار می گیرد و تا زمانی که پراسس والد پایان یافتن آن را تصدیق نکند، در همین وضعیت باقی می ماند.

اگر به خروجی ps aux یا ps - ef نگاه کنید، میبینید که در ستون CMD، برخی از دستورها درون براکت اگر به خروجی sleep mode قرار [] قرار دارند. این دستورها، دستورهایی هستند که به دلیل inactive بودن، در حالت sleep mode قرار دارند و لینوکس آنها را از روی RAM، به بخش virtual memory موجود در هارد دیسک منتقل کرده است.

نکته: دستور ps، فقط یک snapshot از پراسسهای در حال اجرا به ما نشان میدهد. به عبارت دیگر، پراسسها را به صورت را به صورت زنده به ما نشان نمیدهد (بر خلاف Task Manager ویندوز). برای مشاهدهی پراسسها به صورت زنده، باید به سراغ دستورهای دیگر برویم.

مشاهدهی پراسسهای سیستم با استفاده از top

برای مشاهده و مدیریت کلیهی پراسسهای در حال اجرا روی سیستم به صورت زنده، از دستور top استفاده می کنیم. مشاهده ی وضعیت پراسسها به صورت زنده، به ما کمک می کند که پراسسها را بهتر مدیریت کنیم. مثلا اگر سیستم کند شده باشد و بخواهیم ببینیم کدام پراسس رفتاری غیر معمول از خود نشان می دهد، باید از دستور top استفاده کنیم، چرا که مشاهده ی رفتار واقعی یک پراسس با استفاده از دستور ps، کار دشواری می باشد.

به محض وارد کردن این دستور، با نمایی نظیر تصویر ٤ مواجه میشویم:

[ro	ot@	local	hos	t ~]#	top					
top -	13:4	6:29 up	2:42	l user,	load	average:	0.00	, 0.0	01, 0.05 💮 🛨 🕕	
Tasks	: 94	total,	1 ru	ınning, 9	2 sleep:	ing, 1	stop	ped,	⊕ zombie ← 2	
%Cpu(s): (0.0 us,	0.0	y, 0.0 n	i,100.0	id, 0.	θ wa,	0.0	0 hi. 0.0 si. 0.0 st	
KiB M	em :	995748	tota	, 71594	0 free,	16850	0 use	d,	111308 buff/cache (3)	
KiB S	wap:	2097148	total	., 209714	8 free,		0 use	d.	696332 avail Mem	
	D USE			VIRT	RES	SHR S				
	1 roo			Θ	Θ	0 S	0.3	0.0		
	l roo			127940	6504	4104 S	0.0	0.7		
	2 roo			Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
	4 roo			Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
	5 roo			0	0	0 S	0.0	0.0		
	6 roo			0	0	0 S	0.0	0.0		
	7 roo			Θ	0	0 S	0.0	0.0		
	8 roo			Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
	9 roo			Θ Θ	Θ Θ	0 S 0 S	0.0	0.0		
	1 roo			9	Θ	0 S	0.0	0.0		
	3 roo			Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
	4 roo			Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
	5 roo			9	0	0 S	0.0	0.0	,	
	6 roo		-20	9	0	0 S	0.0	0.0		
	7 roo		-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
	8 roo		-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
1	9 roo	t e	-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0	0:00.00 bioset	
2	0 roo	t 6	-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0	0:00.00 bioset	
2	1 roo	t 6	-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0	0:00.00 kblockd	
2	2 roo	t e	-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0	0:00.00 md	
2	3 roo	t e	-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0	0:00.00 edac-poller	
2	4 roo	t e	-20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0		
3	0 roo	t 26	Θ	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0	0:00.00 kswapd0	
									,	

تصویر ٤- مشاهدهی پراسسها با استفاده از دستور top

top اطلاعات زیادی در مورد پراسسهای سیستم به ما میدهد، پس بیایید مفهوم تکتک قسمتهایی که در تصویر ٤ مشخص کردهایم را بررسی کنیم:

این بخش ساعت کنونی سیستم، مدت زمان روشن بودن سیستم، تعداد کاربرانی که در سیستم (این بخش ساعت کنونی سیستم را نشان میدهد.
 اروی سیستم را نشان میدهد.

اگر دقت کنید، جلوی load average سه عدد میبینید. این سه عدد، به ترتیب نشان دهنده ی متوسط بار روی سیستم در ۱ دقیقه، ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه ی اخیر میباشند. مقدار متوسط بار در ۱ دقیقه ی اخیر ممکن است گاهی از اوقات زیاد باشد، که این امر طبیعی است؛ اما اگر مقدار متوسط بار در ۱۵ دقیقه ی اخیر زیاد باشد، به احتمال زیاد سیستم مشکلی دارد.

این بخش نشان دهنده ی اطلاعات کلی در مورد پراسسها میباشد. در این بخش، به ترتیب تعداد پراسسها، تعداد پراسسهای در وضعیت sleeping و تعداد پراسسهای zombie به ما نشان داده میشود.

منظور از task، همان پراسسها میباشد.

- این بخش نشان دهنده ی اطلاعات کلی در مورد CPU در یک مدت زمان خاص میباشد. top،
 اطلاعاتی که در مورد CPU میدهد را به چند بخش تقسیم میکند:
- us ⊃ انهای میزان CPU مصرفی برای اجرای فرمانهای کاربر (یعنی هر پراسسی که متعلق به کرنل نباشد، مثلا وبسرورها، دیتابیسها و...)
 - o کرنل و پراسسهای مربوط به آن. (CPU مصرفی برای اجرای کرنل و پراسسهای مربوط به آن.
- o ini. میزان CPU مصرفی برای اجرای پراسسهایی که اولویتشان توسط کاربر دستکاری شده است.
- idle بودن CPU را به ما نشان میدهد. در تصویر ٤، عدد ۱۰۰ را در مقابل این شاخص میبینید. این یعنی CPU در چند لحظهی گذشته، در ۱۰۰٪ اوقات در حالت idle
- نه میزان زمانی که CPU در انتظار تمام شدن یک عملیات توسط یک دستگاه I/O (مثل هارد دیسک) بوده است را نشان میدهد.

سرعت انجام عملیات دستگاههای I/O سیستم، مثل هارد دیسک، در مقایسه با سرعت CPU بسیار آهسته میباشد و بعضا وقتی CPU دستور انجام یک عمل را به یکی از این دستگاهها میدهد، مجبور است منتظر اتمام آن عمل توسط آن دستگاه بماند. در واقع wa مدت زمانی که CPU در این حالت به سر میبرد را نشان میدهد. اگر جلوی wa به مدت طولانی عدد ۱۰۰ را ببینید، به احتمال زیاد هارد دیسک شما یک مشکلی دارد یا از نظر سرعت، مناسب کار شما نیست.

o . ini. میزان زمانی که CPU برای handle کردن interruptهای سختافزاری صرف کرده است را نشان میدهد.

هر وقت یک سختافزار به CPU نیاز داشته باشد، با ارسال یک اینتراپت به CPU، از CPU میخواهد که عملیات کنونی را رها کرده و به اینتراپت اعمال شده پاسخ دهد.

- o: si میزان زمانی که CPU برای پاسخ به اینتراپتهای نرمافزاری صرف کرده است را نشان میدهد.
- st : این شاخص در محیطهای مجازیسازی شده معنی دارد. این شاخص، نشان دهندهی میزان زمانی است که CPU واقعی در اختیار ماشین مجازی کنونی نبوده است.
- در این بخش اطلاعات مربوط به حافظهی RAM سیستم به ما داده می شود. در خط اول، به ترتیب اطلاعاتی در مورد حجم کل RAM، میزان حجم خالی در RAM، میزان حجم استفاده شده از RAM و در نهایت، میزان RAM مصرفی توسط buffer و buffer به ما نشان داده می شود. در خط دوم، اطلاعاتی در مورد Swap Memory سیستم به ما داده می شود.

اگر بخواهیم خیلی ساده در مورد آن صحبت کنیم، میتوانیم بگوییم که swap بخشی از هارددیسک است که سیستم از آن به عنوان RAM استفاده میکند. البته سرعت حافظهی swap بسیار کمتر از RAM میباشد.

- در این بخش اطلاعات جزئی در مورد همهی پراسسها به ما نشان داده میشود. معنی هر
 کدام از ستونها به صورت زیر میباشد:
 - PID: شمارهی پراسس.
 - USER: کاربری که پراسس را استارت زده است.
 - PR: اولویت پراسس.
 - o الا: مقدار nice يراسس. ⊙

nice در سیستمهای لینوکسی برنامهای است که میتواند اولویت یک پراسس را تغییر دهد. تفاوت بین PR و NI در این است که PR اولویت حقیقی پراسس را نشان میدهد و NI چیزی است که به کرنل می گوید این پراسس، باید چه اولویتی داشته باشد. مقدار nice، مقدار PR را تغییر میدهد. بعدا با nice و مفهوم اولویت بیشتر آشنا میشویم.

- ۷IRT این پراسس.
 - RES: میزان حافظهی RAM در حال استفاده توسط پراسس.
- SHR: میزان حافظهای که پراسس با سایر پراسسها به اشتراک گذاشته است.
 - **S**: وضعیت (status) پراسس
 - D: پراسس در حالت interruptible sleep قرار دارد.
 - I: پراسس در حالت idle قرار دارد.
 - R: پراسس در حال اجرا (running) است.
 - S: پراسس در حالت sleep قرار دارد.
 - :T یراسس stop یا trace شده است.
 - Z: پراسس در حالت زامبی قرار دارد (۱۱) (۱۱)
 - o **CPU**%: میزان CPU مصرفی توسط پراسس.
 - RAM مصرفی توسط پراسس.
- +TIME: کل میزان CPU Time مصرفی توسط پراسس از زمان استارت شدن.
 - COMMAND: دستوری که این پراسس را استارت زده یا همان نام پراسس.

نکته: top به صورت پیشفرض، پراسسها را بر حسب میزان CPU% در جدول خود مرتب میکند.

دستورهای Interactive برنامهی

top یک برنامهی interactive میباشد، یعنی با زدن دکمههای کیبورد، میتوانیم به آن دستورهایی بدهیم. در این بخش با برخی از این دکمهها و عملکرد آنها آشنا میشویم، اما برای داشتن لیست کاملی از این دکمهها و عملکردشان، بهتر است به manpage این برنامه مراجعه کنید.

با زدن دکمهی 1 روی کیبورد، میتوانیم تعداد CPUهای CPU و میزان استفاده از هر هسته را مشاهده کنیم. همانطور که در تصویر ۵ میبینید، ابتدا اطلاعات CPU به صورت (CPU(s% نمایش داده شده بود و پس از زدن دکمهی 1، اطلاعات CPU به تفکیک هر هسته نشان داده شد.

```
top - 13:58:36 up 2:51, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05

Tasks: 93 total, 1 running, 92 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

top - 10:03:03 up 8 min, 1 user, load average: 0.00, 0.06, 0.05

Tasks: 118 total, 3 running, 115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu0 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu1 : 0.0 us, 0.5 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu2 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu2 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu3 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
```

تصویر ۵- اطلاعات ردیف CPU قبل و بعد از زدن دکمهی 1

با زدن دکمهی Z، خروجی top رنگ آمیزی میشود:

							0 0,	-	0. ,,	<u> </u>
top - 1				l user,		average		Θ, Θ.		
Tasks:				inning, 91		ing,	0 stop		0 zombie	
%Cpu(s)	: 0	.8 us,	0.0	y, 0.0 ni			0.0 wa			si, 0.0 st
KiB Mem		995748					144 use		111296 buf	t/cache
K1B Swa	ap:	2097148		2097148	free,		0 use	ed.	694392 ava	ıl Mem
DTD	USER	PF	R NI	VIRT	RES	SHB 6	%CPU	%MEM	TTME+	COMMAND
	root	2(161888	2184	1548 E	9 4CF0	A 2	A · A1 63	ton
1371	root	20		127940	6500			0.2	0:01.03	systemd
2		21								kthreadd
4									0:00.00	kworker/0:0H
5	root	20							0:00.11	kworker/u256:0
6		20							0:00.20	ksoftirgd/0
7										migration/0
8										rcu bh
9										rcu sched
10										lru-add-drain
11										watchdog/0
13										kdevtmpfs
14										netns
15										khungtaskd
16										writeback
17										kintegrityd
18										bioset
19										bioset
20										bioset
21										kblockd
22										md
23										edac-poller
24			9 -20						0:00.00	watchdogd
30	root	20	9 0	Θ	Θ	Θ 9	0.0	Θ.Θ	0:00.00	kswapd0

تصویر ۶- خروجی top پس از زدن دکمهی Z

با زدن دکمهی C، میتوانیم نام کامل و آپشنهای دستوری که پراسس را استارت زده را در ستون COMMAND. مشاهده کنیم. مثلا در تصویر Y اگر به محتویات ستون COMMAND نگاه کنید، میبینید که قبل از زدن دکمهی C . قبط نام systemd در ستون COMMAND نوشته شده بود، اما پس از زدن دکمهی C، آدرس دقیق آن و آپشنهایی که پراسس systemd با آن استارت شده بود به ما نمایش داده شد.

	PID USER	PR NI	VIRT R	ES SH	IR S	%CPU	%MEM T	TIME+ COMMAND
	1 root	20 0	127940 65	00 410	4 S	0.0		05.63 systemd
	2 root	20 0	Θ	Θ	0 S	0.0		00.01 kthreadd
	4 root	0 -20	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0 0:0	00.00 kworker/0:0H
	5 root	20 0	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0 0:0	قبل از زدن C قبل از زدن 00.01 kworker/u256:0
	6 root	20 0	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0 0:0	00.12 ksoftirgd/0
	7 root	rt 0	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0 0:0	00.00 migration/0
	8 root	20 0	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0 0:0	00.00 rcu bh
	9 root	20 0	Θ	Θ	0 S	0.0	0.0 0:0	01.52 rcu sched
•								
	PID USER		IRT RES	SHR S %			TIME+ CON	
	25 root	20 0	0 0	0 S		0.0		worker/0:1]
	1307 root					0.2	0:00.03 top	
	1 root	20 0 127	940 6500	4104 S	9.0	0.7	0:05.63 /us	usr/lib/systemd/systemdswitched-rootsystem+
	2 root	20 0	ΘΘ	0 S	Θ.Θ	0.0	0:00.01 [kt	
	4 root	0 -20	0 0	0 S	9.0	0.0	0:00.00 [kv	worker/0:0H]
	5 root	20 0	ΘΘ	0 S	9.0	0.0	0:00.01 [kv	(worker/u256:0]
	6 root	20 0	Θ Θ	0 S	9.0	0.0	0:00.12 [ks	پس از زدن c softirqd/0]
	7 root	rt 0	Θ Θ	0 S	Θ.Θ	0.0	0:00.00 [mi	nigration/0]
	8 root	20 0	0 0	0 S	9.0	0.0	0:00.00 [rd	
	9 root	20 0	ΘΘ	0 S	9.0	Θ.Θ	0:01.52 [rd	cu_sched]

تصویر ۷- محتویات ستون COMMAND قبل و بعد از زدن دکمهی C

با زدن دکمهی U، میتوانیم نام کاربر مورد نظر را وارد کرده تا فقط پراسسهایی که توسط آن کاربر استارت شده را مشاهده کنیم:

```
top - 14:24:59 up 3:17, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 93 total, 1 running, 92 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 995748 total, 714008 free, 170444 used, 111296 buff/cache
KiB Swap: 2097148 total, 2097148 free, 0 used. 694392 avail Mem
Which user (blank for all)
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

**Top - 14:27:30 up 3:20, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 92 total, 2 running, 90 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 995748 total, 715684 free, 168768 used, 111296 buff/cache
KiB Swap: 2097148 total, 2097148 free, 0 used. 696068 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

1170 postfix 20 0 89872 4088 3076 S 0.0 0.4 0:00.04 qmgr
```

تصویر ۹ - با زدن دکمهی U و جستجو برای کاربر postfix پراسسهای ایجاد شده توسط این کاربر (سرویس) را میبینیم.

با زدن دکمه ی K، میتوانیم با وارد کردن شماره ی PID پراسس مورد نظر، به آن پراسس سیگنالی بفرستیم. بعدا در مورد سیگنالها به طور مفصل صحبت می کنیم؛ اما فعلا به طور کلی میتوانیم بگوییم که میتوانیم از سیگنالها برای kill یا به عبارت دیگر، بستن یک پراسس استفاده کنیم. توجه کنید که کاربرهای غیر از root فقط پراسسهایی که خودشان استارت زده باشند را میتوانند ببندند.

```
top - 10:07:15 up 13 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05
Tasks: 118 total, 2 running, 116 sleeping, θ stopped, θ zomb:
%Cpu0 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0
                                                                           0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
               0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 995776 total, 719500 free, 167768 used, 108508 buff/car
%Cpu1
%Cpu2
                                                                                               108508 buff/cache
                                                                                               100506 عدد المرابع
698468 avail Mem
وارد كردن شمارهي PID پراسس مورد نظ
                                            2097148 free,
PID to signal/kill
top - 10:07:15 up 13 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05 Tasks: 118 total, 2 running, 116 sleeping, \theta stopped, \theta zomb
                                               0.0 ni,100.0 id,
                 0.0 us,
                                                                             0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
                 0.0 us,
                                               0.0 ni, 99.7 id,
                                                                             0.0 wa,
                                                                                            0.0 hi, 0.0 si,
                                                                                                                           0.0 st
%Cpu1
                                             0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa,
0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa,
                0.0 us,
%Cpu2
                              0.0 sy,
                                                                            0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
                                               0.0 ni, 99.7 id,
719500 free, 1
                               0.3 sy,
                  995776 total,
                                                                        167768 used,
                  2097148 total,
                                           2097148 free,
                                                                                0 used.
                                                                                                 698468 avail
Send pid 1 signal [15/sigterm]
```

تصویر ۱۰- با زدن دکمهی K میتوانیم پراسس مورد نظر را پایان دهیم.

مشاهدهی پراسسهای سیستم با استفاده از glances

glances یکی از برنامههای جدیدی میباشد که از آن برای مشاهده و مدیریت پراسسهای سیستم استفاده میشود. این برنامه عملکردی نظیر top دارد، یعنی پراسسها و وضعیت آنها را به صورت زنده به ما نشان میدهد. این برنامه به صورت پیشفرض روی سیستم نصب نیست و باید خودمان آن را نصب کنیم.

توجه کنید که برای نصب این برنامه از طریق yum، باید ریپازیتوری EPEL را نصب کرده باشید.

[root@localhost ~]# yum install glances

... Complete!

پس از نصب برنامه، میتوانیم با استفاده از دستور glances، وارد این برنامه شویم:

[root@localhost ~]# glances

به محض وارد کردن این دستور، با نمایی نظیر تصویر ۱۱ مواجه میشویم. همانطور که میبینید این برنامه علاوه بر اطلاعات معمول در مورد RAM ،CPU و پراسسها، اطلاعاتی در مورد اینترفیسهای شبکه، دیسکهای موجود در سیستم (هارد دیسک، سیدی رام و...) و همچنین فایل سیستم نیز به ما می دهد.

PU [1.0%]	CPU	1.0	% ni	ce:	0.0%	MEM	34.2%	active:	245M	SWAP	0.0%	LOAD 4-co
EM [34.2%]	user:	0.7	% ir	q:	0.0%	tota	al: 972M	inactiv	re: 80.4M	total:	2.00G	1 min: 0.
WAP [0.0%	syste		% io	wait:	0.0%	used	: 333M	buffers	: 2.06M	used:	Θ	5 min: 0.
بسهای شبکه	×				eal:	0.0%	free				free:	2.00G	15 min: 0.
TWORK	Rx/s	Tx/s	TASKS 1	.22 (1	39 thr)	, 1 ru	ın, 121	l slp, 0 o	th sorted	automatic	ally by	cpu_perce	nt, flat view
ns33	688b	3Kb											
)	Θb	Θb	CPU%	MEM%		RES		USER	NI S			I/s Comman	
			4.7	1.6		15.5M	1560		ΘR	0:02.61	Θ		in/ python /usr
[SK I/0	R/s	W/s	0.0	0.0	Θ	Θ	1421		0 S	0:00.70	Θ	0 kworke	
n - 0	Θ	Θ	0.0	0.0		Θ		root	0 S	0:00.15	Θ	0 watchd	
1-1	Θ	Θ	0.0	0.0		Θ		root	0 S	0:00.28	Θ	0 ksofti	
a	Θ	Θ	0.0	0.0	Θ	Θ		root	-20 S	0:00.00	Θ	0 kinteg	
al	Θ	Θ	0.0	1.1		10.7M		polkitd	0 S	0:01.30	Θ		ib/polkit-1/po
a2	Θ	Θ	0.0	0.0	Θ	Θ		root	0 S	0:00.00	Θ	0 rcu_bh	
-0	Θ	Θ	0.0	0.0	Θ	Θ		root	5 S	0:00.00	Θ	0 ksmd	
		 †	0.0	0.0	Θ	Θ		root	-20 S	0:00.00	Θ	0 kpsmou	sed
LE SYS	Used	Total	0.0	0.2		2.14M	1495		0 S	0:03.77	Θ	0 -bash	
	2.43G	17.0G	0.0	0.0	Θ	Θ		root	-20 S	0:00.00	Θ		qfd-clean
oot	136M	1014M	0.0	0.0		Θ		root	-20 S	0:00.00	Θ	0 xfs-ci	
			0.0	0.0		Θ		root	0 S	0:00.93	0	0 kworke	
7			0.0	0.0		Θ		root	-20 S	0:00.00	Θ	0 kthrot	
١			0.0	0.0	Θ	Θ		root	-20 S	0:00.00	Θ	0 deferw	
فايلسيسته	اطلاعات		0.0	0.4				postfix	0 S	0:00.90	Θ		-l -t unix -u
			0.0	0.3				dbus	0 S	0:00.68	Θ		in/dbus-daemor
			0.0	0.0	Θ	Θ	39	root	-20 S	0:00.00	Θ	0 watchd	ogd
. سستم	ى دامھا و	ئەھا، سىدۇ	هار د دستا	ر مورد	للاعات د	Ы							

تصویر ۱۱- نمایی از محیط برنامهی glances

برنامهی glances بسیار قدرتمند میباشد و در صورت تنظیم صحیح، میتوانند نمودار میزان مصرف CPU و… را نیز ایجاد کند. البته ما به توضیح این قابلیتهای برنامه نمیپردازیم. پیشنهاد میشود که در صورت تمایل manpage این دستور را مطالعه کنید.

تست سختافزار با استفاده از stress

با استفاده از برنامهی stress، میتوانیم روی RAM، CPU، هستگاههای ورودیخروجی (I/O) و دیسکهای موجود در سیستم، یک مقدار قابل تنظیم workload بیاندازیم. این برنامه به صورت پیشفرض روی سیستم نصب نیست و باید آن را با استفاده از yum روی سیستم نصب کنیم.

توجه کنید که برای نصب این برنامه از طریق yum، باید ریپازیتوری EPEL را نصب کرده باشید.

[root@localhost ~]# yum install stress

Complete!

برای این که روی CPUهای سیستم workload بیاندازیم، دستور stress را با آپشن c - و تعداد هستههایی که میخواهیم روی آن workload بیاندازیم، وارد میکنیم:

[root@localhost ~]# stress -c 2

stress: info: [1528] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd

به محض وارد کردن این دستور، ما روی دو تا از هستههای CPU، استرس (یا همان workload) میاندازیم. بیایید با استفاده از یک TTY دیگر، نگاهی به اطلاعات CPU در برنامهی top بیاندازیم:

```
top - 12:52:33 up 21 min, 1 user, load average: 1.70, 0.93, 0.44

Tasks: 127 total, 3 running, 124 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu0 : 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu1 : 99.7 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st

%Cpu2 : 99.7 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st

%Cpu3 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
```

تصویر ۱۲- میزان استفاده از هر هستهی CPU هنگام اعمال استرس

همانطور که می بینید، برنامهی stress دو تا از هستههای CPU ما را کاملا پر کرده است.

برنامهی stress به صورت پیشفرض، به مدت زمان بینهایت روی CPU استرس میاندازد. برای این که از این برنامه خارج شوید، باید کمهی Ctrl + C را بزنید.

ما می توانیم با استفاده از آپشن t-، به stress بگوییم که به مدت چند ثانیه ایجاد استرس کند. مثلا اگر بخواهیم stress به مدت ۱۲۰ ثانیه روی CPU ایجاد استرس کند، دستور stress را به صورت زیر وارد می کنیم:

[root@localhost ~]# stress -c 2 -t 120

stress: info: [1528] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd

با وارد کردن این دستور، stress پس از ۱۲۰ ثانیه به صورت اتوماتیک کار خود را متوقف میکند و پیام زیر را به ما نشان میدهد:

stress: info: [1582] successful run completed in 120s

ما میتوانیم روی هارددیسکها نیز استرس بیاندازیم. برای این کار، از آپشن d- استفاده میکنیم:

[root@localhost ~]# stress -d 1 -t 60

stress: info: [1360] dispatching hogs: 0 cpu, 0 io, 0 vm, 1 hdd

به محض وارد کردن این دستور، استرس شروع به نوشتن روی هارددیسک میکند. معمولا با وارد کردن این دستور، سیستم شما بسیار کند میشود. اگر به top نگاهی بیاندازیم، میبینیم که مقدار wa هر هستهی CPU دائما پر و خالی میشود:

```
top - 13:25:51 up 54 min, 1 user, load average: 1.48, 1.20, 0.71
Tasks: 145 total, 1 running, 128 sleeping, 16 stopped, 0 zombie
%Cpu0 : 0.0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 98.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
%Cpu1 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu2 : 0.0 us, 3.4 sy, 0.0 ni, 13.7 id, 82.8 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu3 : 0.0 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 84.9 id, 12.9 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
KiB Mem : 995776 total, 66800 free, 486548 used, 442428 buff/cache
KiB Swap: 2097148 total, 2097148 free, 0 used. 358144 avail Mem
```

تصویر ۱۳ - مشاهدهی تاثیر اعمال استرس روی هارد دیسک بر CPU

همانطور که گفتیم، مقدار wa اشارهی مستقیم به دستگاههای I/O سیستم (مخصوصا هارددیسک) دارد. اگر روی یک سرور کار میکنید که بسیار آهسته میباشد، یکی از کارهایی که برای پیدا کردن دلیل کندی آن میتوانید بکنید، چک کردن مقدار wa در top میباشد.

نظارت دستگاههای I/O با iotop

برای نظارت دستگاههای I/O نظیر هارددیسک، میتوانیم از برنامهی iotop استفاده کنیم. این برنامه به صورت پیشفرض روی سیستم نصب نیست و باید خودمان آن را با استفاده از yum نصب کنیم:

[root@localhost ~]# yum install iotop
...
Complete!

بیایید بار دیگر روی هارددیسک استرس بیاندازیم و با استفاده از iotop هارددیسک را مانیتور کنیم:

[root@localhost ~]# stress -d 1 -t 60

stress: info: [1360] dispatching hogs: 0 cpu, 0 io, 0 vm, 1 hdd

[root@localhost ~]# iotop

Total DISK READ :		Total DISK	
Actual DISK READ:	0.00 B/s	Actual DIS	ISK WRITE: 31.43 M/s
TID PRIO USER	DISK READ	DISK WRITE	21111121
1561 be/4 root	0.00 B/s	32.45 M/s	s 0.00 % 98.00 % stress -d 1 -t 60
323 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 76.15 % [kworker/u256:3]
1507 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.15 % [kworker/1:2]
1536 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % python /usr/sbin/iotop
1 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % systemdswitched-rootsystemdeserialize 22
2 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % [kthreadd]
3 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % [kworker/0:0]
4 be/0 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % [kworker/0:0H]
6 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % [ksoftirqd/0]
7 rt/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	s 0.00 % 0.00 % [migration/0]

تصویر ۱۶- استفاده از iotop برای نظارت بر روی تاثیر پراسسها بر هارددیسک

همانطور که میبینید، با استفاده از iotop میتوانیم ببینیم که چه پراسسهایی در حال استفاده از I/O سیستم میباشند و همچنین میتوانیم ببینیم که چه میزان استفاده از هارددیسک میتواند سیستم را از کار بیاندازد یا کُند کند.

نکته: استفاده از دستور d - stress میتواند سیستم شما (هم ماشین مجازی و هم خود سیستم) را به شدت کُند کرده و تقریبا آن را غیر قابل استفاده کند، پس هنگام استفاده از این دستور، مراقب باشید.

آشنایی با مفہوم پراسسهای Foreground و Background

اجرای برخی از برنامهها، ممکن است مدت زیادی به طول انجامد و ما در اکثر اوقات، نمیخواهیم که شِل به طور کامل در اختیار یک برنامه قرار گیرد. برای رفع این مشکل، باید پراسسی که شل را در اختیار خود گرفته را در Background اجرا کنیم. اجرای یک برنامه در بک گراند، کار نسبتا سادهای میباشد. در این بخش، با روشهای متفاوت این کار آشنا میشویم.

علامت امپرسند (&)

سادهترین روش برای اجرای یک برنامه در بک گراند، قرار دادن یک علامت امپرسند (&) پس از نوشتن دستور میباشد. بیایید این کار را روی دستور sleep امتحان کنیم. از دستور sleep در شِلاسکریپتها برای ایجاد توقف (pause)، استفاده میکنند. بیایید اول عملکرد این دستور را بررسی کنیم.

[root@localhost ~]# sleep 5

همانطور که میبینید، به محض وارد کردن این دستور، سیستم به مدت ۵ ثانیه کنترل شِل را از دست شما میگیرد و شما در این ۵ ثانیه نمیتوانید از شِل استفاده کنید و دستوری در آن اجرا کنید. به محض پایان ۵ ثانیه، سیستم کنترل شِل را به شما پس میدهد و میتوانید مانند قبل با آن کار کنید.

برای این که کاری کنیم که هم sleep اجرا شود و هم ما بتوانیم همچنان از شِل استفاده کنیم، باید sleep را به بک گراند بفرستیم. همانطور که گفتیم، برای این کار کافی است پس از دستور مورد نظر، یک علامت & قرار دهیم.

[root@localhost ~]# sleep 30 & [1] 1464

همانطور که میبینید، این بار دستور sleep کنترل شِل را از دست ما نگرفت و در بکگراند اجرا شد (میتوانید صحت این امر را با نگاه کردن به خروجی برنامهی ps یا top بررسی کنید). اما بیایید به خروجی این دستور کمی نگاه کنیم. در خروجی، عدد [1] و سپس 1464 را میبینید. عدد درون براکت، نشان دهندهی job number این دستور میباشد و عدد خارج از براکت، نشان دهندهی OIP آن دستور میباشد.

اما منظور از job number چیست؟ هر پراسسی را که در بکگراند اجرا کنیم، یک job number خواهد گرفت. چون & sleep 30 اولین پراسسی بود که در بکگراند قرار دادیم، job number شماره 1 به آن اختصاص یافت. اگر یک پراسس دیگر را در این حین در بکگراند قرار دهیم، job number شماره 2 به آن اختصاص مییابد.

برای مشاهدهی پراسسهایی که در بکگراند قرار دادهایم، از دستور jobs استفاده میکنیم. این دستور، کلیهی پراسسهایی که توسط کاربر کنونی در بکگراند قرار گرفته را نشان میدهد. بیایید نگاهی به این دستور بیاندازیم:

[root@localhost ~]# sleep 50 &

[1] 1370

[root@localhost ~]# sleep 30 &

[2] 1371

[root@localhost ~]# jobs

[1]- Running sleep 50 & [2]+ Running sleep 30 &

همانطور که میبینید jobs پراسسهایی که در بکگراند قرار دادهایم و همچنین وضعیت آنها را به ما نشان میدهد. اگر بخواهیم jobs به ما PID هر پراسس را نشان دهد، از آپشن l- استفاده میکنیم، اما امتحان چگونگی عملکرد آن را به شما میسپاریم.

اگر به خروجی دقت کنید، خواهید دید که پس از [1]، یک علامت - و پس از [2] یک علامت + قرار دارد. علامت +، یعنی این پراسس، آخرین پراسسی است که در بکگراند قرار گرفته است و علامت -، پراسس یکیماندهبهآخر را نشان میدهد.

پس از پایان این پراسسها در بکگراند، در اولین اینتر کشن خود با شِل، با پیامی نظیر زیر مواجه میشویم:

[1] Done sleep 50 [2] Done sleep 30

اگر بخواهیم پراسسی که در بکگراند قرار دادهایم را در Foreground بیاوریم، باید از دستور fg استفاده کنیم. چگونگی انجام این کار را در صفحهی بعد میبینید.



همانطور که میبینید با وارد کردن دستور fg و قرار دادن job number مورد نظر پس از یک علامت %، پراسس مورد نظر به فورگراند آورده میشود. بدی قرار دادن یک پراسس در فورگراند این است که حال مجبور هستید تا پایان یافتن این پراسس، شِل را در اختیار این پراسس قرار دهید.

قرار دادن یک برنامهی در حال اجرا در بک گراند

گاهی اوقات ممکن است یک پراسس را اجرا کنیم و متوجه شویم که این پراسس زمان زیادی از ما و شِل می گیرد. در چنین حالتی، میتوانیم این پراسس در حال اجرا را به بک گراند بفرستیم. برای این کار، باید ابتدا پراسس را با استفاده از دکمهی Ctrl + Z، متوقف یا pause کنیم.

ما قبلا گفته بودیم که میتوانیم از دکمهی Ctrl + Z برای خروج از برنامهها استفاده کنیم؛ اما چیزی که نگفته بودیم، این است که ما با استفاده از دکمهی Ctrl + Z، فقط آن پراسس را pause میکنیم، اما آن پراسس هنوز در جدول پراسسها قابل مشاهده میباشد؛ در واقع در چنین حالتی، هنوز از برنامه خارج نشدهایم.

بیایید این کار را امتحان کنیم. فرض کنید میخواهیم با استفاده از دستور yum، نرمافزار mariadb را روی سیستم نصب کنیم:

[root@localhost ~]# yum -y install mariadb

نکته: استفاده از آپشن ۷- در yum، باعث میشود که yum پس از پیدا کردن برنامهها درون ریپازیتوری، دیگر از ما درخواست تایید نصب نکند و مستقیما به سراغ نصب برنامه برود.

پس از اجرای این دستور، میبینیم که آپدیت کردن ریپازیتوریها کمی زمان میبرد. به همین دلیل، میخواهیم yum در بک گراند اجرا شود. برای این کار، حین اجرای این دستور، دکمهی Ctrl + Z را میزنیم:

^Z [1]+ Stopped yum -y install mariadb

همانطور که میبینید، با زدن این دکمه، عملکرد برنامهی yum را موفق کردیم. اگر نگاهی به خروجی jobs بیاندازیم، با چنین چیزی مواجه میشویم:

[root@localhost ~]# jobs

[1]+ Stopped yum -y install mariadb

همانطور که گفتیم این پراسس در حال حاضر متوقف است. برای اجرای مجدد این پراسس در بکگراند، کافی است دستور bg و job number دستور متوقف شده را به صورت زیر وارد کنیم:

[root@localhost ~]# bg %1
[1]+ yum -y install mariadb &

با اجرای این دستور، yum دقیقا از جایی که متوقف شده بود شروع به کار میکند و در بکگراند کار خود را

انجام میدهد. اما اگر این دستور را وارد کنید، خواهید دید که yum، کلیهی خروجیهای خود را روی شِل (یا به طور صحیحتر، STDOUT) میریزد. شما در این حالت با زدن دکمهی Enter میتوانید از شِل استفاده کنید و دستورهای مورد نظر را وارد کنید، اما شِل دائما کار شما را با نمایش خروجی yum، مختل میکند. یکی از راههای جلوگیری از این مشکل، استفاده از redirectorها برای ریختن STDOUT در یک فایل میباشد.

مشکل دیگری که استفاده از علامت & و Ctrl + Z برای فرستادن یک پراسس به بک گراند ایجاد می کند، این است که پراسسی که به بک گراند رفته، به محض خروج شما از session کنونی (قطع ارتباط SSH، وارد کردن دستور exit و...)، متوقف می شود. این امر می تواند بسیار مشکل ساز باشد، چون بسیاری از اوقات ممکن است اسکریپت یا دستوری را اجرا کنیم که برای انجام وظیفهی خود، چندین ساعت زمان لازم داشته باشد و طبیعتا ما نمی توانیم در طول این مدت، به سیستم متصل باشیم.

نکته: همانطور که گفتیم Ctrl + Z پراسس را نمیبندد (kill نمیکند)، بلکه آنرا متوقف یا pause میکند. برای این که یک پراسس در حال اجرا را کاملا ببندیم، میتوانیم از کلیدهای Ctrl + C استفاده کنیم.

استفاده از nohup برای فرستادن یک دستور به بک گراند

در بخش قبل، دیدیم که استفاده از روش & و Ctrl + Z برای فرستادن یک پراسس به بک گراند، هم در اکثر اوقات STDOUT را اشغال می کند و هم به محض پایان session، پراسسی که در بک گراند قرار داده بودیم را از بین میبرد.

اگر بخواهیم پراسسی که در بکگراند قرار دادهایم پس از پایان session (یا logout کردن از سیستم) بسته نشود و همچنین STDOUT را اشغال نکند، باید از دستور nohup استفاده کنیم. برای مثال، فرض کنید میخواهیم با استفاده از yum، ابزارهای مخصوص توسعهی نرمافزار را دانلود کنیم. در حالت نرمال، باید از دستور زیر برای نصب این ابزارها استفاده کنیم:

[root@localhost ~]# yum groupinstall "Development Tools"

Total size: 60 M

Total download size: 58 M

Is this ok [y/d/N]:

همانطور که میبینید، برای نصب این ابزارها باید ۵۸ مگابایت فایل دانلود کنیم، پس بهتر است این دستور را در بک گراند ایجاد کنیم. از قبل میدانیم که استفاده از ۲ + Ctrl + Z و علامت ۵ به تنهایی به درد ما نمیخورد، پس به سراغ nohup میرویم:

[root@localhost ~]# nohup yum -y groupinstall "Development Tools" & [1] 1782

[root@localhost ~]# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'

[root@localhost ~]#

همانطور که میبینید، با استفاده از nohup در ابتدای دستور و قرار دادن ۵ در انتهای دستور، پراسس مورد نظر را در بک گراند قرار دادیم. توجه کنید که دستور nohup، هم STDOUT و هم STDERR پراسس را درون فایل nohup در home folder شما قرار میدهد. حال که پراسس را با استفاده از nohup در بک گراند قرار دادیم، بیایید نگاهی به خروجی jobs بیاندازیم:

[root@localhost ~]# jobs

[1]+ Running nohup yum -y groupinstall "Development Tools" &

همانطور که میبینید، yum در حال نصب کردن ابزارهای درخواستی میباشد. پس از اتمام کار yum، خروجی j obs شبیه زیر خواهد شد:

[root@localhost ~]# jobs

[1]+ Done nohup yum -y groupinstall "Development Tools"

نکته: با استفاده از yum groupinstall، میتوانیم مجموعهای از ابزارها را با نوشتن یک دستور دانلود کنیم. برای مشاهده ی مجموعه ابزارهایی که میتوانید به yum groupinstall بدهید، از دستور yum grouplist برای مشاهده ی مجموعه ابزارهایی که میتوانید به yum groupinfo با آن گروه استفاده کنید. برای به دست آوردن اطلاعات در مورد یک گروه، میتوانید از yum groupinfo و نام آن گروه استفاده کنید. توجه کنید که نام گروه مورد نظر هم برای نصب و هم برای به دست آوردن اطلاعات، باید میان "" نوشته شود (البته این فقط برای گروههایی که اسمشان از دو کلمه ایجاد شده است صدق میکند). تست و بررسی این دستورها و آپشنها را به خودتان میسپاریم ﴿﴾.

بستن یک پراسس در حال اجرا در بک گراند

تا به اینجا زیاد در مورد چگونگی قرار دادن یک پراسس در بکگراند صحبت کردیم. اما اگر بخواهیم پراسسی که در بکگراند قرار دادهایم را ببندیم باید چه کنیم؟

برای این کار کافی است از دستور kill و job number آن پراسس استفاده کنیم. بیایید این کار را با یک مثال انجام دهیم:

همانطور که میبینید، ما ابتدا دستور 400 sleep را با استفاده از علامت & در بک گراند قرار دادیم. سپس با استفاده از دستور jobs نگاهی به کلیهی پراسسهای موجود در بک گراند انداختیم. همانطور که میبینید، job number دستور 400 sleep 400، عدد 1 میباشد.

برای بستن این پراسس، از دستور 1% kill استفاده کردیم. عدد 1، job number پراسسی بود که قصد بستن آن را داشتیم. همانطور که میبینید پس از اجرای دستور kill، پراسس 400 sleep بسته یا terminate شد.

مديريت اولويت يراسسها

گاهی اوقات، ممکن است بخواهیم میزان استفاده ی پراسسها از CPU را اولویتبندی کنیم. مثلا ممکن است یک اسکریپت داشته باشیم که اجرای کامل آن مدت زمان زیادی طول بکشد و همچنین به CPU زیادی احتیاج داشته باشد. در چنین حالتی، شاید بخواهیم کاری کنیم که آن اسکریپت، از همه ی CPU استفاده نکند؛ یا ممکن است یک پراسس داشته باشیم که مهمتر از سایر پراسسهاست و بخواهیم آن پراسس به منابع CPU دسترسی بیشتری داشته باشد. در هر دو حالت، با مدیریت اولویتها، میتوانیم چگونگی برخورد سیستم با پراسسها را مشخص کنیم. برای تغییر اولویت یک پراسس، باید مقدار niceness (قشنگی ③) آن پراسس را تغییر دهیم. در این بخش با چگونگی انجام این کار آشنا میشویم.

اجرای یک پراسس با اولویت مورد نظر

دستور nice به ما اجازه میدهد که یک پراسس را با میزان niceness مورد نظر، <u>اجرا</u> کنیم. این دستور به شکل زیر میباشد:

nice -n VALUE COMMAND

به طوری که VALUE، عددی بین ۲۰- تا ۱۹ میباشد. هر چه این عدد کمتر باشد، اولویت پراسس <u>بالاتر</u> خواهد بود. به صورت پیشفرض، مقدا*ر* niceness صفر میباشد. COMMAND، پراسسی است که باید با niceness مشخص شده اجرا شود. برای مثال:

[root@localhost ~]# nice -n 10 sleep 500 [root@localhost ~]# ps -l 1496

PID C ADDR S UID PRI NΙ SZ WCHAN TTY TIME CMD S 0 1496 1487 90 10 26989 hrtime pts/1 23:12 sleep 500

همانطور که میبینید، با استفاده از دستور nice، برنامهی sleep را با مقدار niceness برابر با ۱۰، اجرا کردیم. اگر به خروجی دستور ps نیز نگاه کنید، میبینید که مقدار niceness این دستور، برابر با ۱۰ میباشد (ستون NI).

<mark>نکته:</mark> اگر هنگام اجرای niceness، مقدا*ر* niceness را مشخص نکنیم، به صورت پیشفرض niceness برابر با ۱۰ خواهد شد.

تغییر اولویت یک پراسس در حال اجرا

اگر بخواهیم مقدار niceness یک پراسس در حال اجرا را تغییر دهیم، باید از دستور renice استفاده کنیم. این دستور، به شکل زیر میباشد:

renice PRIORITY [-p PID] [-u USERS] [-g GROUPS]

با استفاده از renice، میتوانیم اولویت یک یا چندین پراسس را با استفاده از PID آنها تغییر دهیم. همچنین میتوانیم اولویت همهی پراسسهایی که توسط یک یا چند کاربر یا یک یا چند گروه ایجاد شده است را تغییر دهیم. بیایید این کار را امتحان کنیم.

همانطور که در خروجی ps میبینید، پراسس sleep با PID برابر با ۱٤۸۷ در حال اجرا میباشد. اولویت این پراسس در حال حاضر ۸۰ میباشد (ستون PRI) و میزان niceness آن برابر با ۰ میباشد (ستون NI).

[root@localhost ~]# ps -efl

F S UID PID PPID C **PRI NI** ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD 0 S root 1370 1361 0 **80 0** - 26989 hrtime 23:31 pts/1 0:00 sleep 3600

حال که PID این پراسس را داریم، میتوانیم با استفاده از برنامهی renice، اولویت این پراسس را تغییر دهیم:

[root@localhost ~]# renice 15 -p 1370

1370 (process ID) old priority 0, new priority 15

[root@localhost ~]# ps -efl | grep sleep

F S UID PID PPID C **PRI NI** ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD 0 S root 1370 1361 0 **95 15** - 26989 hrtime 23:32 pts/1 0:00 sleep 3600

همانطور که میبینید، با استفاده از دستور renice، توانستیم میزان niceness و در نتیجهی آن، اولویت یک پراسس در حال اجرا را تغییر دهیم.

نکته: توجه کنید که فقط کاربر root میتواند مقدار niceness یک پراسس در حال اجرا را کمتر از ۰ قرار دهد.

ارسال سیگنال به پراسسها

گاهی اوقات ممکن است یک پراسس هنگ کند و احتیاج به یک تلنگر داشته باشد تا به کار خود ادامه دهد یا ممکن است یک پراسس کل CPU را در اختیار خود گیرد و به هیچ پراسس دیگری راه نفس کشیدن ندهد. در این حالات، ما احتیاج به روشی برای تلنگر زدن به پراسسها داریم.

پراسسها در سیستمهای لینوکسی، با استفاده از سیگنالها با هم ارتباط برقرار میکنند. توسعهدهندگان یک برنامه، تعیین میکنند که آن برنامه چه رفتاری در برابر سیگنالها انجام میدهد. اکثر برنامههایی که به صورت صحیح برنامهنویسی شده باشند، میتوانند سیگنالهای استاندارد یونیکسی را دریافت کنند و با توجه به آن، عملی را انجام دهند. مهمترین سیگنالهای که با آن کار خواهیم کرد، سیگنال ۱، سیگنال ۹ و سیگنال ۱۵ میباشند که عملکرد هر کدام به شرح زیر میباشد:

- سیگنال ۱ یا SIGHUP، برنامههایی که در foreground هستند را terminate کرده و باعث می شود که
 آن برنامهها، بار دیگر فایلهای config خود را بخوانند.
- سیگنال ۹ یا SIGKILL، باعث میشود پراسس بدون انجام کارهای معمول هنگام خارج شدن، بسته شود.
- سیگنال ۱۵ یا SIGTERM، به پراسس اجازه میدهد که کارهای معمول هنگام خارج شدن، نظیر بستن فایلهای باز و... را انجام داده و سپس بسته شود.

ارسال سیگنال با استفاده از دستور *kill*

قبلا از دستور kill برای بستن پراسسهای موجود در بکگراند استفاده کردیم. ما میتوانیم با استفاده از PID این دستور، به پراسسها سیگنال نیز ارسال کنیم. برای این کار، کافی است سیگنال مورد نظر و همچنین پراسس مورد نظر را به دستور kill بدهیم. برای مثال:

[root@localhost ~]# ps 1368

PID TTY STAT TIME COMMAND 1368 pts/1 S+ 0:00 sleep 3600

[root@localhost ~]# kill -15 1368

[1]+ Terminated sleep 3600

همانطور که میبینید، با استفاده از دستور kill و قرار دادن سیگنال مورد نظر پس از علامت -، پراسس دارای PID برابر با ۱۳۶۸ را بستیم.

نکته: اگر به دستور kill هیچ شمارهی سیگنالی ندهیم، به صورت پیشفرض سیگنال ۱۵ را به پراسس ا*ر*سال میکند.

گاهی اوقات ممکن است پراسسها، به سیگنال ارسالی ما توجهی نکنند و به کار خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، باید به سراغ سایر سیگنالها، نظیر سیگنال ۱ یا ۹، برویم. برای مثال:

[root@localhost ~]# ps 1372

PID TTY STAT TIME COMMAND

1372 pts/0 T 0:00 vi [root@localhost ~]# kill 1372

[root@localhost ~]# ps 1372

PID TTY STAT TIME COMMAND 1372 pts/0 T 0:00 vi

[root@localhost ~]# kill -SIGHUP 1372

[root@localhost ~]# ps 1372

PID TTY STAT TIME COMMAND 1372 pts/0 T 0:00 vi

[root@localhost ~]# kill -9 1372

[1]+ Killed vi

همانطور که میبینید، این پراسس به سیگنال ۱۵ و سیگنال ۱، پاسخی نداد و به کار خود ادامه داد. به همین دلیل، ما مجبور به استفاده از سیگنال ۹ شدیم. سیگنال ۹، سیگنالی است که بدون هیچ رحمی یک پراسس را میبندد.

توجه کنید که برای بستن یک پراسس، بهتر است ابتدا سیگنال ۱۵ را به آن بدهیم. اگر پراسس به آن سیگنال او را توجهی نکرد، به آن سیگنال ۱ را میدهیم و اگر باز هم پراسس به آن سیگنال توجهی نکرد، به آن سیگنال ۱ را میدهیم. سیگنال ۱ و ۱، باعث میشوند که پراسس به صورت صحیح و بدون هیچ گونه عوارض جانبی بسته شود. اما سیگنال ۹، بدون هیچ رحمی پراسس را میبندند و ممکن است باعث به وجود آمدن برخی خرابیها در فایلها شود. پس هر وقت واقعا مجبور بودیم به سراغ سیگنال ۹ میرویم.

نکته: ما میتوانیم به جای شمارهی سیگنال، نام سیگنال را به دستور kill بدهیم. برای این کار کافی است نام سیگنال مورد نظر را پس علامت - قرار دهیم.

ارسال سیگنال با استفاده از killall

مشکل دستور kill، این است که برای ارسال سیگنال به یک پراسس، به PID آن پراسس نیاز داریم. دستور killall، میتواند به پراسسها با توجه به نامشان (یا دستوری که آن پراسس را ایجاد کرده) سیگنال بفرستد. استفاده از دستور killall، بسیار شبیه دستور kill میباشد، با این تفاوت که این بار نام پراسس را به killall میدهیم. یعنی:

[root@localhost ~]# ps

PID	TTY	TIME	CMD
1322	pts/0	00:00:00	bash
1577	pts/0	00:00:00	sleep
1578	pts/0	00:00:00	sleep
1579	pts/0	00:00:00	sleep
1580	nts/0	00:00:00	ns

[root@localhost ~]# killall sleep

[1]-	Terminated	sleep	400
[2]-	Terminated	sleep	500
[3]+	Terminated	sleep	600

[root@localhost ~]# ps

PID	TTY	TIME	CMD
1322	pts/0	00:00:00	bash
1582	pts/0	00:00:00	ps

همانطور که میبینید، ما چند بار پراسس sleep را اجرا کرده بودیم و میخواستیم این پراسسها را ببندیم. با استفاده از killall و مشخص کردن نام پراسس مورد نظر، به سیستم گفتیم که سیگنال ۱۵ را به هر پراسسی که با دستور sleep اجرا شده بود، بفرستد. اگر میخواستیم سیگنال دیگری به این پراسسها بفرستیم، باید آن سیگنال را به صورت دستی، مشخص میکردیم (دقیقا مثل دستور kill).

چگونگی عملکرد سختافزارها در کامپیوتر

در این بخش، میخواهیم به طور کلی در مورد سختافزارهای کامپیوتر و چگونگی عملکرد آن صحبت کنیم. تا به حال فکر کردید که وقتی سیستم خود را روشن میکنید، تا زمان بالا آمدن سیستم عامل، چه اتفاقاتی در پشت صحنه میافتد؟

امروزه تقریبا همهی کامپیوترها، از یک firmware داخلی برای کنترل چگونگی اجرای سیستمعامل استفاده می شد. می کنند. در سیستمهای قدیمی تر، این firmware با نام BIOS یا Basic Input/Output System یا PUFI شناخته می شد. در سیستمهای جدید تر، روش جدید تری به نام Unified Extensible Firmware Interface وظیفهی مدیریت وضعیت سخت افزارهای سیستم و اجرای سیستم عامل را بر عهده دارد. هر دوی این روشها، در نهایت سیستم عامل را اجرا می کنند، اما چگونگی اجرای سیستم عامل در هر روش متفاوت می باشد. ما هر دو روش را به طور خیلی مختصر توضیح می دهیم.

BIOS

BIOS که در سیستمهای قدیمی از آن استفاده میشد، محدودیتهای بسیاری داشت. برای مثال، BIOS فقط می توانست تا دو ترابایت هارد دیسک را بشناسد و زیاد سریع نبود. BIOS یک اینترفیس بسیار ساده داشت که از طریق آن می توانستیم برخی از سخت افزارها را تنظیم کنیم یا به سیستم بگوییم که از چه درایوی بوت شود. یکی از محدودیتهای BIOS این بود که فقط می توانست یک سکتور داده را از روی هارد خوانده و درون RAM قرار دهد. پرواضح است که این مقدار برای اجرای کامل یک سیستم عامل کافی نیست.

برای دور زدن این محدودیت، ابتدا BIOS یک برنامه به نام bootloader را اجرا می کرد. بوتلودر، برنامهای است که میتواند همهی سختافزارهای مورد نیاز برای اجرای سیستمعامل را راهاندازی کند. بوتلودر که معمولا در یک پارتیشن جداگانه قرار دارد، یک فایل تنظیمات دارد که در آن، موقعیت سیستمعامل مشخص شده است و حتی میتوانیم با استفاده از آن، یک منو که به کاربر اجازهی انتخاب بین سیستمعامل مورد نظر را میدهد (dual boot)، ایجاد کنیم.

برای این که BIOS بتواند بوت لودر را اجرا کند، باید موقعیت بوت لودر در سیستم را پیدا کند. اکثر سیستمهای BIOS به ما اجازه می دهند که بوت لودر را از یک هارددیسک اینترنال، هارد اکسترنال، CD یا DVD، فلش مموری، یک فایل ISO و ... به آن معرفی کنیم. اگر بوت لودر روی یک هارد دیسک قرار داشته باشد، باید به BIOS بگوییم که بوت لودر روی کدام هارددیسک و کدام پارتیشن قرار دارد. این کار را با مشخص کردن MBC بگوییم که بوت لودر روی کدام هارددیسک و هارد هایش سکتور موجود بر روی اولین پارتیشن روی هارددیسک می باشد. لازم به ذکر است که برای هر سیستم، فقط یک MBR وجود دارد.

پس همانطور که گفتیم، BIOS به دنبال MBR می گردد و برنامه ی ذخیره شده در MBR را درون RAM قرار می دهد. از آنجایی که بوتلودر باید در یک سکتور هارد قرار گیرد، نمی تواند برنامه ی خیلی پیچیده ای باشد؛ به همین دلیل، بوتلودر معمولا موقعیت کرنل اصلی سیستم عامل مورد نظر (که معمولا در یک پارتیشن دیگر قرار دارد) را به BIOS نشان می دهد.

UEFI

با این که BIOS محدودیتهای زیادی داشت، اما سالهای سال در سیستمهای کامپیوتری به کار برده میشد. با پیشرفتهتر شدن سیستمهای کامپیوتری، چشمپوشی از محدودیتهای BIOS غیرممکن شد و نیاز به روش جدیدی برای بوت سیستم حس شد. در سال ۱۹۹۸، شرکت Intel با ایجاد سیستم Extensible Firmware برای بوت سیستم ناز محدودیتهای BIOS کرد. با این که فرآیند جایگزینی این سیستم ABIOS بسیار آهسته بود، اما در سال ۲۰۰۵، این سیستم با نام United EFI یا United به یک استاندارد شد و امروزه تقریبا همهی سیستمها از این روش برای بوت استفاده میکنند.

در UEFI به جای استفاده از یک سکتور برای نگهداری بوتلودر، از یک پارتیشن مخصوص روی هارددیسک برای نگهداری بوتلودر استفاده می شود. این پارتیشن خاص که EFI System Partition یا ESP نام دارد، باعث می شود که بتوانیم یک بوتلودر با هر سایزی و یا چندین بوتلودر برای چندین سیستم عامل، داشته باشیم. ESP معمولا از فایل سیستم FAT برای ذخیرهی بوتلودر استفاده می کند. در سیستم های لینوکس، ESP در موقعیت boot/efi/ قرار دارد و فایل های بوتلودر با پسوند efi. در آن قرار گرفتهاند.

اينترفيسهاي سختافزاري

سیستمها برای ارتباط با هر سختافزاری که به آنها متصل میکنیم، از یک سری پروتکل استاندارد استفاده میکند. سیستم با استفاده از این پروتکلها به سختافزارها و دستگاههای متصل شده به سیستم فرمان میدهد. در حال حاضر، ۳ پروتکل معروف برای اتصال سختافزار به سیستم وجود دارد که آنها را به شکل مختصر توضیح میدهیم:

- PCI یکی از استانداردهای موجود برای اتصال سختافزار به مادربورد میباشد که در سال ۱۹۹۳ توسعه داده شده است. امروزه تقریبا در تمامی سرورها و کامپیوترها، از نسخهی PCIe یا PCI Express این استاندارد برای اتصال سختافزار به مادربرد استفاده میشود. از دستگاههایی که با PCIe به سیستم متصل میشوند، میتوان هارد دیسکهای اینترنال (اتصال به مادربرد با استفاده از SCSI و SATA و SCSI اظریق استاندارد (PCI)، اینترفیسهای شبکه، کارتهای گرافیک و... را نام برد.
- USB، یکی دیگر از استانداردهای بسیار معروف برای اتصال سختافزار و دستگاهها به سیستم میباشد.
 همهی ما با USB آشنایی داریم پس به توضیح بیشتر آن نمیپردازیم.
- GPIO یا General Purpose Input/Output استانداردی است که توسط سیستمهای کوچک و GPIO و ... به کار می رود و امروزه از محبوبیت زیادی برخوردار شده embedded
 است. این استاندارد بسیار انعطاف پذیر می باشد و به ما امکان می دهد که اشیاء را نیز کنترل کنیم.

دایرکتوری dev

تا به حال از خود پرسیدهاید که کرنل لینوکس، پس از شناخت یک سختافزار، از چه طریقی با آن سختافزار ارتباط برقرار میکند؟

در لینوکس، ارتباط با سختافزارها از طریق device fileها صورت میپذیرد. دیوایسفایلها، فایلهایی هستند که کرنل در دایرکتوری dev/، جبت دریافت و ارسال اطلاعات به سختافزارها، قرار میدهد.

اگر برنامهای بخواهد اطلاعات یک سختافزار را بخواند، کافی است فایل مربوط به آن سختافزار را در دایر کتوری dev/ بخواند و همچنین اگر بخواهد چیزی را روی یک سختافزار بنویسد، کافی است اطلاعات مورد نظر را در فایل مربوط به آن سختافزار در دایر کتوری dev/، بنویسد.

به محض اضافه کردن سختافزاری جدید به سیستم، مثل یک فلش مموری یا یک هارد دیسک جدید، لینو کس یک فایل جدید که نمایانگر آن سختافزار میباشد را در دایر کتوری dev/، ایجاد می کند. پس از آن، هر نرمافزاری میتواند با خواندن فایل نمایانگر هر سختافزار، به آن سختافزار دسترسی پیدا کند.

در لینوکس، دو نوع دیوایسفایل وجود دارد که هر نوع، نمایانگر چگونگی انتقال داده به سختافزار میباشند:

- دیوایسفایلهای کاراکتری انتقال داده به صورت تک کاراک
- انتقال داده به صورت تک کاراکتری صورت میپذیرد. دستگاههایی نظیر فلشمموریها، و ترمینالها از این نوع میباشند.
- دیوایسفایلهای بلوکی
 انتقال داده به صورت بلوکی از دادهها صورت میپذیرد. دستگاههایی نظیر هارددیسکها و اینترفیسهای شبکه از این نوع میباشند.

داير کتوري proc/

دایر کتوری proc/ یکی از مهمترین ابزارها برای عیبیابی مشکلات سختافزاری میباشد. این دایر کتوری روی هارددیسک سیستم قرار ندارد و بر روی RAM ذخیره میشود. کرنل لینوکس، فایلها و دادههای موجود در این دایر کتوری را پس از نظارت سختافزارهای موجود در سیستم، آپدیت میکند.

برای مشاهدهی تنظیمات و وضعیت سختافزارهای سیستم، کافی است فایلهای موجود در این دایرکتوری را با استفاده از دستوراتی نظیر cat ،less و… مشاهده کنیم. فایلهای موجود در proc/ میتوانند اطلاعاتی در مورد BRQ ،I/O، پورتهای I/O، آلها و… را به ما بدهند. در این بخش به صحبت در مورد فایل مربوط به CPU و RAM میپردازیم.

مشاهدوی اطلاعات CPU

برای مشاهدهی اطلاعات در مورد CPU سیستم، میتوانیم فایل proc/cpuinfo/ را مشاهده کنیم. این فایل، اطلاعاتی نظیر سازندهی CPU، مدل CPU، فرکانس پردازنده، تعداد هستهها و... را درون خود دارد:

[root@localhost ~]# cat /proc/cpuinfo

```
[root@localhost ~]# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
stepping : 9
microcode : 0x12
cpu MHz : 3300.059
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu yme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx
fxsr sse sse2 ss ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonst
op_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer xsav
e avx f16c hypervisor lahf_lm tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust smep arat
bogomips : 6600.11
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:
```

تصوير ۱۵ - مشاهدهی اطلاعات CPU با خواندن فایل proc/cpuinfo/

توجه کنید که ممکن است که در این فایل، چندین CPU مشاهده کنید. هر CPU موجود در این فایل، اشاره به یک هسته از CPU شما دارد.

مشاهدهی اطلاعات RAM

برای مشاهدهی اطلاعات RAM، کافی است فایل proc/meminfo/ را مشاهده کنیم. در این فایل، اطلاعاتی نظیر کل حجم RAM، میزان RAM مصرف شده، میزان حافظهی swap و... وجود دارد:

[root@localhost ~]# less /proc/meminfo

```
MemAvailable:
Buffers:
Cached:
 wapCached:
Inactive:
 ctive(anon):
                              kB
kB
 nactive(file):
 nevictable:
 wapTotal:
                     2097148
                     2897148 kB
                              kΒ
Dirty:
Writeback:
                       68012 kB
22496 kB
                       22496
                              kВ
SUnreclaim:
KernelStack:
                       39884 kB
                              kВ
PageTables:
                              kB
kB
 IFS_Unstable:
/ritebackTmp:
 ommitLimit:
 mallocTotal:
                    34359738367 kB
                      179524 kB
 mallocUsed:
                   34359310332 kB
  allocChunk:
                       0 kB
12288 kB
                            0 kB
0 kB
CmaTotal:
 lugePages_Total:
lugePages_Free:
HugePages_Rsvd:
lugePages Surp:
```

تصوير ۱۶- مشاهدهی اطلاعات RAM با خواندن فایل proc/meminfo/

دایر کتوری *Sys*/

یکی دیگر از روشها برای کار با سختافزارها، دایر کتوری sys/ میباشد. دایر کتوری sys/، دقیقا مانند proc/، یک دایر کتوری مجازی میباشد؛ یعنی این دایر کتوری به جای هارددیسک، بر روی RAM قرار می گیرد. این دایر کتوری توسط کرنل ایجاد میشود و از فایلسیستم sysfs استفاده میکند.

اطلاعات بسیار زیادی در مورد سختافزارها در دایر کتوری Sys / وجود دارد. این اطلاعات، میان دایر کتوریهای متفاوت تقسیم شدهاند. بررسی فایلهای موجود در این دایر کتوریها را به شما میسپاریم.

```
[root@localhost ~]# ls -l /sys/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 0 May 12 22:40 block
drwxr-xr-x. 35 root root 0 May 12 22:40 bus
drwxr-xr-x. 55 root root 0 May 12 22:40 class
```

```
drwxr-xr-x. 4 root root 0 May 12 22:40 dev drwxr-xr-x. 16 root root 0 May 12 22:40 devices drwxr-xr-x. 6 root root 0 May 12 22:40 firmware drwxr-xr-x. 7 root root 0 May 12 22:40 fs drwxr-xr-x. 2 root root 0 May 12 22:40 hypervisor drwxr-xr-x. 10 root root 0 May 12 22:40 kernel drwxr-xr-x. 162 root root 0 May 12 22:40 module drwxr-xr-x. 2 root root 0 May 12 22:40 power
```

دستورهای موجود برای کارکردن با سختافزارها

لینو کس دستورهای متعددی برای بررسی سختافزارهای موجود در سیستم در اختیار ما قرار میدهد. در این بخش با برخی از این دستورها آشنا میشویم.

مشاهدهی اطلاعات هارددیسک و... با دستور Isblk

دستور lsblk کلیهی دستگاههای بلوکی موجود در سیستم (قبلا در مورد دیواسفایلهای بلوکی صحبت کردیم) را به ما نشان میدهد. این دستور، برای مشاهدهی هارددیسکهای موجود در سیستم بسیار مناسب میباشد. برای مثال:

[root@localhost ~]# lsblk

```
NAME
                 MAJ:MIN RM
                              SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                   8:0
                               20G
                                    0 disk
 -sda1
                   8:1
                           0
                               1G
                                    0 part /boot
Lsda2
                   8:2
                           0
                               19G
                                    0 part
   -centos-root 253:0
                           0
                               17G
                                    0 lvm
                                    0 lvm
                                            [SWAP]
    -centos-swap 253:1
                           0
                                2G
sr0
                  11:0
                           1
                              942M
                                    0 rom
```

sda نشاندهندهی هارددیسک و sr0 نشاندهندهی CDROM نصب شده روی سیستم میباشد. با استفاده از آپشن S-، میتوانیم فقط اطلاعات مربوط به دستگاههای SCSI نصب شده بر روی سیستم را مشاهده کنیم (مثل هارددیسکها، سیدیرامها و...):

[root@localhost ~]# lsblk -S

NAME	HCTL	TYPE	VENDOR	MODEL		REV	TRAN
sda	2:0:0:0	disk	VMware,	VMware	Virtual S	1.0	spi
sr0	1:0:0:0	rom	NECVMWar	VMwa re	IDE CDR10	1.00	ata

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آیشنهای این دستور، بهتر است به manpage آن مراجعه کنید.

مشاهدهی اطلاعات دستگاههای USB با استفاده از

برای مشاهدهی دستگاههای USB متصل شده به سیستم، از دستور Lsusb استفاده می کنیم. توجه کنید که این دستور به صورت پیشفرض روی توزیع CentOS نصب نیست و باید آن را از طریق yum روی سیستم نصب کنیم. به صورت زیر:

[root@localhost ~]# yum install usbutils

Installed:
 usbutils.x86_64 0:007-5.el7

Complete!



[root@localhost ~]# lsusb

```
Bus 001 Device 002: ID 1307:0165 Transcend Information, Inc. 2GB/4GB/8GB Flash Drive Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

همانطور که میبینید، با استفاده از دستور Isusb، توانستیم کلیه دستگاههایی که از طریق USB به سیستم متصل شدهاند را مشاهده کنیم.

lspci یا استفاده از PCI مشاهدهی اطلاعات دستگاههای

همانطور که گفتیم، امروزه اکثر سختافزارها از طریق استاندارد PCI به سیستم متصل میشوند. برای مشاهدهی کلیهی سختافزارهایی که از طریق استاندارد PCI به سیسم متصل شدهاند، از دستور spci استفاده می کنیم. توجه کنید که این دستور به صورت پیشفرض روی سیستم نصب نمیباشد و باید آن را از طریق yum روی سیستم نصب کنیم. به صورت زیر:

[root@localhost ~]# yum install pciutils

```
...
Installed:
   pciutils.x86_64 0:3.5.1-3.el7
```

Complete!

```
[root@localhost ~]# lspci
```


```
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 01) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 01) 00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 08) 00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) 00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08) 00:07.7 System peripheral: VMware Virtual Machine Communication Interface (rev 10) 00:0f.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
```

دستور Ispci، آپشنهای متفاوتی برای جستجو، فیلتر کردن و نمایش سختافزارهای PCI دارد که توضیح آنها از حوصلهی ما خارج است Ĝ. برای اطلاعات بیشتر، میتوانید به manpage این دستور مراجعه کنید.

ماژولهای کرنل

کرنل لینوکس برای ارتباط با سختافزارها، احتیاج به یک سری درایور دارد، اما کامپایل کردن درایور برای همهی سختافزارهای موجود، باعث میشود که حجم کرنل، بسیار بالا رود. برای جلوگیری از چنین مشکلی، لینوکس از ماژولهای کرنل استفاده میکند. بدین صورت، سیستم میتواند فقط درایورهای مورد نیاز برای سیستم شما را درون کرنل قرار دهد.

مازولهای کرنل به صورت پیشفرض در دایرکتوری lib/modules/ قرار دارند. ماژولها میتوانند به صورت سورسکد یا باینریهای از قبل کامپایل شده باشند. کرنل لینوکس موجود در هر توزیع، به همراه خود برخی ماژولها را به صورت پیشفرض، دارد. در این بخش با برخی از دستورهای مربوط به ماژولهای کرنل آشنا میشویم.



مشاهدهی ماژولهای لود شده درون کرنل با Lsmod

برای مشاهدهی ماژولهای لود شده درون کرنل، از دستور lsmod استفاده میکنیم:

```
[root@localhost ~]# lsmod
Module
                         Size Used by
                        22445
uas
                               0
                        66718
usb storage
                               1 uas
ip6t rpfilter
                        12595
                               1
ip6t REJECT
                        12625
                        13717
                               1 ip6t REJECT
nf reject ipv6
                        12541
ipt REJECT
nf reject ipv4
                        13373
                               1 ipt REJECT
                        12760
                               11
xt conntrack
ebtable nat
                        12807
                               1
ip6table nat
                        12864
                               1
nf_conntrack_ipv6
                        18935
nf_defrag_ipv6
                        35104
                               1 nf_conntrack_ipv6
nf_nat_ipv6
                        14131
                               1 ip6table_nat
ip6table_mangle
                        12700
ip6table_security
                        12710
                               1
ip6table raw
                        12683
                               1
iptable nat
                        12875
                               1
nf conntrack ipv4
                        15053
nf_defrag_ipv4
                        12729
                               1 nf conntrack ipv4
nf nat ipv4
                        14115
                               1 iptable nat
nf_nat
                        26583
                               2 nf_nat_ipv4,nf_nat_ipv6
```

همانطور که میبینید، این دستور لیستی از ماژولهای لود شده درون کرنل را به ما نشان میدهد. ستون Module، نام ماژول را به ما نشان میدهد، ستون Size نشاندهندهی سایز خود ماژول میباشد و ستون Used by تعداد برنامههای در حال اجرایی که از این ماژول استفاده میکنند را به ما نشان میدهد و پس از آن، لیستی از ماژولهایی که به این ماژول وابسته هستند نمایش داده میشود؛ البته این لیست در برخی از اوقات، ناکامل میباشد.

برای مشاهدهی ماژولهایی که توسط یک یا چند برنامهی در حال اجرا استفاده شدهاند، باید به سراغ grep برویم:

```
"\s0"
[root@localhost ~]# lsmod | grep -Ev
Module
                         Size
                               Used by
binfmt_misc
                        17468
                               1
vfat
                        17461
                               1
fat
                        65950
                               1 vfat
                        66718
                               2 uas
usb storage
```

همانطور که میبینید ما با فیلتر خروجی Ismod با grep، فقط ماژولهایی که توسط یک یا چند برنامهی دیگر استفاده شده بودند را نمایش دادیم. ما در اینجا به دنبال خطهایی هستیم که در ستون Used by آن، عدد و وجود نداشته باشد. برای این کار، خروجی Ismod را درون grep پایپ میکنیم و الگوی ذکر شده را به آن میدهیم. دلیل استفاده از آپشن Extended grep، این است که ما میخواهیم از Extended grep استفاده کنیم (a-) و همچنین میخواهیم خطوطی که الگوی مشخص شده را ندارند به ما برگردانده شوند (v-). اگر در الگوی ما، به معنای فاصلهی خالی یا whitespace میباشد و ۵ هم مشخص کنندهی عدد صغر میباشد. ما با این الگو، به به معنای فاصلهی خالی یا whitespace به این الگو، به

3

grep میگوییم که خطوطی که در آن فاصلهی خالی و بلافاصله پس از آن عدد صفر وجود دارد را به ما نشان ندهد (به دلیل استفاده از ۷-). از آنجایی که اعداد موجود در ستون Size، هرگز با صفر شروع نمیشوند، انتخاب این الگو، کار منطقی میباشد.

اگر هنوز این دستور و این الگو برای شما گُنگ است، میتوانید به جزوهی جلسهی دوم مراجعه کنید. ما در آن جزوه، به صورت مفصل در مورد دستور grep و همچنین regexها صحبت کردیم.

به دست آوردن اطلاعات در مورد یک ماژول با modinfo

برا به دست آوردن اطلاعات در مورد یک ماژول، از دستور modinfoاستفاده می کنیم. فرض کنید می خواهیم اطلاعاتی نظیر عملکرد، نسخه و ... در مورد ماژول vfat به دست آوریم:

[root@localhost ~]# modinfo vfat

filename: /lib/modules/3.10.0-1062.el7.x86_64/kernel/fs/fat/vfat.ko.xz

author: Gordon Chaffee

description: VFAT filesystem support

license: GPL alias: fs-vfat

retpoline: Y rhelversion: 7.7

srcversion: A3254796A3CD9815ABDDC94

depends: fat
intree: Y

vermagic: 3.10.0-1062.el7.x86 64 SMP mod unload modversions

signer: CentOS Linux kernel signing key

sig_key: 51:08:4E:41:88:03:02:BE:5C:B0:74:AC:0D:A3:FE:10:23:3B:7F:1C

sig_hashalgo: sha256

همانطور که میبینید، با استفاده از دستور modinfo، اطلاعات به درد بخوری در مورد این ماژول به دست آوردیم. مثلا با نگاه به ردیف description، میبینیم که این ماژول به سیستم کمک میکند که فایلسیستم vfat را بخواند.

اضافه و حذف کردن ماژول به کرنل با استفاده از modprobe

گاهی اوقات ممکن است مجبور باشیم برای اضافه کردن یک قابلیت به لینوکس، ماژول آن را به کرنل اضافه کنیم. برای بارگذاری یک ماژول درون کرنل، از modprobe استفاده میکنیم. برای مثال ممکن است بخواهیم بین دو سرور لینوکس، یا یک سرور لینوکس و یک روتر، تونل GRE بزنیم. برای انجام این کار، باید ابتدا ماژول GRE را درون کرنل بارگذاری کنیم:

[root@localhost ~]# modprobe ip_gre

اگر بارگذاری ماژول در کرنل به صورت صحیح صورت گیرد، modprobe هیچ چیزی در خروجی به شما نشان نمیدهد، ولی سیستم شما الان قابلیت ایجاد یک تونل GRE را دارد. صحبت در مورد تونلهای GRE از حوصلهی ما خارج است، پس به آن نمیپردازیم؛ ولی فکر نکنید که بلد نیستیم ◎.

برای حذف کردن یا unload کردن یک ماژول، از آیشن r - دستور modprobe استفاده می کنیم:

[root@localhost ~]# modprobe -r ip-gre

اگر این دستور به صورت صحیح اجرا شود، چیزی در خروجی مشاهده نخواهید کرد، اما ماژول مشخص شده از کرنل حذف میشود.