

# Concurrencia Monitores

# Guillermo Román Díez groman@fi.upm.es

Universidad Politécnica de Madrid

Curso 2016-2017

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 1/25



#### RECURSOS COMPARTIDOS

- La especificación de recursos compartidos nos permite:
  - Definir la interacción entre procesos de independientemente del lenguaje o técnica de programación
  - La comunicación entre procesos se realiza mediante las operaciones sobre el recurso compartido
  - La exclusión mutua se produce entre todas las operaciones del recurso
  - La sincronización por condición se define a través de las CPRE's de las operaciones del recurso compartido

# Pregunta

¿cómo implementamos un recurso compartido especificado?

- Métodos synchronized (no se verá en la asignatura)
- Monitores
- Paso de Mensajes

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 2/25



- Son un mecanismo de alto nivel para programación concurrente
- Podríamos decir que un monitor es una instancia de una clase que puede ser usada de forma segura por múltiples threads
- Todos los métodos de un monitor deben ejecutarse en exclusión mutua
  - Habrá únicamente un proceso accediendo a memoria compartida
- Permite definir la sincronización por condición de cada uno de los métodos del monitor
  - Permite bloquear procesos hasta que se cumplan las condiciones para que puedan ejecutar
  - Permite notificar (señalizar) a un proceso bloqueado que puede continuar su ejecución cuando se cumplan las condiciones necesarias para ejecutar



#### Ventajas del uso de Monitores

- Presenta ventajas con respecto a utilizar mecanismos de bajo nivel (espera activa, semáforos, ...)
- Todos los accesos a memoria compartida se encuentran dentro de una misma clase
- No depende del número de procesos que accedan
- El "cliente" del monitor únicamente necesita conocer el interfaz del recurso
  - Los atributos (memoria compartida) del monitor únicamente serán accesibles desde dentro del monitor
  - La sincronización por condición también la realiza el monitor
  - Garantizar la exclusión mutua y la sincronización por condición ya no depende del thread que accede a la memoria compartida
- ▶ Permiten un desarrollo más "sistemático" que no depende de tener una "idea feliz" para solucionar el problema
- Se puede demostrar su corrección mucho más fácilmente que con otros mecanismos de bajo nivel



# MONITORES: LIBRERÍA CCLIB

- Usaremos la clase es.upm.babel.cclib.Monitor que se encuentra en la librería cclib.jar
- ▶ En Java hay otros mecanismos para implementar recursos compartidos
  - Métodos synchronized + notifyAll()
  - Las clases Lock, Condition y ReentrantLock
- No entraremos en detalle de estas soluciones, pero las iremos comparando a lo largo del curso

CC: Monitores Guillermo Román, UPM



#### MONITORES: MUTEX Y SC

- El objetivo es implementar un recurso compartido implementádolo con un monitor
- Los monitores deben implementar las dos piezas clave:
  - Exclusión Mutua
    - Todos los métodos del recurso compartido deben ejecutarse en exclusión mutua
  - **▶** Sincronización por Condición
    - Los métodos del recurso compartido sólo deben ejecutarse cuando se cumpla su CPRE
    - Si no se cumple la CPRE el proceso debe esperar a que se cumpla
- Cada proceso es responsable de despertar a alguno de los procesos que estén esperando (si lo hay y se cumple su CPRE)

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 6/28



# Monitores: Exclusión Mutua

▶ La clase que implemente un monitor debe tener un atributo de tipo es.upm.babel.cclib.Monitor

```
class Parking {
   private Monitor mutex;

  public Parking () {
      mutex = new Monitor ();
      ...
}
...
```

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 7/25



# Monitores: Exclusión Mutua

- ▶ Todos los métodos deben ejecutarse en exclusión mutua:
  - mutex.enter() al entrar
  - mutex.leave() al salir

```
class Parking {
   private Monitor mutex;
   public void entrar () {
     mutex.enter();
     ... // Ejecuta en Excl. Mutua
     mutex.leave():
   public void salir () {
     mutex.enter();
     ... // Ejecuta en Excl. Mutua
     mutex.leave();
```



#### MONITORES: SINCRONIZACIÓN POR CONDICIÓN

- Para la sincronización por condición usaremos la clase es.upm.babel.cclib.Monitor.Cond
- Modela una cola de espera de procesos (FIFO)
- Un condition se crea a través de un Monitor: Cond cond = mutex.newCond();
- Dispone de los métodos:
  - cond.await()
    - Duerme un proceso en la cola de cond (wait-set)
    - Libera el mutex del monitor asociado a la condition
  - cond.signal()
    - Desbloquea un proceso de la cola de cond
  - cond.waiting()
    - Devuelve el número de procesos que haya bloqueados en cond

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 9/2:



# Monitores: Políticas Signal

- Signal and Continue (SC): El proceso que señaliza mantiene el mutex y el proceso despertado debe competir por el mutex para ejecutar
- Signal and Wait (SW): El proceso que señaliza es bloqueado y debe competir de nuevo por el mutex para continuar y el proceso despertado adquiere el mutex y cotinua su ejecución
- Signal and Urgent Wait (SU): El proceso que señaliza es bloqueado pero será el primero en conseguir el mutex cuando lo libere el proceso despertado
- Signal and Exit (SX): El proceso que señaliza sale del método y el proceso despertado coge directamente el mutex para ejecutar

#### NOTA!!

cclib usa SC y el proceso señalizado será el primero coger el *mutex* cuando acabe el proceso que señaliza

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 10/25



## Monitores: Ejemplo Parking

```
class Parking {
   private Monitor mutex; // Control mutex
   private Monitor.Cond cond; // Cola espera
   private int nCoches;  // Memoria compartida
   public Parking () {
      mutex = new Monitor ():
      cond = mutex.newCond();
   }
public void entrar () {
                                public void salir () {
   mutex.enter():
                                   mutex.enter();
   if (nCoches >= CAP)
                                   // CPRE = cierto
      cond.await();
                                   nCoches --;
   nCoches ++:
                                   //nCoches < CAP
   if (nCoches < CAP &&
                                   if (cond.waiting>0)
       cond.waiting>0)
                                      cond.signal();
      cond.signal();
                                   mutex.leave();
   mutex.leave():
}
```

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 11/25



#### Monitores: De especificación a monitor

```
class Parking {
      private Monitor mutex:
      private Monitor. Cond cond;
      private int nCoches; // Tipo
      public Parking () {
          mutex = new Monitor ();
          cond = mutex.newCond();
          nCoches = 0: // Inicial
      public void entrar () {
                       // Ex. Mutua
        mutex.enter():
        if (nCoches>=CAP) // if (!CPRE)
          cond.await();
        nCoches ++:
                           // POST
        if (nCoches < CAP && cond.waiting>0)
          cond.signal():
        mutex.leave(); // Ex. Mutua
      public void salir () {
        mutex.enter(): // Ex. Mutua
        // CPRE cierto
        nCoches --:
                            // POST
                                               CPRF: cierto
        // nCoches < CAP
                                               salir()
        if (cond.waiting>0) // CPRE
          cond.signal();
                                               POST: self = self<sup>pre</sup> -1
                         // Ex. Mutua
        mutex.leave();
Guillermo Román, UPM
```

```
C-TAD: Parking
OPERACIONES:
ACCION: entrar
ACCION: salir
DOMINIO
 TIPO: Parking = \mathbb{N}
 DONDE: CAP = \mathbb{N}
 INVARIANTE: 0 < self < CAP
 INICIAL: self = 0
CPRE: self < CAP
entrar()
POST: self = self<sup>pre</sup> + 1
```



# MONITORES: CONDITIONS

IMPORTANTE! Para lanzar un signal debemos garantizar que se desbloquea un proceso y que cumple su CPRE

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 13/25



# MONITORES: CONDITIONS

IMPORTANTE! Para lanzar un signal debemos garantizar que se desbloquea un proceso y que cumple su CPRE

## Pregunta

¿En el almacén de un dato podemos poner en la misma cola los productores y los consumidores?

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 13/25



#### MONITORES: CONDITIONS

IMPORTANTE! Para lanzar un signal debemos garantizar que se desbloquea un proceso y que cumple su CPRE

## Pregunta

¿En el almacén de un dato podemos poner en la misma cola los productores y los consumidores?

#### Solución

NO! Si productores y consumidores fueran bloqueados en la misma condition, al hacer el signal no sabríamos si se despierta un productor o un consumidor

- Cuando se completa el método almacenar sólo se puede despertar un proceso consumidor → una condition para consumidores
- Cuando se completa el método extraer sólo se puede despertar un proceso productor → una condition para productores

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 13/25



# Monitores: Almacén de 1 Dato

```
class AlmaceniDato {
 private Monitor mutex;
 private Monitor.Cond cAlmacenar;
 private Monitor.Cond cExtraer:
 private Object almacenado;
 private boolean hayDato;
 public Almacen1Dato () {
     mutex = new Monitor ();
     cAlmacenar = mutex.newCond():
     cExtraer = mutex.newCond():
     hayDato = false; // Inicial
  }
 public void almacenar (Object e) {
                      // Ex. Mutua
   mutex.enter();
                      // if (!CPRE)
   if (havDato)
     cAlmacenar.await():
   almacenado = e:
                       // POST
   havDato = true:
                       // POST
   if (cExtraer.waiting()>0) //hayDato
     cExtraer.signal();
   mutex.leave();
                  // Ex. Mutua
 }
 // [CONTINUA ...]
```

C-TAD: Almacen1Dato

**OPERACIONES:** 

**ACCION:** almacenar:Tipo\_Dato[e] **ACCION:** extraer:Tipo\_Dato[s]

DOMINIO

**TIPO:**  $Almacen1Dato = (Dato:Tipo\_Dato \times HayDato : \mathbb{B})$ 

INVARIANTE: cierto INICIAL: ¬self.HayDato

**CPRE:** ¬self.*HayDato* almacenar(e)

**POST:** self.  $Dato = e^{pre} \wedge self. Hay Dato$ 

**CPRE:** self. *HayDato* **extraer(s)** 

**POST:**  $s = \text{self}^{pre}.Dato \land \neg \text{self}.HayDato$ 

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 14/25



# Monitores: Almacén de 1 Dato

```
public Object extraer () {
 mutex.enter();
 if (!hayDato) // if (!CPRE)
   cExtraer.await();
 havDato = false: // POST
 Object dato = almacenado;
 if (cAlmacenar.waiting()>0) //!hayDato
   cAlmacenar.signal();
 mutex.leave():
                     // Ex Mutua
 return dato;
```

C-TAD: Almacen1Dato

**OPERACIONES:** 

**ACCION:** almacenar:Tipo\_Dato[e] **ACCION:** extraer:Tipo\_Dato[s]

DOMINIO

**TIPO:** Almacen1Dato =  $(Dato : Tipo\_Dato \times HavDato : \mathbb{B})$ 

INVARIANTE: cierto INICIAL: ¬self.HayDato

**CPRE**: ¬self.*HayDato* 

almacenar(d)

**POST:** self. *Dato* =  $e^{pre} \wedge \text{self}$ . *HayDato* 

**CPRE:** self. *HayDato* 

extraer(s)

**POST:**  $s = \text{self}^{pre}.Dato \land \neg \text{self}.HayDato$ 



# IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS CON MONITORES

- A continuación vamos a ver como "sistematizar" la implementación de un recurso compartido con monitores
- Hay dos propiedades que deben cumplirse en la implementación de un recurso compartido:
  - a) Safety: Un método sólo ejecuta si se cumple su CPRE
  - b) Progreso: Al terminar de ejecutar un método, si se cumple la CPRE de algún proceso bloqueado, UNO debe ser despertado

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 16/25



# Implementación de recursos con Monitores

- A continuación vamos a ver como "sistematizar" la implementación de un recurso compartido con monitores
- Hay dos propiedades que deben cumplirse en la implementación de un recurso compartido:
  - a) Safety: Un método sólo ejecuta si se cumple su CPRE
  - b) Progreso: Al terminar de ejecutar un método, si se cumple la CPRE de algún proceso bloqueado, UNO debe ser despertado
- A la hora de implementar un recurso compartido debemos contestas a las siguientes preguntas:
  - Q1. ¿cuántos monitores necesito?
  - Q2. ¿cómo garantizo la exclusión mutua?
  - Q3. ¿cómo programo una CPRE?
  - Q4. ¿cuántas conditions necesito?
  - Q5. ¿cuándo hago un signal en una condition?

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 16/25



# IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS CON MONITORES

- Q1. ¿cuántos monitores necesito?
  - Normalmente, con un monitor es suficiente
- Q2. ¿cómo garantizo la exclusión mutua?

```
public void metodo () {
  mutex.enter();
  ...
  mutex.leave();
}
```

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 17/25



# Q3. ¿cómo programo una CPRE?

```
public void metodo () {
  mutex.enter();
  if (!CPRE) {
    condition.await();
  }
  // Aqui se tiene que cumplir la CPRE!!
  ...
}
```

▶ La condition en la que bloquear un proceso depende de la respuesta de la pregunta Q4

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 18/25



# Implementación de recursos con Monitores

# Q4. ¿cuántas conditions necesito?

- Depende de cómo sean las CPRE's y del arte del programador
- A continuación veremos algunas ideas para identificar las conditions necesarias

# Q5. ¿cuándo hago un signal en una condition?

- Al terminar un método del recurso debemos intentar hacer UN signal (NUNCA más de uno)
- Para hacer un signal en una condition debemos comprobar que se cumple la CPRE de los procesos que estén bloqueados en dicha condition (fundamental la respuesta de Q4)
- ▶ La condition debe tener procesos bloqueados (waiting()>0)
  - ▶ Si hacemos el *signal* y la condition no tiene procesos bloqueados, *perdemos* el signal

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 19/2.



#### Monitores: Estructura General

La estructura típica del código de un monitor sería:

```
public class EjMonitor {
                                   public ... metodoi () {
  // Decl. muter
                                     mutex.enter(); // Q2
                          // 01
  private Monitor mutex;
                                     if (!CPRE) { // Q3
                                       xxx.await(); // Q3.Q4
  // Decl. conditions
                          // Q4
                                                     // 03
  private Monitor.Cond ...;
                                     // POST
  // Declaracion del dominio
                                     // SIGNALS!! // Q5
  private ...
                                     desbloquear(); // Q5
  public EjMonitor () {
                                   mutex.leave(); // 02
   mutex = new Monitor ();
   // Inic. conditions
    ... mutex.newCond(); //Q4
                                     return ...;
   // INICIAL monitor
```

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 20/25



# MONITORES: ¿CUÁNTAS conditions NECESITO?

- ▶ Al intentar hacer un *signal* tenemos que evaluar las CPRE's de los procesos que se encuentran en la condition
- ▶ El número de *condititons* depende de las CPRE's de los métodos del recurso compartido
- Casos posibles:
- 1) CPRE = cierto
- 2) CPRE  $\neq$  cierto y la CPRE sólo depende del estado del recurso
- 3) CPRE  $\neq$  cierto y la CPRE depende de parámetros de entrada (y opcionalmente del estado del recurso)

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 21/25



# MONITORES: ¿CUÁNTAS conditions NECESITO?

1) CPRE = cierto

Al ser *CPRE* = *cierto* no se bloquea ningún proceso y por tanto no es necesaria ninguna *condition* 

2) CPRE \( \neq \) cierto y sólo depende del estado del recurso

Con una *condition* por operación es suficiente (p.e. Almacén de un dato, Parking)

CPRE ≠ cierto y depende de parámetros de entrada (y opcionalmente del estado del recurso)

El objetivo es poder evaluar la CPRE del proceso que se ha quedado bloqueado. Para poder hacer esto tenemos dos opciones:

- Indexación por parámetro
- ▶ Indexación por cliente

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 22/25



# Monitores: Indexación por parámetro

- ▶ El objetivo es **poder evaluar la CPRE** de un proceso para hacer el signal correspondiente
- Para ello la indexación por parámetro almacena en la misma condition los procesos que hayan llamado a la misma operación con los "mismos" valores de los parámetros
- ▶ Tenemos dos posibilidades:
  - Se pueden encontrar clases de equivalencia para los valores de los parámetros. Entonces habría una condition por cada clase de equivalencia encontrada

#### Clase de Equivalencia

"Decimos que dos valores de entrada pertenecen a la misma clase de equivalencia cuando sus CPRE's son true para el mismo estado del recurso compartido"

▶ Si no se encuentran clases de equivalencia, entonces tenemos una condition por cada posible valor de los parámetros



# Monitores: Indexación por cliente

# Pregunta

¿qué pasa si el conjunto de clases de equivalencia o de posibles valores de los parámetros de entrada es enorme (o infinito)?

▶ El número de *conditions* sería enorme (o infinito)

Por ejemplo: Tenemos un conjunto S que contiene una serie de identificadores a bloquear (p.e. una lista negra)

 $CPRE : id \in S$  operacion(id)POST : ...

Tendríamos un número infinito de conditions (tantas como posibles *id* tengamos)

SOLUCION: Indexación por clientes

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 24/25



#### Monitores: Indexación por cliente

- La indexación por clientes se basa en la idea de que cada "cliente" crea su propia condition para bloquearse
  - ▶ Una vez desbloqueado el cliente, esa condition es eliminada
- Los pasos en el bloqueo serían:
  - 1. Cuando no se cumple una CPRE, se crea una nueva condition
  - La nueva condition, junto con la información para evaluar la CPRE, se almacena en una "colección" (lista, pila, cola, cola con prioridad, . . . )
  - 3. Para esto (en Java) es necesario crear una clase que contenga la condition y almacene los valores de los parámetros
- Los pasos en el desbloqueo serían:
  - 1. Recorrer la colección de procesos bloqueados
  - Para cada cliente, evaluar sus CPREs, desbloquear UNO de los clientes de los que se cumpla su CPRE

Guillermo Román, UPM CC: Monitores 25/28