گزارش ششم آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

اعضای گروه: پارسا عصمتلو سهیل شهرابی

فهرست مطالب

2	فهرست مطالب
3	پیش گزارش آزمایش هفتم
3	سوال ۱
4	سوال ۲
4	سوال ۳
5	سوال ۴
6	سوال ۵
6	پورت دسترسی یا Access Port
7	پورت ترانک یا Trunk Port
7	برچسبگذاری فریم یا Frame Tagging
8	سوال ۶
8	سوال ۷
9	سوالات تحليلي آزمايش ششم
9	سوال ۱
10	سوال ۲
11	گزارش آزمایش ششم
11	مرحله اول-پیاده سازی توپولوژی
11	گام اول
12	گام دوم
12	آی پی دهی هاست و نتورک-توضیحات تشریحی
12	آی پی دهی هاست و نتورک-جدول
13	گام سوم
13	آی پی دهی روتر ها-توضیحات تشریحی
13	گام چهارم
13	تنظیم روتینگ روتر ها
14	مرحله پایانی
14	پینگ گرفتن
14	مرحله دوم-static nat
14	ر اه اندازی
15	پینگ گرفتن
16	مر حله سو م-Dynamic nat

16	ر اه اندازی
17	پینگ گرفتن
18	مرحله چهارم-Overloading nat
18	ر اه اندازی
19	بینگ گر فتن

پیش گزارش آزمایش هفتم

سوال ١

وقتی از مفهوم "شبکه تخت" یا "شبکه صاف" (Flat Network) استفاده می شود، به یک معماری شبکه اشاره می کند که در آن همهی دستگاه ها و سگمنت های شبکه در یک لایه فیزیکی و یا لایه دسترسی به شبکه قرار دارند. به این معنی که هیچ تقسیمبندی یا سازماندهی سلسلهمراتبی از زیر شبکه ها وجود ندارد و همه دستگاه ها با یکدیگر در یک شبکه بزرگ و مساوی در ارتباط هستند. در یک شبکه تخت، همه دستگاه ها در یک دامنه پخش شبکه یا Broadcast Domain قرار دارند. بنابراین، هر بسته ارسالی یا درخواست شبکه به تمام دستگاه ها در شبکه تخت ارسال می شود و هر دستگاه باید تصمیم بگیرد که آیا بسته را پردازش کند یا نه.

بهر مبرداری از شبکه تخت می تواند سادگی مدیریت و کانفیگ شبکه را افز ایش دهد، زیرا نیازی به تنظیمات پیچیده تر مانند VLAN ها یا Routing ندارد. همچنین، ارتباط بین دستگاهها در شبکه تخت به طور مستقیم و بدون محدودیت است. اما، یکی از معایب شبکه تخت این است که با افز ایش تعداد دستگاهها و ترافیک در شبکه، ممکن است بهبود کارایی و کنترل ترافیک ضروری باشد. همچنین، امنیت شبکه نیز ممکن است به علت عدم تقسیمبندی مناسب شبکه تخت به خطر بیافتد، زیرا دستگاهها به راحتی قابل دسترسی و هدف قرار میگیرند.

بنابراین، شبکه تخت به عنوان یک معماری ساده و در مقیاس کوچک میتواند مفید باشد، اما در شبکه های بزرگتر و پیچیدهتر، استفاده از تقسیمبندی مجازی شبکه (VLAN) و مسیریابی مناسب میتواند بهترین راه برای ارتقای امنیت و کارایی شبکه باشد.

سوال ۲

VLAN یا تقسیمبندی مجازی شبکه در مدیریت شبکههای کامپیوتری به شما امکان میدهد تا شبکه را به چندین بخش کوچکتر تقسیم کنید و بین این بخشها مرزهای مجازی ایجاد کنید. هر بخش یا VLAN میتواند شامل یک یا چند دستگاه باشد و ارتباط بین VLAN ها میتواند محدود شود یا به صورت کنترل شده انجام شود. استفاده از VLAN ها در مدیریت شبکه به شما این امکان را میدهد.

- 1. جداسازی ترافیک: با استفاده از VLAN ها میتوانید ترافیک شبکه را جدا کنید و بین بخشهای مختلف شبکه تفکیک کنید. این امر میتواند برای جلوگیری از تداخل ترافیک، بهبود عملکرد شبکه و افزایش امنیت مناسب باشد. به عنوان مثال، میتوانید VLAN جداگانهای برای دستگاههای مدیریتی، دستگاههای کاربران و سرویسهای خاص ایجاد کنید.
- 2. کنترل دسترسی: با استفاده از VLAN ها میتوانید کنترل دقیق تری بر روی دسترسی به منابع شبکه داشته باشید. میتوانید به تمام دستگاهها در یک VLAN دسترسی داشته باشید و به دستگاههای دیگر در VLAN دیگر دسترسی نداشته باشید، بنابر این امنیت شبکه را تقویت کنید.
 - 3. مدیریت بهتر ترافیک: با تفکیک شبکه به VLAN ها، میتوانید قوانین و سیاستهای ترافیک مختلف را بر روی هر VLAN اعمال کنید. میتوانید برای هر VLAN قوانین QoS (کیفیت خدمات)، نرخ باند و محدودیتهای دیگر را تنظیم کنید تا بهترین استفاده را از بهنای باند شبکه داشته باشید.
 - 4. افزایش امنیت: با استفاده از VLAN ها میتوانید امنیت شبکه را بهبود بخشید. با ایجاد VLAN های جداگانه برای دستگاههای حساس و منابع مهم، میتوانید به راحتی محدودیتها و سیاستهای امنیتی را اعمال کنید و از حملات دسترسی غیرمجاز جلوگیری کنید.

به طور خلاصه، استفاده از VLAN ها در مدیریت شبکههای کامپیوتری به شما کمک میکند تا ترافیک را جدا کرده، دسترسی به منابع را کنترل کنید، مدیریت بهتری بر ترافیک داشته باشید و امنیت شبکه را تقویت کنید.

سو ال ۳

تفاوت بین VLAN های استاتیک و دینامیک به روشی که VLAN ها مدیریت و پیکربندی میشوند، مربوط است.

- 1. VLAN استاتیک: در VLAN های استاتیک، شماره VLAN برای هر پورت یا دستگاه در سوئیچ به صورت دستی تنظیم میشود. به عبارت دیگر، مدیر شبکه باید به طور دستی VLAN مربوطه را برای هر پورت یا دستگاه تعیین کند. این تنظیمات VLAN ثابت است و تغییر نمیکند مگر اینکه مدیر شبکه آن را به طور دستی تغییر دهد. VLAN های استاتیک مناسب برای شبکههای کوچک تر و کاربردهای ساده است که تغییرات زیادی در ترکیب دستگاهها و پورتها انتظار نمیرود.
- 2. VLAN دینامیک: در VLAN های دینامیک، استفاده از یک پروتکل خاص مانند VLAN (VTP VLAN Trunking Protocol) یا مکانیزم دیگری امکان پذیر است. با استفاده از این پروتکلها، سوئیچها توانایی ارسال اطلاعات VLAN به یکدیگر را دارند و تغییرات در VLAN ها به صورت خودکار در سراسر شبکه توزیع میشوند. به عبارت دیگر، وقتی یک VLAN جدید ایجاد میشود یا یک VLAN حذف میشود، تغییرات به صورت خودکار در سوئیچهای دیگر نیز اعمال میشود. VLAN های دینامیک معمولاً برای شبکههای بزرگتر و پیچیدهتر استفاده میشوند که نیاز به انعطاف پذیری بیشتر در مدیریت VLAN ها دارند.

بنابراین، تفاوت اصلی بین VLAN های استاتیک و دینامیک در روش مدیریت و پیکربندی آنها است. VLAN استاتیک نیازمند تنظیم دستی شماره VLAN برای هر پورت یا دستگاه است، در حالی که VLAN دینامیک از پروتکلهای خاصی برای توزیع و مدیریت VLAN ها در سراسر شبکه استفاده میکند.

سوال ۴

پارامترهای پویا در VLAN های پویا برای اختصاص عضویت در VLAN به دستگاهها یا پورتها استفاده می شوند:

- 1. آدرس MAC: عضویت در VLAN میتواند بر اساس آدرس MAC دستگاه برای آن تعیین شود. زمانی که یک دستگاه به یک پورت سوئیچ متصل میشود، سوئیچ آدرس MAC آن را بررسی کرده و بر اساس مپها یا قوانین از پیش تعیین شده، آن را به VLAN مربوطه اختصاص میدهد.
- 2. شماره پورت: برخی از سوئیچها اجازه میدهند تا پورتها را به VLAN های مختلف تعیین کنید. در این حالت، عضویت در VLAN بر اساس شماره پورتی که دستگاه به آن متصل است، تعیین می شود. به عنوان مثال، شماره پورت 1 ممکن است به VLAN 10 تعلق داشته باشد و شماره پورت 2 به VLAN 20 تعلق داشته باشد.

- 3. احراز هویت: در برخی از موارد، VLAN های پویا میتوانند بر اساس اطلاعات احراز هویت که توسط دستگاهها ارائه میشود، تعیین شوند. این اطلاعات میتواند شامل شناسه کاربری و رمز عبور یا گواهیهای دیگر باشد. با احراز هویت دستگاه، سوئیچ میتواند بر اساس اطلاعات ارائه شده، دستگاه را به VLAN مناسب تخصیص دهد.
 - 4. پروتکلهای دیگر: برخی از پروتکلهای شبکه دیگر مانند Dynamic Host (Configuration Protocol (DHCP) نیز میتوانند برای تعیین عضویت در VLAN استفاده شوند. این پروتکلها میتوانند اطلاعات مربوط به VLAN را به دستگاهها ارسال کنند و آنها را به VLAN مناسب تخصیص دهند.

در کل، پارامترهای پویا در VLAN های پویا برای اختصاص عضویت در VLAN استفاده میشوند. این پارامترها شامل آدرس MAC، شماره پورت، احراز هویت و پروتکلهای دیگر میشوند.

سوال ۵

پورت دسترسی یا Access Port

پورت دسترسی یا "Access Port" در شبکههای کامپیوتری به پورتی اشاره دارد که به دستگاههای پایانی (مثلاً کامپیوتر یا تلفن IP) متصل میشود. این پورتها به طور معمول در سوئیچهای شبکه تنظیم میشوند و وظیفه اصلی آنها ارائه اتصال به VLAN مورد نظر است. پورت دسترسی در حالت پیشفرض به یک VLAN خاص اختصاص داده میشود و ترافیک دستگاههای متصل به آن پورت تنها در این VLAN جا به جا میشود. به عبارت دیگر، هر دستگاه متصل به پورت دسترسی به صورت پیشفرض در یک VLAN ثابت قرار میگیرد و از سایر VLAN ها جدا میشود.

پورت دسترسی به عنوان یک رابط بین دستگاههای پایانی و سوئیچ شبکه عمل میکند. این پورتها تنها برای یک دستگاه مشخص تعیین میشوند و نباید با پورتهای ترانک ("Trunk Ports") که برای انتقال ترافیک بین سوئیچها و VLAN ها استفاده میشوند، اشتباه گرفته شوند.

بنابر این، پورت دسترسی در شبکههای کامپیوتری به پورتی اشاره دارد که به دستگاههای پایانی متصل میشود و تنها در یک VLAN مشخص قرار دارد.

پورت ترانک یا Trunk Port

پورت ترانک یا "Trunk Port" در شبکههای کامپیوتری به پورتی اشاره دارد که برای انتقال ترافیک بین سوئیچها و VLANها استفاده می شود. این پورتها در سوئیچها تنظیم می شوند و امکان ارسال و دریافت ترافیکهای متعددی را بین VLANها فراهم میکنند. پورت ترانک به عنوان یک رابط بین سوئیچها عمل میکند و اطلاعات ترافیک بین VLANها را انتقال می دهد. با استفاده از پروتکلهای مناسب مانند IEEE هی 802.1Q، برچسبگذاری VLAN در بستههای شبکه (Network Packets) صورت می گیرد و

سوئیچها میتوانند بستههایی را که بین VLANها انتقال مییابند، تشخیص داده و به مقصد مورد نظر هدایت کنند.

پورت ترانک علاوه بر انتقال ترافیک بین VLANها، میتواند اطلاعات مدیریتی مانند پروتکلهای Spanning Tree (STP) و VLANهای موجود را بین سوئیچها منتقل کند. همچنین، از پورتهای ترانک برای اتصال به سوئیچهای مرکزی که تعداد زیادی VLAN را پشتیبانی میکنند، استفاده میشود.

بنابر این، پورت تر انک در شبکه های کامپیوتری به پورتی اشاره دارد که برای انتقال تر افیک بین NLANها و سوئیچها استفاده می شود و قادر به برچسبگذاری و تشخیص VLAN در بسته های شبکه است.

برچسبگذاری فریم یا Frame Tagging

برچسبگذاری فریم یا "Frame Tagging" در شبکههای کامپیوتری به فرایند اضافه کردن اطلاعات ویژگی VLAN به فریمهای شبکه (Ethernet Frames) ارسالی اشاره دارد. این عمل به سوئیچها امکان میدهد تا بتوانند بستههای شبکه را بین VLANها جا به جا کنند و ترافیک را به صورت مناسب به مقصد مورد نظر هدایت کنند. در فرآیند برچسبگذاری فریم، یک برچسب VLAN به هدر فریم شبکه اضافه می شود. این برچسب شامل اطلاعاتی است که شناسه VLAN را مشخص میکند. با این برچسبگذاری، سوئیچها قادر به تفکیک و هدایت ترافیک بین VLANها می شوند.

یکی از پروتکلهای معمول برای برچسبگذاری فریم، استاندارد IEEE 802.1Q است. در این استاندارد، یک برچسب VLAN به هدر فریم اضافه می شود و اطلاعات VLAN را به سوئیچها منتقل میکند. با استفاده از برچسبهای VLAN، سوئیچها می توانند بسته های شبکه را به مقصد مورد نظر در محدوده مطلوب هدایت کنند.

برچسبگذاری فریم در شبکههای کامپیوتری به سوئیچها امکان میدهد تا ترافیک را بین VLANها جدا کرده و به صورت موثرتری مدیریت کنند. این فرایند باعث بهبود عملکرد شبکه، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان شبکه میشود.

سوال ۶

VTA یا "Virtual Terminal Access" در شبکههای کامپیوتری به مجموعهای از ویژگیها و قابلیتهایی اشاره دارد که به کاربران اجازه میدهد تا از طریق شبکه به صورت مجازی به ترمینالها یا دستگاههای پایانی دسترسی پیدا کنند. VTA برای ارتباط با ترمینالها از پروتکلهایی مثل Telnet یا SSH استفاده میکند. ویژگیها و قابلیتهای VTA عبارتند از

1. دسترسی از راه دور: VTA به کاربران امکان میدهد از راه دور و از هر جایی که به شبکه دسترسی داشته باشند، به ترمینالها و دستگاههای پایانی متصل شوند. این امکان به کاربران

- اجازه میدهد که به صورت مجازی به اطلاعات و منابع مرتبط با دستگاههای پایانی دسترسی بیدا کنند.
- 2. مدیریت مرکزی: با استفاده از VTA، امکان مدیریت مرکزی و کنترل بر ترمینالها و دستگاههای پایانی فراهم می شود. این قابلیت به مدیران شبکه اجازه می دهد تا از طریق ارتباطات از راه دور به ترمینالها دسترسی داشته باشند، تنظیمات را تغییر دهند، اطلاعات را بروزرسانی کنند و مشکلات را رفع کنند.
- 3. امنیت: VTA از پروتکلهای امنیتی مانند SSH (Secure Shell) استفاده میکند که ارتباطات را رمزنگاری کرده و از حفظ امنیت اطلاعات اطمینان حاصل میکند. این به کاربران اجازه میدهد تا با اعتماد به نفس بیشتری به ترمینالها و دستگاههای پایانی متصل شوند.
 - 4. انعطاف پذیری: VTA امکاناتی را برای تنظیم و پیکربندی ارتباطات با ترمینال ها فراهم میکند. این قابلیت به مدیران شبکه اجازه میدهد تا پارامتر های مربوط به ارتباطات و نحوه دسترسی به ترمینال ها را تنظیم کنند.

به طور خلاصه، VTA به کاربران اجازه می دهد تا از راه دور و به صورت مجازی به ترمینالها و دستگاههای پایانی دسترسی پیدا کنند. این قابلیت باعث می شود تا مدیران شبکه بتوانند ترمینال VTA یا "Virtual Terminal Access" ابه مجموعه ای از ویژگی ها و قابلیت های مربوط به دسترسی به ترمینال ها یا دستگاه های پایانی از راه دور اشاره دارد. VTA از پروتکل هایی مانند Telnet و SSH برای برقراری ارتباط با ترمینال ها استفاده می کند.

سوال ٧

VTA (Virtual Terminal Access) یک سیستم است که امکان دسترسی به ترمینال های مجازی را برای کاربران فراهم میکند. این سیستم میتواند در حالتهای مختلف عمل کند، که به طور عمده به نحوه اتصال کاربران و نحوه مدیریت سیستم مرتبط است. در زیر توضیح داده شده است.

- 1. Single-User Mode (حالت تككاربره): در اين حالت، سيستم VTA فقط به يك كاربر اجازه ميدهد كه به ترمينال مجازى دسترسى پيدا كند. اين حالت به كاربر امكان ميدهد تا در يك جلسه تنها با سيستم تعامل كند.
- 2. Multi-User Mode (حالت چند کاربره): در این حالت، سیستم VTA به چندین کاربر به صورت همزمان اجازه میدهد که به ترمینالهای مجازی دسترسی پیدا کنند. هر کاربر میتواند در جلسهای مستقل با سیستم تعامل کند و دستورات خود را اجرا کند.
- 3. Remote Access Mode (حالت دسترسی از راه دور): در این حالت، کاربران از راه دور میتوانند به سیستم VTA دسترسی پیدا کنند. این شامل دسترسی از طریق شبکههای اینترنت یا شبکه داخلی سازمانی میشود. کاربران میتوانند ترمینالهای مجازی را از هر مکانی راهاندازی کنند و با سیستم تعامل کنند.

- 4. Administrative Mode (حالت مدیریتی): این حالت برای مدیران سیستم VTA و مدیران شبکه قابل دسترسی است. آنها میتوانند تنظیمات سیستم را مدیریت کنند، کاربران را مدیریت کنند، محدودیتها و سطوح دسترسی را تنظیم کنند و فعالیتهای کاربران را نظارت کنند.
- 5. Logging Mode (حالت ثحالتهای مختلف VTA یا همان Logging Mode (عالت ثحالتهای مختلف میتوانند شامل موارد زیر باشند.

سوالات تحليلي أزمايش ششم

سوال ١

مز ایا

- 1. حفاظت از آدرس IP و منابع شبکه: NAT به عنوان یک فایروال صفحهبندی (IP منابع شبکه یا IP) عمل کرده و با ایجاد یک حاجز بین شبکه داخلی و شبکه بیرونی، تهدیدهای امنیتی را کاهش می دهد و منابع شبکه را محافظت میکند.
- 2. مدیریت آدرسدهی IP: با استفاده از NAT، میتوان یک آدرس IP عمومی را برای یک شبکه داخلی استفاده کرد و برای تمام دستگاهها درون شبکه آدرسهای IP خصوصی اختصاص داد. این به مدیران شبکه امکان میدهد تا آدرسدهی IP را به راحتی مدیریت کنند و از تعداد محدود آدرسهای IP عمومی استفاده کنند.
- 3. اشتراک اینترنت: NAT به میزبانان در شبکه داخلی اجازه میدهد تا از یک آدرس IP عمومی به عنوان مسیر خروجی برای دسترسی به اینترنت استفاده کنند. این به شرکتها و خانوادهها که برای اتصال به اینترنت از یک آدرس IP عمومی محدود استفاده میکنند، امکان میدهد تا بیشترین بهرهوری را از این آدرس ببرند.

معايب

- 1. مسائل ارتباطی: استفاده از NAT ممکن است باعث کاهش کیفیت ارتباطات شبکه شود. این موضوع مخصوصاً در برخی از برنامهها و خدماتی که برای اتصال به شبکه دیگری نیاز دارند (مانند برنامههای P2P)، مشکل ساز می شود.
- پیچیدگی پیکربندی: NAT نیاز مند پیکربندی صحیح است و پیکربندی نادرست می تواند منجر به مشکلات در شبکه شود. تنظیمات پیش فرض NAT ممکن است برای برخی از برنامه ها و سرویس ها به درستی کار نکند و نیاز به تنظیمات خاص داشته باشد.
- ق. محدودیتها در اتصالات ورودی: NAT معمولاً به عنوان روشی برای سهولت در اتصال دستگاهها در شبکه داخلی به اینترنت استفاده میشود، اما در برخی موارد ممکن است محدودیتهایی به وجود آید. مثلاً در صورتی که بیش از حد تعداد اتصالات همزمان

- به اینترنت در شبکه داخلی وجود داشته باشد، NAT ممکن است محدودیت هایی در این اتصالات ایجاد کند.
- 4. کاهش کارایی: استفاده از NAT ممکن است منجر به کاهش کارایی شبکه شود. هنگامی که بسته ها بین شبکه داخلی و شبکه بیرونی منتقل می شوند، NAT باید اطلاعات مربوط به پورت ها و آدرس ها را تغییر دهد و این عملیات ممکن است زمان و منابع سیستم را بگیرد.

به طور کلی، استفاده از NAT در شبکههای کامپیوتری میتواند مزایا و معایبی داشته باشد و بسته به محیط و نیازهای شبکه، میتواند به عنوان یک رامحل مناسب مدنظر قرار گیرد یا نه.

سو ال ۲

UPnP یا UPny یا Universal Plug and Play یک پروتکل شبکه است که به دستگاهها در شبکه اجازه می دهد تا به صورت خودکار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به اشتراک بگذارند. با استفاده از UPnP، دستگاهها می توانند خودکار تنظیمات شبکه را پیکربندی کنند و به صورت اتوماتیک دریافت کننده ها و ارائه دهنده هایی را کشف کنند. UPnP در ارتباط با NAT در شبکه کاربرد دارد. یکی از مشکلات NAT این است که ارتباطات ورودی به دستگاههای داخلی شبکه را محدود می بدان معنی است که دستگاههای بیرونی نمی توانند به طور مستقیم به دستگاههای داخلی متصل شوند.

UPnP به عنوان یک راه حل برای این مشکل ایجاد شده است. با استفاده از UPnP، دستگاههای داخلی میتوانند درخواستها و ارتباطات خود را به روتر یا دروازه شبکه ارسال کنند و UPnP دروازه را به صورت خودکار تنظیم میکند تا به دستگاه داخلی ارتباط برقرار کند. این به دستگاههای بیرونی این امکان را میدهد تا به طور شفاف و بدون نیاز به تنظیمات دستی به دستگاههای داخلی در شبکه دسترسی بیدا کنند.


به طور مثال، اگر یک دستگاه در شبکه داخلی با UPnP مجهز باشد و یک برنامه ی پخش رسانه ای روی آن دستگاه اجرا شود، UPnP میتواند به طور خودکار پورتهای مورد نیاز را در روتر باز کند و اجازه دسترسی به این برنامه را از سایر دستگاه ها در شبکه بدهد. به طور خلاصه، UPnP که به عنوان یک پروتکل شبکه عمل میکند، با استفاده از NAT میتواند به دستگاه ها در شبکه داخلی امکان دسترسی از بیرون را بدهد و ارتباطات بین دستگاه ها را تسهیل کند.

گزارش آزمایش ششم

مرحله اول-پیاده سازی توپولوژی

گام اول

در گام اول تمامی روترها، سوئیچ ها end device ها و اتصالات میان آنها را مطابق شکل صورت آزمایش در جای خود قرار دادیم. شکل ذیل حالت نهایی است.



گام دوم

آی پی دهی هاست و نتورک-توضیحات تشریحی

در مرحله دوم شروع به اطلاق IP به تک تک دیوایس ها و interface صورت Classfull کردیم. ما تنها نیاز به یک شبکه میان ۲ روتر مان و ۳ شبکه (یکی پرایویت و ۲ شبکه دیگر (public) برای هاست های متصل به سوئیچ ها داشتیم. شبکه پرایویت را برابر 192.168.1.0 و برای ۳ شبکه دیگر از آدرس های شبکه پرایویت را برابر 10.0.1.0 و 10.0.2.0 استفاده کردیم. همانطور که در تصویر بالا مشخص است دیوایس های ۴ و ۵ در شبکه 194.0.0.0 قرار دارند که معادل 10000 برای ۴ بیت بالای بایت چهارم است، لپ تاپ ۰ دارای آی پی 10.0.0.2 لپ تاپ ۱ دارای آی پی های 10.0.1.2 دارای آی پی های 10.0.1.2 دارای آی پی های 192.168.1.3

و 192.168.1.2 هستند. پس از این گام، Default Gateway را برای هر دیوایس معادل آی پی اینترفیس روتر متصل به آن شبکه قرار دادیم

قسمت اول static nat

آی یی دهی هاست و نتورک-جدول

Device name	lp	Mask	Default Gateway	Network	Port	Connecter Router
PC0	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.0	FastEthernet0	Router 1
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.0	FastEthernet0	Router 1
Laptop0	10.0.0.2	255.255.255.0	10.0.0.0	10.0.0.1	FastEthernet0	Router 0
Laptop1	10.0.1.2	255.255.255.0	10.0.1.0	10.0.1.1	FastEthernet0	Router 0

گام سوم

آی پی دهی روتر ها-توضیحات تشریحی

در مرحله سوم شروع کردیم به اطلاق IP به تمامی اینترفیس های روتر هایی که از آنها استفاده کردیم. همانطور که در تصویر بالا مشخص است جفت روتر ۱ و ۰ در شبکه 10.0.2.0 قرار دارند.

گام چهارم

تنظیم روتینگ روتر ها

در این مرحله با فعال کردن پروتکل RIP بر روی روتر ها، روتینگ را در هر روتر انجام دادیم، به این منظور، در روتر • دستورات ذیل را اعمال کردیم:

> en config t router rip version 2 Network 10.0.0.0 Network 10.0.1.0 Network 10.0.2.0


```
و همينطور در روتر ۱ دستورات ذيل را وارد كرديم:
en
config t
router rip
version 2
Network 10.0.2.0
```

مرحله پایانی

پینگ گرفتن

در پایان برای اطمینان از اتصالات و کانفیگ ها هاست های مختلف را پینگ گرفتیم و موفقیت آمیز بود.

Network 192.168.1.0



مرحله دوم-static nat

راه اندازی

در این مرحله با دستورات ذیل static nat را در روتر متصل به شبکه پرایوت خود راه اندازی کردیم.

int fa0/0 ip nat inside

exit int se2/0 ip nat outside exit

ip nat inside source static 192.168.1.3 10.0.5.3 ip nat inside source static 192.168.1.2 10.0.5.2 ip nat inside source static 192.168.1.1 10.0.5.1

همانطور که مشخص است، ابتدا جهت ورود و خروج را برای روتر مشخص کرده و پس از آن برای تک تک آی پی های درون شبکه 192.168.1.0 یک آی پی معادل درنظر گرفتیم.

بینگ گرفتن

```
Laptop0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Minimum = Ims, Maximum = Ims, Average = 4ms

c:\Dipconfig

FastEthernet6 Connection:(default port)

Commection:specific DMS Suffix.:
Link Local Irva Address. ... | FE80::201:64FF:FEC0:08C

ITV4 Address. | 10.0.0.2

Subnet Mask. | 255.255.255.0

Default Gateway. | 11.0.0.2

Subnet Mask. | 11.0.0.2

Subnet Mask. | 11.0.0.2

Subnet Mask. | 11.0.0.2

Subnet Mask. | 11.0.0.0

Subnet Mask. | 11.0.0.0.0

Subnet Mask. | 11.0.0.0

Subnet Mask. | 11.0.0

Subnet Mask. | 11.0.0.0


Subnet Mask. | 11.0.0.0

Subnet Mask. | 11.0.0

Subnet Mask. | 10.0.0

Subne
```

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، ما آی پی 192.168.1.3 را پینگ کردیم، اما پاسخ برگشته شده با آی پی 10.0.5.3 میباشد.



همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، ۳ بسته icmp که در ping گرفتن رد و بدل خواهد شد ارسال شده که در آن خروجی چه آی پی لوکال چه آی پی پرایوت آن 10.0.0.2 است که همان هاستی است که از آن 192.168.1.3 را پینگ کردیم. از طرف مقابل ورودی یا همان دیوایسی که آنرا پینگ گرفتیم، در لوکال همان 192.168.1.3 است که آی پی گلوبال آن برابر 10.0.5.3 یا همان آی پی ای که به صورت لوکال همان مان آی پی ای که به صورت static

مرحله سوم-Dynamic nat

راه اندازی

در این مرحله با دستورات ذیل dynamic nat را در روتر متصل به شبکه پرایوت خود راه اندازی کردیم.


int fa0/0
ip nat inside
exit
int se2/0
ip nat outside
exit

ip nat pool mypool 7.7.7.1 7.7.7.5 netmask 255.255.255.0 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255


ip nat inside source list 1 pool mypool

همانطور که مشخص است، ابتدا جهت ورود و خروج را برای روتر مشخص کرده و پس از آن یک poll در بازه 7.7.7.1 تا 7.7.7.5 تعریف کردیم و پس از آن یک access list برای شبکه پرایوت تعریف کردیم و در گام نهایی access list را به poll تعریف شده متصل کردیم.

پینگ گرفتن



همانطور که در تصویر بالا مشخص است، ما آی پی 192.168.1.3 را بینگ کردیم، اما پاسخ برگشته شده با آی پی 7.7.7.1 میباشد.



همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، ۳ بسته icmp که در ping گرفتن رد و بدل خواهد شد ارسال شده که در آن خروجی چه آی پی لوکال چه آی پی پرایوت آن 10.0.0.2 است که همان هاستی است که از آن 192.168.1.3 را پینگ کردیم. از طرف مقابل ورودی یا همان دیوایسی که آنرا پینگ گرفتیم، در لوکال همان 192.168.1.3 است که آی پی گلوبال آن برابر 7.7.7.1 یا یکی از آی پی هایی که به صورت dynamic در بازه pool اعمال کردیم است.

مرحله چهارم-Overloading nat

راه اندازی


در این مرحله با دستورات ذیل Overloading nat را در روتر متصل به شبکه پرایوت خود راه اندازی کردیم.

int fa0/0
ip nat inside
exit
int se2/0
ip nat outside
exit


access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 interface se2/0 overload

همانطور که مشخص است، ابتدا جهت ورود و خروج را برای روتر مشخص کرده و پس از آن ابتدا یک access list برای شبکه پرایوت به همراه wild card تعریف کردیم و در گام نهایی Serial 2 را به آی پی Serial 2 وصل کردیم.

پینگ گرفتن



همانطور که در تصویر بالا مشخص است، ما تمام آی پی های داخل شبکه 192.168.1.0 یعنی 192.168.1.1 و 192.168.1.2 را پینگ کردیم، و در تمامی این پینگ ها، پاسخ برگشته شده با آی پی 10.0.2.2 بود.



همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، ۳ بسته icmp که در ping گرفتن رد و بدل خواهد شد ارسال شده که در آن خروجی چه آی پی لوکال چه آی پی پرایوت آن 10.0.0.2 است که همان هاستی است که از آن 192.168.1.3 را پینگ کردیم. از طرف مقابل ورودی یا همان دیوایسی که آنرا پینگ گرفتیم، در لوکال همان 192.168.1.3 است که آی پی گلوبال آن برابر 10.0.2.2 یا همان آی پی اینترفیس Serial و کردیم.

در این بخش برای Overloading از اینترفیس روتر متصل به شبکه پرایوت بجای استفاده از Pool استفاده کر دیم. جند مورد از دلایل این کار میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

- 1. انعطاف پذیری: رابطها امکاناتی را برای کنترل مختلف نوع ترافیک شبکه فراهم میکنند.
- انتزاع: رابطها جزئیات اجرایی خاص را پنهان میکنند و این امکان را فراهم میکنند که به راحتی مرتبط با رفتار سیستم باشد. این انتزاع میتواند طراحی را سادهتر کرده و به تدارک آن ارزیابی راحتتری فراهم کند.
- قیاسپذیری: رابطها میتوانند به مقیاسپذیری کمک کنند با اینکه امکان اضافه کردن پیادهسازیهای جدید را بدون تأثیر بر کد موجود فراهم میکنند. این به خصوص در حالتهایی مفید است که نیاز به پشتیبانی از پروتکلها یا فناوریهای جدید در شبکه باشد بدون اینکه موجب ایجاد اختلال شود.
- 4. مدو لاریت: رابطها با جدا کردن منطق کنترل تر افیک شبکه از مکانیزمهای خاص استفاده شده برای ترجمه، مدو لاریت را ترویج میدهند. این جداکردن مسائل اهمیتی دارد و میتواند سازماندهی کد را بهبود بخشد و آن را بهتر قابل مدیریت و گسترش بیشتری کند.

5. آزمایش و اشکالزدایی: استفاده از رابطها میتواند آزمایش و اشکالزدایی را آسانتر کند زیرا امکان دارد که رابطه را برای این اهداف آزمایشی مساحتی دهیم. این امکان را فراهم میکند که به طور جامعتر رفتار سیستم را تحت شرایط مختلف آزمایش کنیم.