

Packet Tracer — Настройка и проверка расширенных списков ACL IPv4 — режим симуляции физического оборудования

Топология




Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/1	_	_	_
	G0/0/1.20	10.20.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.30	10.30.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.40	10.40.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.1000	_	_	
	G0/0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	
R2	G0/0/1	10.20.0.4	255.255.255.0	_
S1	VLAN 20	10.20.0.2	255.255.255.0	10.20.0.1
S2	VLAN 20	10.20.0.3	255.255.255.0	10.20.0.1

Packet Tracer — Настройка и проверка расширенных списков ACL IPv4 — режим симуляции физического оборудования

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
PC-A	NIC	10.30.0.10	255.255.255.0	10.30.0.1
РС-В	NIC	10.40.0.10	255.255.255.0	10.40.0.1
Server-A	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1

Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначенный интерфейс
20	Management	S2: F0/5
30	Operations	S1: F0/6
40	Sales	S2: F0/18
		S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2
999	ParkingLot	S2: F0/2-4, F0/6-17, F0/19-24, G0/1-2
1000	Native	_

Задачи

- Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства
- Часть 2. Настройка сетей VLAN на коммутаторе
- Часть 3. Настройка магистральных каналов
- Часть 4. Настройка маршрутизации
- Часть 5. Настройка удаленного доступа
- Часть 6. Проверка связи
- Часть 7. Настройка и проверка списков расширенного контроля доступа

Общие сведения и сценарий

В этом задании в режиме симуляции физического оборудования (РТРМ) вам было поручено настроить списки управления доступом (ACL) в сети небольшой компании. ACL являются одним из самых простых и прямых средств управления трафиком уровня 3. R1 будет размещать интернетсоединение и делиться информацией о маршруте по умолчанию с R2. После завершения первоначальной настройки у компании есть некоторые особые требования к безопасности трафика, за выполнение которых вы будете нести ответственность.

Примечание: В этом задании было набрано более 100 баллов. Таким образом Packet Tracer будет отображать количество баллов в режиме реального времени вместо процентного балла.

Инструкции

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Шаг 1. Создайте сеть согласно топологии.

- а. Подключите устройства в соответствии с топологией и подсоедините соответствующие кабели. Используйте консольный кабель для подключения РС к каждому коммутатору или маршрутизатору при их настройке. Чтобы получить доступ к коммутатору или маршрутизатору, необходимо подключить консольный кабель между РС и устройством, которое вы хотите настроить. Мы рекомендуем подключить PC-A к R1 и PC-B к R2.
- b. Затем при настройке коммутаторов подключите PC-A к S1 и PC-B к S2. После подключения консольного кабеля выберите PC > Desktop tab > Terminal и нажмите кнопку « OK», чтобы открыть командную строку.

При замене консольного кабеля на новое устройство, например между маршрутизатором и коммутатором, легче нажать на конец консольного кабеля и перетащить его обратно на панель для кабелей, чем пытаться подключить кабель напрямую к другому устройству. После подключения консольного кабеля к другому устройству необходимо закрыть и снова открыть окно терминала, чтобы установить новое подключение.

Шаг 2. Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

- а. Назначьте маршрутизатору имя устройства.
- b. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.
- с. Назначьте class в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.
- d. Назначьте cisco в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.
- е. Установите **cisco** в качестве пароля vty. Вы включите вход (login) позже в этом задании.
- Зашифруйте открытые пароли.
- Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Шаг 3. Настройте базовые параметры каждого коммутатора.

- а. Присвойте коммутатору имя устройства.
- b. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.
- с. Назначьте **class** в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.
- d. Назначьте **cisco** в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.
- e. Установите **cisco** в качестве пароля vty. Вы включите вход (login) позже в этом задании.
- f. Зашифруйте открытые пароли.
- Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Часть 2. Настройка сетей VLAN на коммутаторах.

Шаг 1. Создайте сети VLAN на коммутаторах.

- а. Создайте необходимые VLAN и назовите их на каждом коммутаторе из приведенной выше таблицы.
- b. Настройте интерфейс управления и шлюз по умолчанию на каждом коммутаторе, используя информацию об IP-адресе в таблице адресации.
- с. Назначьте все неиспользуемые порты коммутатора во VLAN Parking Lot. Настройте их в статический режима доступа и административно деактивируйте их.

Примечание: Команда interface range помогает выполнить эту задачу с помощью минимального количества команд, если это необходимо.

Шаг 2. Назначьте сети VLAN соответствующим интерфейсам коммутатора.

- а. Назначьте используемые порты соответствующей VLAN (указанной в таблице VLAN выше) и настройте их в режим статического доступа.
- b. Выполните команду show vlan brief, чтобы убедиться, что сети VLAN назначены правильным интерфейсам.

Часть 3. Настройте транки (магистральные каналы).

Шаг 1. Вручную настройте магистральный интерфейс F0/1.

- а. Измените режим порта коммутатора на интерфейсе F0/1, чтобы принудительно создать магистральную связь. Не забудьте сделать это на обоих коммутаторах.
- b. В рамках конфигурации транка установите для native vlan значение 1000 на обоих коммутаторах. Вы можете временно видеть сообщения об ошибках, пока два интерфейса настроены для разных native VLAN.
- с. В качестве другой части конфигурации транка укажите, что VLAN 10, 20, 30 и 1000 разрешены в транке.
- d. Выполните команду show interfaces trunk для проверки портов магистрали, собственной VLAN и разрешенных VLAN через магистраль.

Шаг 2. Вручную настройте магистральный интерфейс F0/5 на коммутаторе S1.

- а. Настройте интерфейс S1 F0/5 с теми же параметрами транка, что и F0/1. Это магистральное соединение до R1.
- b. Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Часть 4. Настройте маршрутизацию.

Шаг 1. Настройка маршрутизации между сетями VLAN на R1.

- а. Активируйте интерфейс G0/0/1 на маршрутизаторе.
- b. Настройте подинтерфейсы для каждой VLAN, как указано в таблице IP-адресации. Все подинтерфейсы используют инкапсуляцию 802.1Q. Убедитесь, что подинтерфейс для собственной VLAN не имеет назначенного IP-адреса. Включите описание для каждого подинтерфейса.
- с. Настройте интерфейс G0/0/1 на R1 с адресацией из таблицы адресации.
- d. С помощью команды **show ip interface brief** проверьте конфигурацию подынтерфейса.

Шаг 2. Настройка интерфейса R2 g0/0/1 с использованием адреса из таблицы и маршрута по умолчанию с адресом следующего перехода 10.20.0.1

Часть 5. Настройте удаленный доступ

Шаг 1. Настройте все сетевые устройства для базовой поддержки SSH.

- а. Создайте локального пользователя с именем пользователя **SSHadmin** и зашифрованным паролем **\$cisco123!**
- b. Используйте **ccna-lab.com** в качестве доменного имени.
- с. Генерируйте криптоключи с помощью 1024 битного модуля.
- d. Настройте первые пять линий VTY на каждом устройстве, чтобы поддерживать только SSHсоединения и с локальной аутентификацией.

Часть 6. Проверка подключения

Шаг 1. Настройте узлы ПК.

Адреса ПК можно посмотреть в таблице адресации.

Шаг 2. Выполните следующие тесты. Эхозапрос должен пройти успешно.

Примечание. Если вы нажмете кнопку Check Results, вы увидите, что пять выделенных Connectivity Tests отображаются как неправильные. Это связано с тем, что вы еще не реализовали списки ACL. После реализации списков ACL эти пять выделенных Connectivity Tests должны успешно завершиться неудачей.

От	Протокол	Назначение	Результат
PC-A	Ping	10.40.0.10	Успех
PC-A	Ping	10.20.0.1	Успех
PC-B	Ping	10.30.0.10	Успех
РС-В	Ping	10.20.0.1	Успех
РС-В	Ping	172.16.1.1	Успех
РС-В	HTTPS	172.16.1.2	Успех
PC-A	HTTPS	172.16.1.2	Успех
РС-В	SSH	10.20.0.4	Успех
РС-В	SSH	172.16.1.1	Успех

Часть 7. Настройка и проверка списков расширенного контроля доступа

При проверке базового подключения компания требует реализации следующих политик безопасности:

Политика 1: Сеть **Sales** не может использовать SSH в сети **Management** (но в другие сети SSH разрешен).

Политика 2: Сеть **Sales** не имеет доступа к server -A с помощью любого веб-протокола (HTTP/HTTPS). Весь остальной веб-трафик должен быть разрешен.

Политика 3: Сеть **Sales** не может отправлять эхо-запросы ICMP в сети **Operations** или **Management**. Разрешены эхо-запросы ICMP к другим адресатам.

Политика 4: Сеть **Operations** не может отправлять ICMP эхозапросы в сеть **Sales**. Разрешены эхозапросы ICMP к другим адресатам.

Шаг 1. Разработка и применение расширенных списков доступа, которые будут соответствовать требованиям политики безопасности.

Шаг 2. Убедитесь, что политики безопасности применяются расширенными списками доступа.

Выполните следующие тесты. Ожидаемые результаты показаны в таблице:

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы заставить Packet Tracer снова запустить все **Connectivity Tests**.

От	Протокол	Назначение	Результат
PC-A	Ping	10.40.0.10	Сбой
PC-A	Ping	10.20.0.1	Успех
РС-В	Ping	10.30.0.10	Сбой
РС-В	Ping	10.20.0.1	Сбой
РС-В	Ping	172.16.1.1	Успех
РС-В	HTTPS	172.16.1.2	Сбой
PC-A	HTTPS	172.16.1.2	Успех
РС-В	SSH	10.20.0.4	Сбой
РС-В	SSH	172.16.1.1	Успех