

Packet Tracer - Конфигурация WPA2 Enterprise WLAN с контроллером беспроводной сети

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес
R1	G0/0/0.5	192.168.5.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
SW1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Управление	192.168.200.254/24
RADIUS/SNMP Сервер	NIC	172.31.1.254/2
ПК администратора	NIC	192.168.200.200/2

Цели

В этом упражнении вы настроите новую WLAN на контроллере беспроводной локальной сети (WLC), включая интерфейс VLAN, который он будет использовать. Вы настроите WLAN для использования сервера RADIUS и WPA2-Enterprise для аутентификации пользователей. Вы также настроите WLC для использования сервера SNMP.

- Настройте новый VLAN интерфейс на WLC.
- Настройте новый WLAN на WLC.
- Настройте новую область на внутреннем сервере DHCP WLC.
- Настройте WLC с параметрами SNMP-прерывания.
- Настройте контроллер WLAN для использования внешнего сервера RADIUS для аутентификации пользователей WLAN
- Защитите новый WLAN с помощью WPA2-Enterprise
 Подключите хосты к новому WLC.

Общие сведения и сценарий

Вы уже настроили и протестировали WLC с существующим WLAN. Вы настроили WPA2-PSK для использования в сети WLAN небольшого предприятия. Вас попросили настроить и протестировать топологию WLC, которая будет использоваться на более крупном предприятии. Вы знаете, что WPA2PSK плохо масштабируется и не подходит для использования в корпоративной сети. Вы настроите WLAN для использования сервера RADIUS и WPA2-Enterprise для аутентификации пользователей. Это позволяет администрировать учетные записи пользователей из центрального

расположения и обеспечивает повышенную безопасность и прозрачность, поскольку каждая учетная запись имеет свое имя пользователя и пароль. Кроме того, активность пользователя регистрируется на сервере.

2019 Корпорация Сіsco и/или ее дочерние компании. Все права защищены. Открытая информация Сіsco В этой лабораторной работе вы создадите новый интерфейс VLAN, используйте этот интерфейс для создания новой WLAN и защитите эту WLAN с помощью WPA2-Enterprise. Вы настроите WLAN для использования сервера RADIUS и WPA2-Enterprise для аутентификации пользователей. Вы также настроите WLC для использования сервера SNMP.

Инструкции

Часть 1. Создать новую WLAN.

Шаг 1. Создайте новый интерфейс VLAN.

Каждый WLAN требует виртуального интерфейса на WLC. Эти интерфейсы известны как динамические интерфейсы. Виртуальному интерфейсу назначается идентификатор VLAN, и трафик, который использует интерфейс, будет помечен как трафик этой VLAN. Вот почему соединения между AP, WLC и маршрутизатором по магистральным каналам. Для передачи трафика из нескольких WLAN через сеть трафик для VLAN WLAN должен быть передан через магистральное соединение.

- а. Откройте браузер с рабочего стола ПК администратора. Соединитесь с IP-адресом WLC по HTTPS.
- b. Войдите с учетными данными имя пользователя admin и пароль Cisco123.
- с. Откройте меню **«Контроллер»** и выберите **«Интерфейсы»** в меню слева. Вы увидите виртуальный интерфейс по умолчанию и интерфейс управления, к которому вы подключены.
- d. Нажмите кнопку **«Новый»** в верхнем правом углу страницы. Возможно, вам придется прокрутить страницу вправо, чтобы увидеть его.
- е. Введите имя нового интерфейса. Назовем его **WLAN-5**. Назначьте VLAN ID **5**. Это VLAN, которая будет переносить трафик для WLAN, которую мы создадим позже. Нажмите **Применить**. Перейдем к экрану конфигурации для интерфейса VLAN.
- f. Сначала настройте интерфейс с использованием номера физического порта. **1**. Несколько интерфейсов VLAN могут использовать один и тот же физический порт, поскольку физические интерфейсы подобны выделенным магистральным портам.
- g. Настройте параметры интерфейса следующим образом:

IP-адрес: **192.168.5.254**

Маска **255.255.255.0**

шлюз: 192.168.5.1

Основной сервер DHCP: **192.168.5.1**

Пользовательский трафик для WLAN, которая использует этот интерфейс VLAN, будет находиться в сети 192.168.5.0/24. Шлюз по умолчанию - это адрес интерфейса на маршрутизаторе R-1. На маршрутизаторе настроен пул DHCP. Адрес, который мы настраиваем здесь для DHCP, указывает WLC пересылать все запросы DHCP, которые он получает от хостов в WLAN, к серверу DHCP на маршрутизаторе.

h. Обязательно нажмите **Apply** «Применить», чтобы внести изменения, и нажмите **OK**, чтобы ответить на предупреждающее сообщение. Нажмите **Save Configuration**, чтобы ваша конфигурация вступила в силу после перезапуска WLC.

Шаг 2. Конфигурация WLC для использования RADIUS сервера

WPA2-Enterprise использует внешний сервер RADIUS для аутентификации пользователей WLAN. Индивидуальные учетные записи пользователей с уникальными именами пользователей и паролями могут быть настроены на сервере RADIUS. Прежде чем WLC сможет использовать службы сервера RADIUS, WLC должен быть настроен с адресом сервера.

- а. Нажмите меню **Безопасность** на WLC.
- b. Нажмите кнопку «Создать» и введите IP-адрес сервера RADIUS в поле «IP-адрес сервера».
- с. Сервер RADIUS будет аутентифицировать WLC, прежде чем он позволит WLC получить доступ к информации учетной записи пользователя, которая находится на сервере. Это требует общего секретного ключа. Используем **Cisco123**. Подтверждаем общий секретный ключ и нажимаем **Применить.**

Примечание:Не рекомендуется повторно использовать пароли при настройке безопасности. В этом упражнении используются пароли только для того, чтобы вам было легче выполнить и просмотреть задание.

Шаг 3. Создать новую WLAN.

Создать новую WLAN. Используйте только что созданный интерфейс VLAN для новой WLAN.

- а. Click Нажмите **WLAN** в строке меню WLC. Найдите раскрывающийся список в правом верхнем углу экрана WLAN. Он скажет Создать новую **Create New**. Нажмите **Go** чтобы создать новую WLAN.
- b. Введите имя профиля **Profile Name**новой WLAN. Используйте имя профиля **Floor 2 Employees**. Назначьте SSID нового WLAN **SSID-5** Измените ID в выпадающем списке на **5**. Клиенты будут использовать этот SSID, чтобы присоединятся к данной сети. Когда вы закончите, нажмите **Apply**, чтобы принять ваши настройки.

Примечание: Идентификатор - это произвольное значение, которое используется в качестве метки для WLAN. В этом случае мы настроили его на 5, чтобы он соответствовал VLAN для WLAN. Это может быть любое доступное значение.

- с. Нажмите **Apply** (Применить), чтобы настройки вступили в силу.
- d. Теперь, когда сеть WLAN создана, вы можете настроить функции сети. Нажмите **Enabled**«Включено», чтобы активировать WLAN. Это распространенная ошибка случайно пропустить этот шаг.
- e. Выберите интерфейс VLAN, который будет использоваться для WLAN. WLC будет использовать этот интерфейс для трафика пользователя в сети. Нажмите раскрывающийся список для rInterface/Interface Group (G). (интерфейса/Интерфейсная группа (G)) Выберите интерфейс, который мы создали на шаге 1.
- f. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно). Прокрутите до раздела **FlexConnect** интерфейса.
- g. Включите FlexConnect Local Switching и FlexConnect Local Auth.
- h. Нажмите **Apply**, чтобы включить новый WLAN. Если вы забудете это сделать, беспроводная локальная сеть не будет работать.

Шаг 4. Настройте безопасность WLAN.

Вместо WPA2-PSK мы настроим новый WLAN для использования WPA2-Enterprise.

- а. Щелкните по идентификатору WLAN вновь созданной WLAN, чтобы продолжить его настройку, если это необходимо.
- b. Щелкните вкладку Безопасность. На вкладке Layer 2, выберите **WPA+WPA2**из выпадающего меню Layer 2 Security
- с. В разделе Параметры WPA + WPA2 включите **WPA2 Policy**. Нажмите **802.1X**в разделе Управление ключами аутентификации. Это говорит WLC использовать протокол 802.1X для внешней аутентификации пользователей.
- d. Выберите вкладку **AAA Servers** Откройте раскрывающийся список рядом с Сервером 1 в столбце Серверы аутентификации и выберите сервер, который мы настроили на шаге 2.
- e. Нажмите **Apply**, чтобы активировать эту конфигурацию. Теперь вы настроили WLC для использования сервера RADIUS для аутентификации пользователей, которые пытаются подключиться к WLAN.

Часть 2. Настройка области DHCP и SNMP

Шаг 1. Настройка области DHCP

WLC предлагает свой собственный внутренний сервер DHCP. Cisco рекомендует не использовать DHCP-сервер WLAN для сервисов DHCP большого объема, таких как те, которые требуются для крупных пользовательских WLAN. Однако в небольших сетях DHCP-сервер может использоваться для предоставления IP-адресов LAP, которые подключены к проводной сети управления. На этом шаге мы настроим область DHCP на WLC и используем ее для адресации LAP-1.

- а. Должен быть подключен к графическому интерфейсу WLC с ПК администратора.
- b. Откройте меню «Контроллер» и выберите «Интерфейсы» в меню слева.

Какие интерфейсы присутствуют?

WLAN-5, management, и virtual

с. Нажимаем на интерфейс management. Запишите свою адресную информацию здесь.

ІР-адрес:

192.168.200.254

Маска сети:

255.255.255.0

Шлюз.

192.168.200.1

Основной сервер DHCP:

нету

d. Мы хотим, чтобы WLC использовал свой собственный сервер DHCP для обеспечения адресации устройств в беспроводной сети управления, таких как облегченные точки доступа. По этой причине введите IP-адрес интерфейса управления WLC как адрес основного сервера DHCP. Нажмите Применить. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить появление любых предупреждающих сообщений.

Packet Tracer - Конфигурация WPA2 Enterprise WLAN с контроллером беспроводной сети

- е. В левом меню разверните раздел Internal DHCP Server Нажмите DHCP Scope.
- f. Чтобы создать область DHCP, нажмите кнопку «Новый...».
- g. Имя области **Wired Management**. Вы настроите эту область DHCP для предоставления адресов проводной инфраструктурной сети, которая соединяет ПК администратора, WLC-1 и LAP-1.
- h. Нажмите **Apply**, чтобы создать новую область DHCP.
- i. Щелкните новую область в таблице «Области DHCP», чтобы настроить адресную информацию для области. Введите следующую информацию.

Начальный адрес пула: 192.168.200.240

Конечный адрес пула: 192.168.200.249

Статус: Enabled

Укажите значения для **Network**, **Netmask**, и **Default Routers** из информации, собранной на шаге 1с.

j. Нажмите **Apply**, чтобы активировать конфигурацию. Нажмите **Сохранить конфигурацию** в верхнем правом углу интерфейса WLC, чтобы сохранить свою работу, чтобы она была доступна при перезапуске WLC.

Внутренний DHCP-сервер теперь предоставит адрес LAP-1 после небольшой задержки. Когда LAP-1 получит свой IP-адрес, будет установлен туннель CAPWAP, и LAP-1 сможет обеспечить доступ к беспроводной локальной сети сотрудников 2-го этажа (SSID-5). Когда LAP-1 имеет свой IP-адрес, будет установлен туннель CAPWAP, а LAP-1 сможет обеспечить доступ к беспроводной сети сотрудников 2-го этажа (SSID-5).

Шаг 2. Настройка SNMP

- а. Нажмите меню **Management** в графическом интерфейсе WLC и раскройте запись для **SNMP** в меню слева.
- b. Нажмите Trap Receivers и затем New...
- с. Введите community string как WLAN_SNMP и IP-адрес сервера в 172.31.1.254.
- d. Нажмите **Apply**, чтобы завершить конфигурацию.

Часть 3. Подключите хосты к новому WLC.

Шаг 1. Настройте хост для подключения к корпоративной сети.

В клиентском приложении Packet Tracer PC Wireless вы должны настроить профиль WLAN для подключения к WLAN WPA2-Enterprise.

- а. Нажмите Wireless Host и откройте приложение Wireless для ПК.
- b. Перейдите на вкладку **Profiles** и нажмите **New**, чтобы создать новый профиль. Имя профиля**WLC NET**.
- с. Выделите имя беспроводной сети для WLAN, которую мы создали ранее, и нажмите **Advanced Setup**.
- d. Убедитесь, что SSID для беспроводной локальной сети присутствует, а затем нажмите **Next**. Wireless Host должен увидеть SSID-5. Если это не так, наведите курсор мыши на LAP-1, чтобы убедиться, что он взаимодействует с WLC. Всплывающее окно должно указывать, что LAP-1 знает о SSID-5. Если это не так, проверьте конфигурацию WLC. Вы также можете вручную ввести SSID.

Packet Tracer - Конфигурация WPA2 Enterprise WLAN с контроллером беспроводной сети

- е. Убедитесь, что выбран параметр сети DHCP, и нажмите Next.
- f. В раскрывающемся списке «Безопасность» выберите **WPA2-Enterprise**. Нажмите **Далее**.
- g. Введите имя пользователя user1 и пароль User1Pass и нажмитеNext.
- h. Проверьте настройки профиля и нажмите **Save**.
- i. Выберите профиль **WLC NET** и нажмите кнопку **Connect to Network** . После небольшой задержки вы увидите, что беспроводной хост подключен к LAP-1. Вы можете нажать кнопку Fast Forward Time, чтобы ускорить процесс, если кажется, что он занимает слишком много времени.
- j. Убедитесь, что беспроводной хост подключен к WLAN. Беспроводной узел должен получить IPадрес от сервера DHCP, настроенного на R1. Адрес будет в сети 192.168.5.0/24. Нажмите Fast Forward Time (Ускорить), чтобы ускорить процесс.

Шаг 2. Проверка соединения.

- а. Закройте окно PC Wireless.
- b. Откройте командную строку и убедитесь, что ноутбук Wireless Host получил IP-адрес из сети WLAN.

В какой сети должен быть адрес? Дайте пояснение.

с. Проверьте связь со шлюзом по умолчанию, SW1 и сервером RADIUS. Успех указывает на полную связь в этой топологии.

Вопросы на закрепление

1. Сервер RADIUS использует механизм двойной аутентификации. Какие две вещи аутентифицируются сервером RADIUS? Почему вы считаете это необходимым?

2. Каковы преимущества WPA2-Enterprise перед WPA2-PSK?