Fizica Generala

Curs 7


ELECTROMAGNETISM

Introducere


- Secolul VII i.Ch. **Thales din Milet** mentioneaza proprietatea speciala a chihlimbarului galben, frecat, de a atrage obiecte usoare.
- 1600 fizicianul englez **William Gilbert** "redescopera" electrizarea prin frecare; tot el confera corpurilor electrizate denumirea de *electrica* de la grecescul *electron* insemnand chihlimbar. Termenul de "electricitate" este introdus in 1646 de catre scriitorul si fizicianul englez **Sir Thomas Browne.**
- 1672 fizicianul german **Otto von Guerike** realizeaza prima "masina" capabila de a produce electricitate: o sfera de sulf rotita in jurul propriului ax, asezata intr-o ladita cu nisip.
- 1727 **Stephen Gray** introduce notiunile de *conductor* si *izolator*. Francezul **Charles Dufay** face distinctie intre sarcini electrice pozitive si sarcini electrice negative si totodata face constatarea asupra interactiei dintre acestea: atractie, respectiv respingere.
- 1752 americanul **Benjamin Franklin** constata ca electricitatea este un "fluid". in timpul unei puternice furtuni un nor s-a descarcat prin sfoara zmeului pe care il inaltase.
- 1746 trei fizicieni din orașul olandez **Leyda** construiesc primul condensator, sub forma unei "butelii" un pahar izolator prevazut la interior și exterior cu folii metalice subtiri, numit și astazi butelia de Leida.
- 1776 **Joseph Priestley** evidentiaza existenta fortei de interactiune si, mai tarziu, **Charles Augustin Coulomb** determina marimea fortei de interactiune folosind o "balanta de torsiune" construita de **Cavendish**. Este primul studiu cantitativ in domeniul electricitătii.
- 1791 **Luigi Galvani** pune in evidenta aparitia unor manifestari electrice, prin introducerea a doua conductoare de natura diferita intr-un picior de broasca; experimentul constituie primul pas in electrocinetica.
- 1800 italianul **Alessandro Volta** realizeaza prima pila electrica (baterie).
- 1819 danezul **Hans Christian Oersted** descopera efectul magnetic al curentului electric; un curent electric produce in jurul sau un camp magnetic. Dupa scurt timp **André Marie Ampère** descopera legea ce-i poarta numele. Germanul **Georg Simon Ohm** formuleaza (1827) legea cunoscuta ca atare.
- 1830-33 **Joseph Henry** si independent **Michael Faraday** descopera fenomenul inductiei electromagnetice. Se introduce conceptul de linii de forta iar in 1834 **Lenz** formuleaza matematic legea inductiei electromagnetice.
- 1840 englezul James Prescot Joule si germanul Herman Ludwig Ferdinand Helmholtz demonstreaza ca electricitatea este o
 forma de energie si ca circuitele electrice se supun unor legi stricte de conservare a energiei.
- 1864 englezul James Clerk Maxwell reuneste intr-o teorie unitara cunostintele legate de campul electric si magnetic, stipuland transformarea lor reciproca si dezvolta ideea campului electromagnetic ce se propaga in spatiu sub forma de unde electromagnetice. Dupa numai 20 de ani in 1886 Heirich Rudolf Hertz reuseste sa genereze in laborator prima unda electromagnetica, iar ceva mai tarziu (1895) italianul Guglielmo Marconi realizeaza primul radioemitator.

Introducere

- Se pot distinge 3 regimuri:
 - Sarcinile elec. sunt in repaus electrostatica
 - Sarcinile elec. sunt in miscare uniforma – electrocinetica si magnetostatica
 - Sarcinile elec. sunt in miscare variata – regimul variabil




- Structura materiei
- Atomi (~10⁻¹⁰m)
 - Nucleu (~10⁻¹⁵m)
 - Protoni
 - Neutroni
 - Nor de electroni
- Raport $F_e/G=2*10^{39}$
- Electronii simt doar forta electrica





Structura atomului de neon


- Sarcina electrica
 - Notiunea fundamentala, ce sta la baza stiintei electricitătii;
 - Aflata in repaus, aceasta determina fenomenele statice, asa numita electrostatica.
- Substanta este neutra din punct de vedere electric (in atom nr. electronilor egal cu cel al protonilor)
- sarcina electronului este e-=1.6 10-19C: sarcina elementara.
- Protonul particula elementara avand sarcina egala si de semn opus cu a electronului
- Modul de electrizare a corpurilor:
 - prin frecare conventional, sticla se incarca pozitiv.
 - prin inductie (influenta) partea apropiata de corpul inductor se incarca cu sarcini de semn opus.
 - prin contact incarcarea se face cu sarcini de acelasi semn.
 - prin mijloace speciale piezoelectricitate, termoelectricitate, iradiere cu radiatii Roentgen sau u.v.

Incarcarea prin inductie










 Interactiunea intre atomii care sunt neutrii d.p.d.v. electric



- Proprietătile sarcinii electrice:
 - exista doua tipuri de sarcini: pozitiva si negativa (neutralitatea materiei);
 - sarcina se conserva: suma algebrica a sarcinilor oricarui sistem izolat este constanta

$$\sum (q_{+,i} + q_{-,i})_{sist.izolat} = const$$

• sarcina este cuantificata: $q = \pm n e$ unde n = 1, 2, 3...

- Conservarea sarcinii
 - Bateria cu Pb acid
 - Procesul la electrodul de Pb


reactie:
$$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2[electroni]$$

sarcina:
$$0+(-2e) \rightarrow 0+(-2e)$$


 Procesul la electrodul de dioxid de Pb

reactie:
$$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2[electroni] \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$$
 sarcina: $0 + 4e + (-2e) + (-2e) \rightarrow 0 + 0$

> => conservarea sarcinii (rearanjarea sarcinilor in molecule (numarul de electroni si protoni ramane constant)



- Legea lui Coulomb, rezuma urmatoarele concluzii experimentale:
 - \circ sarcinile de acelasi semn se resping (F > 0), sarcinile de semn diferit se




• ε_0 permitivitatea absoluta a vidului, se exprima in mod curent in $F m^{-1}$.

$$[q]_{SI} = C$$


Prin introducerea vectorilor de pozitie r_i ai sarcinilor q_i in raport cu originea O =>


$$\vec{F}_0 = \frac{1}{4\pi \,\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{(r_0 - r_i)^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_i)$$





- Pentru descrierea spatiului in jurul sarcinilor este necesara introducerea unei noi marimi fizice => campul electric
- Campul electric spatiul din jurul unei (mai multor) sarcini in care se face simtita actiunea acesteia.
- Intensitatea campului electric \vec{E} este egala cu forta ce actioneaza asupra unitătii de sarcina de proba q_0 : $\vec{E} = \frac{\vec{F_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=0}^{n} \frac{q_i}{(r_0 r_i)^3} (\vec{r_0} \vec{r_i})$
- $\stackrel{\rightarrow}{E}$ este o marime vectoriala

- Putem scrie $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$
 - cu r distanta de la sarcina q generatoare de camp pana in punctul in care se determina È
- campul electrostatic este definit si prin linii de camp – curbele tangente in orice punct la vectorul camp electric.
 - Liniile de camp electric incep intotdeauna pe sarcina pozitiva si se termina pe sarcina negativa;
 - Liniile de camp sunt curbe deschise, ele nu se intersecteaza niciodata.










- Campul electric poate fi:
 - Omogen daca liniile de camp sunt paralele si echidistante (ex.: intre doua placi plane, paralele si infinite, incarcate cu sarcini diferite ca semn).
 - Neomogen (ex.: campul creat de o sarcina punctiforma, un dipol)



- Campul E poate fi descris prin:
 - Vectorul intensitate \vec{E} (cantitativ)
 - Linii de camp (calitativ)




Fluxul electric.

- Alta marime ce descrie campul electric este fluxul electric
- Fluxul electric reprezinta totalitatea liniilor de camp ce intra (sau ies) intr-o suprafata normala
- Prin definitie fluxul electric este dat de integrala din produsul dintre \vec{E} si $d\vec{S}$

$$\phi_e = \iint_S \vec{E} \vec{dS}$$

Fluxul electric elementar

$$d\phi_e = E dS_n$$





Legea lui Gauss

• fluxul campului electric printr-o suprafata inchisa este egal cu sarcina q din interiorul acesteia impartita la ε_{0} .

$$\iint_{S} \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0}$$


- unde q_{int} reprezinta sarcina aflata in interiorul suprafetei S
- Consideram cazurile
- **>** =>





- Se observa ca:
- a) $\phi_{total} = 0$, numarul liniilor care intra fiind egal cu a celor care ies; fluxurile se anuleaza reciproc in acest caz.
- **b**) $\phi_{total} > 0$, toate liniile de camp ies din suprafata .

Legea lui Gauss



Demonstratie

Consideram cazul sarcinii interioare

Fie o suprafață închisă Σ în interiorul căreia se află sarcina punctiformă q. Fluxul prin suprafața elementară dS este $d\Phi_o = EdS\cos\alpha$

unde $E = \frac{q}{4\pi \, \varepsilon_0 r^2}$; prin înlocuire se obține:

$$d\Phi_e = \frac{q}{4\pi\,\varepsilon_0} \cdot \frac{dS\cos\alpha}{r^2} = \frac{q}{4\pi\,\varepsilon_0} d\Omega$$

Fracția $dS\cos\alpha/r^2$ reprezintă unghiul solid $d\Omega$ sub care se vede suprafața dS din punctul unde se află sarcina. Prin integrare rezultă:

$$\Phi_e = \frac{q}{4\pi \,\varepsilon_0} \iint_S d\Omega$$

Unghiul solid total în jurul punctului unde se află sarcina este 4 π . Se obține:

$$\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

unde q reprezintă sarcina aflată în interiorul suprafeței.

Legea lui Gauss

Daca in legea lui Gauss consideram distributia volumica de sarcina =>

$$\iint_{S} \vec{E} \, d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V} \rho(\vec{r}) dV$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{V} \operatorname{div} \vec{E} \, dV = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V} \rho(\vec{r}) dV$$

$$=> \iiint_{V} \operatorname{div} \vec{E} \, dV = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V} \rho(\vec{r}) dV$$

> => legea lui Gauss in forma diferentiala poate fi scrisa sub forma:

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$


 Ecuatia arata ca in toate punctele din spatiu in care nu exista sarcini electrice, divergenta campului este nula

Potentialul in electrostatica

- Descrierea campului electric prin marimea vectoriala E este uneori incomoda, chiar dificila, => introducerea marimii scalare potential.
- Potentialul se defineste in functie de lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea unei sarcini de proba intr-un camp electric.

Potentialul in electrostatica

Potentialul creat de o sarcina punctiforma intr-un punct aflat la $\varphi(\vec{r}) = \frac{L_{A\to\infty}}{q_0}$ distanta r de sarcina q este:



$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$

$$\left[\varphi\right]_{SI} = V \qquad 1V = \frac{1J}{1C}$$

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

sau

$$d\varphi(\vec{r}) = -\vec{E}d\vec{r} = -(E_x dx + E_y dy + E_z dz)$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{d\varphi}{dx}; E_y = \frac{d\varphi}{dy}; E_z = \frac{d\varphi}{dz}; \qquad = > \vec{E} = -\text{grad}\varphi = -\nabla\varphi$$

$$\Rightarrow \text{grad}\varphi = \frac{d\varphi}{dx}\vec{i} + \frac{d\varphi}{dy}\vec{j} + \frac{d\varphi}{dz}\vec{k}$$

permite determinarea intensitatii cp. electric atunci cand se cunoaste potentialul

Energia potentiala electrostatica a sarcinii q în punctul în care potentialul electric este arphi

$$W = q\varphi$$

Substanta in camp electric

- Trebuie considerata prezenţa materiei în câmpul electric?
- Experienţele =>comportamanet diferit al subtantelor in câmp electric (în funcţie de natura substanţei)
- => Clasificarea substanţelor în două clase mari:
 - Conductoare (apar prop. electrice in 10⁻⁶s practic instantaneu)
 - Izolatoare (se incarca greu dar raman un timp indelungat in starea de încărcare electrică)

si

semiconductoarele.

Corpuri conductoare în câmp electrostatic

Conductoare:

- metalele şi aliajele conductoare tipice, de clasa I
 - conducţia electrică este asigurată de prezenţa electronilor liberi, care se deplasează instantaneu în reţea.
- conductorii electrolitici şi gazele în condiţiile unei descărcări electrice – conductoare de clasa II.
 - conducţia este asigurată prin ionii pozitivi şi negativi.


Corpuri conductoare în câmp electrostatic

In interiorul corpurilor conductoare (metalice) intensitatea campului electric este nula, ca urmare potentialul este constant

$$\begin{cases} E = 0 & \text{pt. conductoare de clasa I} \\ \varphi = const \end{cases}$$

deoarece la introducerea unui conductor în câmp sarcinile proprii ale corpului se redistribuie instantaneu într-un asemenea mod încât câmpul interior apărut să compenseze (riguros) câmpul aplicat

din exterior (ecranarea)



Corpuri conductoare în câmp electrostatic

Intensitatea cp. electric este data de teorema lui Coulomb. Pe un corp conductor:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{d\Phi}{dS} = \frac{dq/\varepsilon_0}{dS} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $E = \frac{d\Phi}{dS} = \frac{dq/\varepsilon_0}{dS} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $E = \frac{d\Phi}{dS} = \frac{dq/\varepsilon_0}{dS} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $Cu \quad \sigma = dq/dS$ densitate a superficial a de sarcina

Prezenta sarcinilor electrice pe corpurile conductoare determina o presiune electrica:

$$p = \frac{dF}{dS} = \frac{d \ q \cdot E}{dS} = \frac{\sigma dS \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$


• unde intensitatea câmpului electric s-a înlocuit cu $\sigma/2\varepsilon_0$ ca medie a câmpului exterior σ/ε_0 și interior (nul).

Efectul de vârf

$$\varphi_{R} = \varphi_{r} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r}; \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$\sigma_{R} 4\pi R^{2} \quad \sigma_{R} 4\pi r^{2}$$

$$\frac{\sigma_R 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_r 4\pi r^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow \sigma_R R = \sigma_r r \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{\sigma_r}{\sigma_R}$$



- $R > r \Rightarrow \sigma_R < \sigma_r$
 - Densitatile superficiale pe o suprafata metalica cu forma neregulata se afla intr-un raport egal cu raportul razelor partilor de suprafata
 - Ex. 1. paratrasnetul legat la pamant
 - 2. microscop cu emisie in camp
 - etc.
 - Repartitia diferita a sarcinilor pe corpuri cu geometrie variabila (varfuri) poarta denumirea de efect de varf

Efectul de vârf



Efectul de vârf



Paratraznet



Paratraznet ce mareste descarcarea in coroana




Descărcare in coroană in jurul firelor de inalta tensiune.

Capacitatea electrica.

Potentialul unui sfere metalice izolate

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$$

> => sarcina inmagazinata este proportionala cu potentialul



Capacitatea electrica. Condensatoare

 Capacitatea electrică exprimă capacitatea unui conductor de a înmagazina sarcini.

$$C = \frac{q}{\varphi} \qquad [C]_{SI} = F = \frac{1C}{1V}$$

- Clasificarea condensatoarelor
- ▶ 1. Plane
 - a) doua armaturi plan paralele
 - b) Plan multiplu (succesiune de armaturi, incarcate cu sarcini in mod alternant
 - c) Condensatorul sandwich: contine mai multi dielectrici intre armaturi
- 2. Cilindrice formate din doi cilindri de aceeasi inaltime, dar de raze diferite
- \triangleright 3. Sferice formate din doua sfere de raze diferite R_1, R_2 .

$$C = 4\pi\varepsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1},$$


Capacitatea electrica. Condensatoare


Condensatorul plan


$$E = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$$


$$\Delta \varphi = Ed = \frac{qd}{\varepsilon_0 S}$$

$$C = \frac{q}{\Delta \varphi} = \frac{q}{\frac{qd}{\varepsilon_0 S}} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$









Gruparea condensatoarelor

Paralel:

Diferenta de potential este egala

$$\Delta \varphi = \frac{q_1}{C_1} \ si \ \Delta \varphi = \frac{q_2}{C_2}$$


=> sarcina totala

$$q = q_1 + q_2 = C_1 \Delta \varphi + C_2 \Delta \varphi$$

=> capacitatea totala

$$C = \frac{q}{\Delta \varphi} = \frac{(C_1 + C_2)\Delta \varphi}{\Delta \varphi}$$
$$C = C_1 + C_2$$

=>Forma generala $C_{ech,p} = \sum_{i=1}^{n} C_i$



Gruparea condensatoarelor

Serie:

I este aceeasi prin tot circuitul

$$\Delta \varphi_1 = \frac{q}{C_1} \ si \ \Delta \varphi_2 = \frac{q}{C_2}$$

=> diferenta de potential

$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_1 + \Delta \varphi_2 = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}$$


=> capacitatea totala

$$\Delta \varphi = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{\Delta \varphi}{q} = \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\Rightarrow \text{Forma generala} \qquad \frac{1}{C_{ech,serie}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

$$\frac{1}{C_{ech,serie}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$



Capacitatea electrica. Condensatoare

Pentru condensatorul plan, potenţialele la care se încarcă cele două armături sunt φ₊ şi φ₋. Deoarece distribuţia de sarcină este superficială, pentru energia potenţială se poate scrie:

$$W_{p} = \frac{1}{2} \iint_{S} \sigma(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dS \quad \Longrightarrow \quad W_{p} = \frac{1}{2} \varphi_{+} \iint_{S} \sigma_{+} dS + \frac{1}{2} \varphi_{-} \iint_{S} \sigma_{-} dS \quad \Longrightarrow \quad W_{p} = \frac{1}{2} q (\varphi_{+} - \varphi_{-}) = \frac{1}{2} q U$$


• unde $U = \varphi_+ - \varphi_-$ este diferența de potențial dintre armături (tensiunea electrică)=>

$$W_p = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{CU^2}{2}$$
 (*)

unde
$$\vec{E} = -grad \varphi = \frac{U}{d}$$

unde *V*=*S d* este volumul cuprins între armăturile condensatorului.


Expresia energiei conţinute în condensator este aceeaşi cu expresia generală a energiei cp. electric



- D.p.d.v. electric, atomul:
 - in afara oricărui câmp electric prezinta o simetrie perfecta (sarcină pozitivă centrală negativă exterioara)
 - În prezența unui câmp electric simetria se strica => atomul prezinta *un moment electric dipolar* $\vec{p} = q\vec{l}$ paralel cu câmpul aplicat din exterior.
- Dipolul este un sistem de două sarcini egale şi de semn opus aflate la o distanță / (axa dipolului) mică comparativ cu distanțele exterioare şi descris prin momentul dipolar p orientat dinspre sarcina negativă spre cea pozitivă.

- Clasificarea dielectricilor
 - Apolari prezinta simetrie sferica in absenta campului si se caracterizeaza prin dipoli indusi
 - Polari nu prezinta simetrie chiar si in absenta campului si se caracterizeaza prin dipoli permanenti
- Fenomenul ce apare in campul electric s.n. polarizare, care poate fi:
 - polarizare prin deplasare (inductie)
 - polarizarea prin orientare (dipoli, paraelectrica HCl, H₂O)


Marimea ce caracterizeaza fenomenul de polarizare este vectorul polarizatie electrica dat de suma momentelor dipolare din unitatea de volum, \vec{p} .



Cp. in interiorul dielectricului este de forma:

$$\overrightarrow{E_{die}} = \overrightarrow{E_e} + \overrightarrow{E_p}$$

$$E_{die} = E_e - E_p$$




In interiorul dielectricului campul este mai slab decat in vid

In cazul condensatoarelor:

$$C = C_0 \varepsilon_r = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \text{ si } \varepsilon_r \ge 1$$



- unde ε_r este permitivitatea relativa ce arata de cate ori creste capacitatea condensatorului prin introducerea dielectricului
- Descrierea dielectricilor se face prin vectorul inductie electrica:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \overrightarrow{E_{die}} \qquad (*)$$

DIELECTRIC CONSTANTS OF SOME MATERIALS^a

MATERIAL	${\cal E}_r$
Vacuum	1
Air	1.000 54
Carbon dioxide	1.000 98
Polyethylene	2.3
Polystyrene	2.5
Rubber, hard	2.8
Transformer oil	≈ 3
Plexiglas	3.4
Nylon	3.5
Epoxy resin	3.6
Paper	≈ 4
Glass	≈6
Porcelain	≈7
Water, distilled	80
Strontiun titanate	320

Energia în prezența dielectricilor

• Din $W_p = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 V$, $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \sin(*) = >$

$$W_p = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2 V = \frac{1}{2}D \cdot EV$$

- expresia energiei într-un sistem cu dielectric
- => densitatea volumica de energie:

$$w = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$$