Fizica Generala

Curs 8

Regimul stationar in electromagnetism

Regimul stationar in electromagnetism


- Reprezinta cazul deplasarilor de sarcini electrice in miscare uniforma.
- Deplasarea continua cu viteza constanta a sarcinilor determina un curent continuu.
- Toate marimile implicate in aceste fenomene sunt constante in timp – fenomenele fiind stationare.
- Prin deplasarea sarcinilor in urma interactiunii cu materia apare o disipare de energie sub forma de caldura.

ELECTROCINETICA


- Deplasarea purtatorilor de sarcina sub actiunea unui factor extern reprezinta un curent electric.
- Clasificare:
 - curent de conductie transport real de sarcini printre atomii/ionii substantei
 - curentul de convectie miscarea sarcinilor odata cu corpul
 - curentul de deplasare
 - curentul de vid.
- in cele ce urmeaza vom considera numai curentul de conductie.

ELECTROCINETICA


Separate conductors are each in electrostatic equilibrium.




Liniile de camp in jurul unui conductor care nu este in echilibru




liniar





patrat

$$E = \frac{\Delta V}{l}$$



 Intensitatea curentului se defineste drept cantitatea de electricitate ce trece in unitatea de timp printr-un conductor:

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad [I]_{SI} = A$$

- Miscarea purtatorilor de sarcina q are loc sub actiunea combinata a agitatiei termice si a campului electric exterior, ceea ce determina o viteza numita de *drift*, notata cu vectorul \vec{u} .
- Sarcina transportata de purtatorii de sarcina din unitatea de volum intr-un timp dt va fi:

$$dQ = q \cdot n \cdot u \, dt \cdot S \cos \theta \tag{1}$$

unde: n – concentratia purtatorilor de sarcina, egala cu numarul purtatorilor de sarcina din unitatea de volum, S este aria bazei unui cilindru ce delimiteaza volumul respectiv, θ unghiul pe care il face normala la suprafata cu directia vitezei

• => intensitatea curentului electric este: $I = q n u S_n$ (2)

• *Densitatea curentului* – cantitatea de electricitate transportata in unitatea de timp prin unitatea de suprafata a conductorului:

$$\vec{j} = \frac{dQ}{dtdS}\vec{v} = \frac{dI}{dS}\vec{v}$$
 $[j]_{SI} = Am^{-2}$ (3)

cu v este versorul avand directia si sensul lui j.

• Din (2) si (3) se obtine: $\vec{j} = nq\vec{u}$

0

- Sensul conventional al curentului se considera sensul de deplasare al sarcinilor pozitive.
 Sensul real este opus acestuia fiind determinat de sensul de miscare al electronilor.
- Din def. densitatii de curent putem scrie:

$$j = \frac{dI}{dS} \Rightarrow dI = jdS | \int dI = \int jdS \Rightarrow I = \int \int \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

• => I reprezinta fluxul densitatii de curent prin suprafata transversala a conductorului.

• ecuatia de continuitate:

$$-\frac{dQ}{dt} = I = \iint_{S} \vec{j} \, d\vec{S}$$

$$-\frac{d\iiint \rho dV}{dt} = \iint_{S} \vec{j} \, d\vec{S} \Rightarrow -\iiint \frac{d\rho}{dt} \, dV = \iiint div \, \vec{j} \, dV$$

$$\iiint \left(\frac{d\rho}{dt} + div \, \vec{j}\right) \, dV = 0$$

$$\boxed{\frac{d\rho}{dt} + div \, \vec{j}} = 0$$

- In regim stationar $\Rightarrow div \vec{j} = \nabla \cdot \vec{j} = 0$
- In forma integrala:

$$\iiint_V div \, \vec{j} \, dV = \oiint_S \vec{j} \, d\vec{S} = 0$$


liniile de curent sunt curbe inchise; cu alte cuvinte, curentul electric continuu se stabileste numai in circuite inchise

 adica fluxul liniilor de curent printr-o suprafata inchisa este nul.

In orice circuit electric este nevoie de o sursa de tensiune care sa

asigure transportul sarcinilor electrice

 Purtatorii de sarcina se misca sub actiunea unor "forte" imprimate, invingand atractia columbiana (purtator pozitiv-electrod negativ) precum si respingerea columbiana (purtator pozitiv - electrod pozitiv)



• "Fortelor" imprimate le corespunde un camp imprimat

$$\overrightarrow{E}^{i} = \frac{\overrightarrow{F}_{imp}}{q}$$


 Campul imprimat determina tensiunea electromotoare a sursei care produce campul imprimat:

$$\mathsf{E} = \oint_{\Gamma} \vec{E}^i d\vec{\mathsf{I}}$$


 Lucru mecanic efectuat pentru deplasarea sarcinii intr-un circuit inchis este determinat de fortele imprimate si de fortele electrostatice


$$L = q \oint_{\Gamma} \vec{E}^i d\vec{l} + q \oint_{\Gamma} \vec{E}_0 d\vec{l}$$


- unde E_0 este campul electrostatic datorat fortelor coulombiene (complet diferite de fortele imprimate $\vec{F}^i = q\vec{E}^i$).
- in practica sursele de t.e.m. transforma un anumit fel de energie in energie electrica.
- in functie de energia folosita sursele se clasifica:




 Tensiunea ("Forta") electromotoare reprezinta cantitatea de energie electrica consumata de sursa pe un coulomb de sarcina pozitiva ce trece prin sursa de la terminalul de potential mic la cel de potential mare









 Fuell Cells (celule de comustibil)



Celule solare



- Gaz electronic
 - Comparatie curgerea apei pe o panta mica (fara acceleratie-frecare)



- Rezistenta electrica reprezinta masura franarii purtatorilor de sarcina ce se deplaseaza fie printre ionii retelei cristaline in cazul metalelor, fie printre ionii solutiei electrolitice sau gazului, in cazul conductoarelor de clasa II-a.
- Unitatea de masura a R in SI: $[R]_{SI} = \Omega$
- Un ohm este rezistenta unui conductor prin care circula un curent de 1A daca la capetele sale se aplica o tensiune de 1V.
- Rezistenta electrica depinde de natura conductorului (prin rezistivitatea ρ a materialului) precum si de alti factori dintre care cel mai important este temperatura. Astfel un conductor de lungime I si sectiune S are o rezistenta:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

unde $\rho = \rho_0[1+\alpha(t-t_0)]$ $[\rho]_{SI} = \Omega m$ unde ρ_0 este rezistivitatea la $t_0 = 0^{\circ}$ C iar α – coeficientul termic al rezistivitatii.

Inversul rezistentei se numeste conductanta

$$G = \frac{1}{R}$$
 $[G]_{SI} = \Omega^{-1} = S$ (siemens)


o iar inversul rezistivitatii este conductivitatea

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$
 $[\sigma]_{SI} = \Omega^{-1} m^{-1}$

MATERIAL	ρ	α	
Silver	$1.6\times10^{-8}~\Omega{\cdot}m$	3.8×10^{-3} /°C	
Copper	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}	
Aluminum	2.8×10^{-8}	3.9×10^{-3}	
Brass	$\approx 7 \times 10^{-8}$	2×10^{-3}	
Nickel	7.8×10^{-8}	6×10^{-3}	
Iron	10×10^{-8}	5×10^{-3}	
Steel	$\approx 11 \times 10^{-8}$	4×10^{-3}	
Constantan	49×10^{-8}	1×10^{-5}	
Nichrome	100×10^{-8}	4×10^{-4}	


^a At a temperature of 20°C.

Dependenta de temperatura



Codul culorilor

Resistor Color Code




Color	1 st Band	2 nd Band	3 rd Band	Multiplier	Tolerance
Black	0	О	О	x 1 Ω	
Brown	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Red	2	2	2	× 100 Ω	+/- 2%
Orange	3	3	3	×1ΚΩ	
Yellow	4	4	4	x 10K Ω	
Green	5	5	5	× 100K Ω	+/5%
Blue	6	6	6	x 1M Ω	+/25%
Violet	7	7	7	× 10M Ω	+/1%
Grey	8	8.	8		+/05%
White	9	9	9		
Gold				x .1 Ω	+/- 5%
Silver				x .01 Ω	+/- 10%

 Dispozitivele a caror caracteristica principala este rezistenta se numesc rezistoare. O clasificare sumara a rezistoarelor este prezentata mai jos:

$$Re\ zistoare \begin{cases} liniare\ R = U/I \\ R = R(tensiune) \\ R = R(\theta) \begin{cases} NTC \\ PTC \\ R = R(flux\ lu\ min\ os) \end{cases} \\ variabile \begin{cases} liniare \\ log\ aritmice \end{cases}$$


- Un circuit electric este un aranjament de dipoli macroscopici prin care poate trece un curent electric.
- Dipolii sau elementele circuitului se clasifica in:
 - Dipoli activi sursele de tensiune (baterie electrica, acumulatori etc) caracterizate prin prezenta unei tensiuni la borne – masurabila cu un voltmetru.
 - Dipoli pasivi consumatorii sau receptorii de energie care, in lipsa alimentarii, nu prezinta tensiune la borne (rezistoare, becuri, resouri etc).
- Descrierea dipolilor se face prin caracteristica de curent (caracteristica volt-ampermetrica) I=I(U) sau caracteristica inversa U=U(I).



- Legea lui Ohm mocroscopica
- Daca intre doua puncte ale unui conductor se aplica o diferenta de potential $U = \varphi_1 \varphi_2$, prin conductor va trece un curent a carui intensitate este proportionala cu tensiunea la borne:

$$I = \frac{U}{R} = GU$$

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit



$$I = \frac{\mathbf{E}}{R+r}$$

Leagea lui Ohm pentru un circuit intreg simplu

- Legea lui Ohm microscopica
- Din legea lui Ohm pentru o portiune de circuit si din

$$|E| = grad \varphi = U/l$$

$$\circ = > I = \frac{El}{\rho \frac{l}{S}} = \sigma ES = > \vec{J} = \sigma \vec{E}$$
 legea lui Ohm in forma locala (intrum punct)

$$\vec{j} = -\sigma \nabla \varphi$$

densitatea de curent este de sens contrar cu gradientul potentialului

 Este o lege de material care arata ca densitatea de curent in orice punct al unui conductor este proportionala cu intensitatea campului electric.

- Explicatia proceselor de conductie electrica este de natura microscopica.
- Teoria clasica elaborata de Drude si Lorentz are la baza modelul "gazului electronic" – conform caruia electronii liberi din metal se comporta similar atomilor unui gaz ideal. in absenta unui camp electric electronii sunt supusi miscarii de agitatie termica. In prezenta unui camp electric forta electrica va determina o miscare de drift in decursul careia electronii vor suferi ciocniri sistematice cu ionii din nodurile retelei cristaline. Dupa ciocnire electronii pornesc cu viteza initiala nula (! clasic) intr-o miscare accelerata:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = -\frac{e\vec{E}}{m}$$

$$\vec{u}_{mediu} = \vec{a}\tau = -\frac{e\tau}{m}\vec{E}$$


unde τ este timpul de relaxaretimpul mediu intre doua ciocniri consecutive


$$\vec{j} = n(-e)\left(-\frac{e\tau}{m}\vec{E}\right) = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E}$$
 unde $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ este conductivitatea materialului, dependenta de concentratia na purtatorilor de sarcina

$$\mu = \frac{e \tau}{m}$$
 mobilitatea purtatorilor de sarcina, reprezinta viteza medie a purtatorilor de sarcina intr-un camp electric unitar E = 1 V/m.

Legile lui Kirchhoff


- Daca n este numarul de noduri si b numarul de ochiuri ale unui circuit electric, se pot scrie legile lui Kirchhoff:
 - Prima lege a lui Kirchhoff (legea nodurilor):






A doua lege a lui Kirchhoff (legea ochiurilor de retea)

(**)
$$\sum_{i=1}^{p} \mathsf{E}_i = \sum_{j=1}^{s} I_j R_j \text{ de b ori}$$




Gruparea rezistoarelor

Gruparea in serie



Gruparea in paralel



$$R_S = \sum_{i=1}^n R_i$$

$$R_{\mathcal{S}} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\frac{1}{R_P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Gruparea rezistoarelor


Gruparea in serie

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = IR_1 + IR_2$$

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{IR_1 + IR_2}{I} = R_1 + R_2$$

Forma generala

$$R_S = \sum_{i=1}^n R_i$$



Gruparea rezistoarelor

Gruparea in paralel


$$I_{1} = \frac{\Delta U}{R_{1}} \text{ si } I_{2} = \frac{\Delta U}{R_{2}}$$

$$I = I_{1} + I_{2} = \frac{\Delta U}{R_{1}} + \frac{\Delta U}{R_{2}}$$

$$\frac{I}{\Delta U} = \frac{1}{R} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}}$$

Forma generala

$$\frac{1}{R_P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$



Legea lui Joule

Puterea electrica

$$P = UI = I^{2}R = \frac{U^{2}}{R}$$
$$[P]_{SI} = 1W$$
$$1W = \frac{1J}{1s}$$

 La trecere curentului electric print-un conductor acesta se incalzeste

$$W = UIt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t$$

$$[W]_{SI} = J$$







Masurarea rezistentelor

Puntea Wheatstone

- R_x necunoscuta
- R₁ reziztenta reglabila de precizie
- R₂ si R₃ rezistente fixe
- Relatiile pentru puntea echilibrata (V_P=V_O):

$$I_s R_1 = I_d R_x$$
$$I_s R_2 = I_d R_3$$

• Prin impartire => $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3}$

$$R_x = R_1 \frac{R_3}{R_2}$$

To "balance" this bridge circuit, calibrated resistor R_1 is varied...

