

Curso de Ciência da Computação

Algoritmos e Programação de Computadores 2per Programação Orientada a Objetos POO

Profa. Fernanda dos Santos Cunha

Objetos const



- O qualificador const na declaração de um objeto indica que o mesmo é uma constante, e nenhum de seus membros pode ser alterado: const Data natal(25,12,2016).
 - Problema: isto faz com que o compilador proíba o acesso a qualquer função membro porque não sabe quais funções alteram os seu dados.

Objetos const



Colocar o const após os parênteses dos parâmetros da função faz com que tal função não possa modificar o objeto que a invoca:

```
class Data {
    int d, m, a;
public:
    Data(int dd, int mm, int aa);
    void initData(int dd, int mm, int aa); // obj const não a acessam
    int bissexto() const {
        return (a%4==0 && a%100 || a%400==0); }
    void printData() const;
    ...
};
void printData() const { // necessário colocar const na definição tb
    cout << endl << d << "/" << m <<"/" << a << endl;
}</pre>
```

Objetos como argumentos de UNIVALI funções-membro class Venda { int npecas; float preco; public: Venda(int n, float p); void getVenda(); void printVenda() const; void addVenda(Venda v1, Venda v2); void addVenda(Venda v1, Venda v2) { npecas = v1.npecas + v2.npecas; preco = v1.preco + v2.preco; } void printVenda() const { cout << setiosflags(ios::fixed) // n\u00e3o notac\u00e3o cientifica</pre> << setiosflags(ios::showpoint) // ponto decimal << setprecision(2) // duas casas << setw(10) << npecas; // tamanho 10 espaços na tela **cout** << **setw**(10) << preco << **endl**; // fazer include do <iomanip> para usar estas funcoes

```
Objetos como argumentos de
                funções-membro
class Venda {
  int npecas; float preco;
 public:
  Venda(int n, float p);
  void getVenda();
  void printVenda() const;
  void addVenda(Venda v1, Venda v2);
};
void addVenda(Venda v1, Venda v2) {
  npecas = v1.npecas + v2.npecas; preco = v1.preco + v2.preco;}
int main() {
 Venda a(5,120.50), b, total;
 b.getVenda();
 total.addVenda(a,b); // objeto total invoca função
 cout<< "Venda A" <<a.printVenda() << endl;</pre>
 cout<< "Venda B" <<b.printVenda() << endl;</pre>
 cout<< "Total" <<total.printVenda() << endl;</pre>
                                               return 1; }
```

```
Objetos como retorno de
                                                      UNIVALI
                     funções
class Venda {
  int npecas; float preco;
 public:
  Venda(int n, float p);
  void getVenda();
  void printVenda() const;
  Venda addVenda(Venda v1) const; // não modifica o objeto !!!!
Venda addVenda(Venda v1) const {
                  aux.npecas = npecas + v1.npecas;
  Venda aux;
  aux.preco = preco + v1.preco; return aux; }
int main(){
 Venda a(5,120.50), b, total;
 b.getVenda();
 total = a.addVenda(b); // objeto a invoca função
 return 1; }
```

Sobrecarga de Operadores



- Transformar expressões obscuras e complexas por outras mais óbvias e intuitivas
 - Nos programas anteriores :
 total.addVenda(a,b);
 total = a.addVenda(b);
 - Não ficaria mais claro e direto: t = a + b;
- Sobrecarregar um operador: redefinir seu símbolo, de modo que ele se aplique também aos tipos definidos pelo programador (classes e estruturas).

Sobrecarga de Operadores



- Sobrecarga é definida por meio de funções chamadas operadoras, que podem ser criadas como membros de classes ou independentes, acessíveis a todo o programa.
- Deve-se respeitar a definição original do operador: não se muda um operador binário (2 operandos) para criar um operador unário (1 operando).
- Não se pode estender a linguagem inventando novos operadores, com novos símbolos.

Sobrecarga de Operadores



- Deve-se continuar obedecendo a precedência original do operador.
- Não podem ser sobrecarregados os operadores:
 - Ponto de acesso a membros (.)
 - Resolução de escopo (::)
 - Condicional Ternário (?:)
- Regra básica para sobrecarga:
 - Operador unário definido como função-membro de classe não recebe nenhum argumento, enquanto que operador binário definido como função-membro de classe recebe um único argumento.

Sobrecarga de Operador ++ Pré class Ponto{ int x,y; public: **Ponto(int** x=0, int y=0) { this->x = x; this->y = y; }; void operator ++ () { ++x; ++y; }; // operador incremento pré void printPonto () const; void printPonto () const { cout<< "(" << x << "," << y<< << ")"<< endl; int main(){ Saída: Ponto p1, p2(2,3); p1=(0,0)**cout**<< "p1 = " << p1.printPonto() << **endl**; p2=(2,3)**cout**<< "p2 = " << p2.printPonto() << **endl**; ++p1=(1,1)++p1; ++ p2; // incrementa pontos **cout**<< "++p1 = " << p1.printPonto() << **endl**; ++p2=(3,4)**cout**<< "++p2 = " << p2.printPonto() << **endl**; return 1; }

Sobrecarga de Operador ++ Pré

- Valor de retorno da função operadora:
- A função operator++() da classe ponto tem um defeito sutil se fizer a instrução:

```
p2 = ++p1;
```

 Compilador não irá compilar esta instrução, pois a função operadora não tem retorno definido !! class Ponto{

```
Ponto operator ++ () {
     ++x; ++y;
     Ponto aux; aux.x = x; aux.y = y; return aux;
};
};
```

Sobrecarga de Operador ++ Pré

```
int main(){
 Ponto p1, p2(2,3), p3;
 cout<< "p1 = " << p1.printPonto() << endl;
 cout<< "p2 = " << p2.printPonto() << endl;
 cout<< "++p1 = ";
 (++p1).printPonto(); // incrementa e imprime, antes não dava
 cout<< "++p2 = ";
 (++p2).printPonto(); // incrementa e imprime
 p3 = ++p1; // incrementa e atribui
                                              Saída:
 cout<< "p3 = ";
 p3.printPonto(); // incrementa e imprime
                                              p1=(0,0)
 return 1;
                                              p2=(2,3)
 }
                                              ++p1=(1,1)
                                              ++p2=(3,4)
                                              p3=(2,2)
```

Objetos temporários sem nome

 Ao invés de criar o objeto temporário aux class Ponto{

Sobrecarga de Operador ++ Pós

- Como o operador ++ tem 2 maneiras de uso (pré e pós fixada), a sobrecarga vai ser diferenciada pelo compilador pelo número de argumentos da função:
 - Sem nenhum parâmetro => operação pré fixada
- Assim, para definir a operação pós fixada usa-se a função operator ++(int)
 - O parâmetro servirá apenas para o compilador diferenciar as duas formas de uso, a função também irá ignorar este argumento.

Sobrecarga de Operador ++ Pós **class** Ponto{ int x,y; public: Ponto(int x=0, int y=0) { this->x = x; this->y = y; }; Ponto operator ++ () { // operador incremento pré ++x; ++y; **return** Ponto(x,y); }; Ponto operator ++ (int) { // operador incremento pós ++x; ++y; **return** Ponto(x-1,y-1); }; // incrementou o objeto mas retorna o ponto anterior void printPonto () const; Saída: **}**; p1=(0,0)int main(){ p2=(2,3)Ponto p1, p2(2,3); cout<<"p1= "<< p1.printPonto() <<endl;</pre> ++p1=(1,1)cout<<"p2= "<< p2.printPonto() <<endl;</pre> p2++=(2,3)**cout**<<"++p1= "<< (++p1).printPonto() <<**endl**; cout <<"p2++= "<< (p2++).printPonto() << endl; p2=(3,4) cout<<"p2= "<< p2.printPonto() <<endl; return 1; }</pre>

Sobrecarga de Operadores Binários



- Relembrando a regra básica para sobrecarga:
 - Operador unário definido como função-membro de classe não recebe nenhum argumento, enquanto que operador binário definido como funçãomembro de classe recebe um único argumento.
- Exemplo: sobrecarga de operador aritmético +

Sobrecarga de Operadores Binários class Venda { int npecas; float preco; public: Venda(int n, float p); void getVenda(); void printVenda() const; Venda operator + (Venda v) const; // funcao operadora !!!! Venda operator + (Venda v) const { float pre = preco + v.preco; int pec = npecas + v.npecas; return Venda(pec, pre); } int main(){ Venda a(5,120.50), b, c(30,6000.3), t, total; b.getVenda(); t = a + b; // usando sobrecarga total = a + b + c; // somas múltiplas

return 1; }