<u>Installation de GLPI 10 sur Debian 12</u>

Prérequis:

- Avoir une machine Debian 12 avec IP fixe
- Ajouter une entrée pour le serveur dans votre console DNS.

Mettre a jour votre machine

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Installer les prérequis au fonctionnement de GLPI.

sudo apt-get install apache2 php mariadb-server

Puis installer les extensions nécessaires.

sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu

Sécurisation de MariaDB (la base de données)

sudo mysql_secure_installation

```
etting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
Switch to unix socket authentication [Y/n] n
... skipping.
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
o log into MariaDB without having to have a user account created for
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
roduction environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
ccess. This is also intended only for testing, and should be removed
pefore moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
 - Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
```

Création de la base de données de GLPI. Saisir le mot de passe root de Maria DB défini précédemment.

```
sudo mysql -u root -p
```

Rentrer les commandes lignes par lignes. Modifier «MotDePasse » par un que vous définissez.

```
CREATE DATABASE glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpiadm@localhost IDENTIFIED BY "MotDePasse";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

Téléchargez GLPI.

```
cd /tmp
```

 $\frac{\text{wget } \underline{\text{https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-lo.0.10.tgz}}{10.0.10.tgz}$

Décompressez l'archive dans /var/www/

```
sudo tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Définir Apache2 comme propriétaire des fichiers de GLPI.

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Création du répertoire /etc/glpi afin d'y stocker les fichiers de configuration.

sudo mkdir /etc/glpi

Donnez les droits à Apache2 dessus.

sudo chown www-data /etc/glpi/

Déplacez le répertoire « config » de GLPI.

sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi

Même chose pour le dossier « files ».

sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi

Création du dossier qui stockera les journaux de GLPI.

```
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Création des fichiers de configuration afin de dire à GLPI où aller chercher les données.

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Intégrer les lignes suivantes.

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}</pre>
```

Création d'un deuxième fichier de configuration.

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Intégrer les lignes suivantes.

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');</pre>
```

Maintenant nous allons configurer le serveur web Apache2. Créez un nouveau fichier.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.votre-domaine.conf
```

Dans ServerName rentrer le nom déclarer dans votre DNS.

Enregistrez le fichier en faisant ctrl+x.

Activez maintenant ce site dans Apache2.

sudo a2ensite glpi.votre-domaine.conf

Et désactiver le site par défaut.

sudo a2dissite 000-default.conf

Activer le module « rewrite » car on l'a utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost.

sudo a2enmod rewrite

Redémarrer le service Apache2.

sudo systemctl restart apache2

La partie serveur est terminé, il faut nous rendre maintenant sur l'interface web de GLPI pour procéder à son installation.

Initialisation de GLPI

Premièrement choisissez votre langue et cliquez sur OK.



Acceptez les termes de la licence.



Cliquez sur « Install » pour commencer l'installation.



Assurez-vous que toutes les extensions de PHP et les librairies sont installées. Défiler jusqu'en bas et cliquer sur « continue »



Maintenant remplissez les informations de connexion a votre base de données.



Le programme d'installation tente d'établir une connexion avec la base de données. Une fois la connexion établie, sélectionnez la base de données que vous avez configurée précédemment et cliquez sur "Continuer".





Dans l'étape suivante, choisissez d'envoyer ou non les statistiques d'utilisation et cliquez sur "Continuer".



Dans l'étape suivante, un lien permettant de signaler des bogues ou d'obtenir de l'aide avec GLPI sera fourni. Cliquez sur "Continuer" pour passer à l'étape suivante.




Une fois l'installation terminée, cliquez sur "Utiliser GLPI" pour vous connecter.




Une fois l'installation terminée, cliquez sur "Utiliser GLPI" pour vous connecter.

Login: glpi

Password: glpi



GLPI est maintenant installé.



<u>Sécurité</u>


Pour des raisons de sécurité :

• Dans votre VM Debian supprimez le dossier /var/www/html/glpi/install.

rm /var/www/html/glpi/install

• Dans l'interface web de GLPI, modifiez le mot de passe des utilisateurs par défaut.

Allez dans Administration / Utilisateurs et cliquez sur l'utilisateur dont vous voulez changer le mot de passe ou le login.



Changez le mot de passe et n'oubliez pas de sauvegarder votre configuration.

