
RAPPORT: FAI

NOÉ ZENNER WILLIAM HERTRICH OLIVIER LAMONTAGNE

1) Introduction	4
2) Configuration de base des AS a) Configuration des interfaces physiques et des loopback b) Renommage des routeurs c) Routage RIP/OSPF RIP OSPF	5 5 6 6 6 7
3) Configuration de MPLS	8
4) Configuration de BGP a) Configuration de iBGP Routeur réflecteur Routeurs clients Test des sessions b) Configuration des routeurs de bordure connectés a un autre AS c) Configuration de eBGP	9 9 10 11 12 12
5) Configuration des VRF a) Configuration des VRF VRF côté FAI VRF côté client b) Routage Routage statique Routage RIP	13 13 13 14 14 14
6) Nattage du serveur web	15
7) Fichiers de configuration PE1 PE2_ASBR2 ASBR1 P1 AS 10 P1 AS 20 PE6_ASBR6 ASBR5 PE5 ASBR3 P2 P1 AS 30 ASBR7 ASBR4 CE1_1 CE2_1 CE2_2	16 16 19 22 25 29 32 36 39 42 45 48 51 54 57 60 62

1) Introduction

Dans la partie FAI il nous était demandé de simuler une structure de cœur de réseau de FAI, grâce à un outil appelé EVE-NG. Ce coeur de FAI est structuré en 3 AS. Nous avions également 2 clients, répartis sur 5 sites, à interconnecter grâce à MPLS-VPN. Au niveau du FAI, il était aussi primordial d'assurer la disponibilité pour les clients, c'est pourquoi nous devions également faire de la redondance. La topologie, une fois finie, sera de cette forme :




Les ronds en pointillés représentent les AS, tandis que les carrés représentent les sites distants. Les carrés de même couleur sont interconnectés grâce à MPLS-VPN. Les sites associés aux carrés verts utiliserons du routage RIP tandis que les sites associés aux carrés rouges utiliserons du routage statique.

2) Configuration de base des AS

a) Configuration des interfaces physiques et des loopback

Nous avons tout d'abord configuré les adresses IP des interfaces physiques et de loopback. Les interfaces de loopback nous permettent d'identifier les routeurs, étant donné que les réseau au sein des AS sont les mêmes entre les AS. Le plan d'adressage est le suivant:



Pour configurer les interfaces, nous utilisons les commandes suivantes (tout en suivant le plan d'adressage):

```
int <nom de l'interface>
ip addr <ip> <masque>
```

La première commande permet de rentrer en mode configuration pour l'interface sélectionnée et la deuxième permet de définir une adresse ip statique à l'interface sélectionnée. L'interface loopback aura comme nom lo0 dans notre cas sur tous les routeurs.

Si l'interface en question n'est pas activée (down) nous aurons également besoin de cette commande:

no shut

Qui s'exécute en mode configuration de l'interface et qui permet d'activer l'interface.

b) Renommage des routeurs

Nous allons ensuite renommer les routeurs afin que la topologie soit plus claire (pour que le nom de l'équipement réseau soit également visible depuis la console). Pour éditer le nom depuis eve-ng, il suffit d'éteindre l'équipement et de le modifier grâce à un clic droit. Au niveau de l'équipement lui-même, la commande:

```
hostname <nom>
```

Nous permettras de changer le nom d'hôte de l'equipement.

c) Routage RIP/OSPF

Après avoir configuré les adresses IP des interfaces et avoir renommé les routeurs, il faut maintenant configurer le routage à l'intérieur même des AS. Pour cela nous allons utiliser les protocoles RIP et OSPF. La principale différence entre RIP et OSPF est qu'ils n'utilisent pas les mêmes algorithmes et les mêmes méthodes. RIP est un protocole de routage à vecteur de distance, tandis que OSPF est un protocole de routage à état de liaison.

RIP

Les routeurs concernés par rip seront ceux de l'AS 10 et de l'AS 20. La configuration de RIP peut se faire telle que ci-dessous (la configuration entière des routeurs sera en annexe):

```
router rip
version 2
no auto-summary
network <réseau à déclarer>
```

Depuis le terminal de configuration (conf t) nous pouvons accéder à la configuration de rip en faisant un router rip. La deuxième commande nous permet de spécifier au routeur (ainsi qu'aux autres routeurs) que la version de rip utilisée est la 2. La 3ème commande permet de ne pas summarizer les adresses partagées dans les annonces rip, c'est-à- dire de partager avec le masque tel qu'il est. Enfin la dernière commande permet d'annoncer les réseau que le routeur connaît (attention a bien annoncer l'adresse de loopback également en /32 dans notre cas). Tous les routeurs d'un même AS (seulement ceux concernés par rip) nécessitent cette configuration pour pouvoir communiquer entre eux (sauf ceux directement connectés). Voici un exemple de configuration appliquée à notre topologie (celle de P1 de l'AS 10 dans notre cas):

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.10.4.4
```

```
network 10.10.10.0
network 10.10.10.4
network 10.10.10.8
```

Nous pouvons ensuite confirmer la bonne communication en prenant un routeur d'un bout de l'AS et en essayant de ping un routeur qui se situe à l'autre bout de ce même AS. Voici le résultat d'un ping entre PE1 et ASBR1 de l'AS 10:

```
PE1>ping 10.10.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

Nous voyons bien que le ping passe bien en spécifiant l'adresse de loopback de ASBR 1.

OSPF

Les routeurs concernés par OSPF seront tous les routeurs de l'AS 30. La configuration de OSPF peut se faire telle que ci-dessous:

```
router ospf 1
network <réseau> <masque inversé (wildcard)> area <zone ospf>
```

La première commande permet de spécifier le numéro de processus OSPF, tandis que la deuxième commande nous permet de déclarer les réseaux connus par le routeur. La déclaration des réseaux est faite à l'aide de masques inversés (255.255.255.255 - masque). La zone ospf permet à un routeur d'alléger le traitement, il ne prendra en compte seulement les informations concernant sa zone. Un exemple appliqué à notre topologie serait (de P1 de l'AS 30):

```
router ospf 1
network 10.10.8.8 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
```

Nous pouvons ensuite confirmer la bonne communication en prenant un routeur d'un bout de l'AS et en essayant de ping un routeur qui se situe à l'autre bout de ce même AS. Voici le résultat d'un ping entre ASBR6 et ASBR7 de l'AS 30:

```
PE6_ASBR6>ping 10.10.7.7

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.7, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
PE6_ASBR6>
```

Nous voyons bien que le ping passe bien en spécifiant l'adresse de loopback de ASBR7

3) Configuration de MPLS

Pour que les sites des différents clients puissent communiquer entre eux, nous aurons besoin d'un protocole spécifique nommé MPLS. MPLS se base sur de la commutation de label et non du routage, améliorant la performance du réseau. La configuration de MPLS peut se faire telle que ci-dessous:

```
int e<numéro d'interface>
mpls ip
```

Nous exposerons cette commande sur toutes les interfaces des routeurs du FAI, sauf sur les interfaces d'un routeur de bordure directement connecté à un autre AS ou nous utiliserons plutôt:

```
int e<numéro d'interface>
mpls bgp forwarding
```

Voici un exemple de configuration de MPLS (routeur ASBR7 de l'AS 30):

```
interface Loopback0
  ip address 10.10.7.7 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
  ip address 172.16.10.2 255.255.252
  mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/1
  ip address 10.10.10.1 255.255.252
  mpls ip
```

Pour tester la bonne mise en place de MPLS nous pouvons utiliser:

```
sh mpls ip binding summary
```

Voici le résultat d'une telle commande sur ASBR7 par exemple:

Nous voyons bien les labels echangés.

4) Configuration de BGP

a) Configuration de iBGP

Routeur réflecteur

Après avoir configuré le routage à l'intérieur des AS, nous allons maintenant configurer iBGP pour la transmission des préfixes ipv4 et vpnv4 a l'intérieur même des AS. Pour se faire, nous allons désigner un routeur comme le routeur "réflecteur" c'est-à- dire qu'il va re-emettre sur ses interfaces ce qu'il reçoit d'un routeur client. Nous aurons donc également des routeurs clients, qui seront les routeurs de bordures (ASBR). Voici la configuration pour le routeur réflecteur:

```
router bgp <numéro d'AS>
bgp log-neighbor-changes
neighbor <ip du voisin> remote-as <numéro d'AS du voisin>
neighbor <ip du voisin> update-source Loopback0
neighbor <ip du voisin> route-reflector-client
```

La première commande permet de rentrer en mode configuration avec comme numéro d'AS celui spécifié. La seconde permet de notifier les voisins des changements au niveau des routes. Nous rentrons ensuite dans la configuration d'un client. Dans la 3ème commande, nous indiquons quel est notre voisin et à quel AS il appartient. La 4ème commande permet de ne communiquer qu'avec l'adresse de loopback. Et enfin, la 5eme permet de dire que le router ayant l'ip spécifiée dans la commande, est un client du routeur réflecteur.

Pour assurer le partage des préfixes vpnv4 nous devons rajouter une configuration telle que ci-dessous dans le routeur réflecteur:

```
address-family vpnv4
neighbor <ip du voisin> activate
neighbor <ip du voisin> route-reflector-client
```

La première commande permet de passer en mode configuration de vpnv4 dans bgp. Les commandes suivantes sont similaires à celles utilisées dans la configuration simple de bgp mais ne s'appliquent qu'a vpnv4.

Un exemple appliqué à notre topologie et regroupant la configuration simple et vpnv4 de bgp serait (de P1 de l'AS 30):

```
router bgp 10

bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.1.1 remote-as 10
neighbor 10.10.1.1 update-source Loopback0
neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
neighbor 10.10.2.2 remote-as 10
neighbor 10.10.2.2 update-source Loopback0
```

```
neighbor 10.10.2.2 route-reflector-client
neighbor 10.10.3.3 remote-as 10
neighbor 10.10.3.3 update-source Loopback0
neighbor 10.10.3.3 route-reflector-client
address-family vpnv4
neighbor 10.10.1.1 activate
neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
neighbor 10.10.2.2 activate
neighbor 10.10.2.2 route-reflector-client
neighbor 10.10.3.3 activate
neighbor 10.10.3.3 send-community extended
neighbor 10.10.3.3 route-reflector-client
```

Routeurs clients

Au niveau des routeurs clients du router réflecteur, il est également nécessaire de faire certaines configurations. Une configuration de base de routeur client serait telle que ci-dessous:

```
router bgp <numéro d'AS>
bgp log-neighbor-changes
neighbor <ip du voisin> remote-as <AS voisin>
neighbor <ip du voisin> update-source Loopback0
```

Comme pour le routeur réflecteur, la première commande permet de rentrer en mode configuration de bgp et de spécifier l'AS auquel appartient le routeur. La seconde commande permet de notifier les voisins des changements éventuels de routes. La 3eme commande permet de spécifier notre voisin et l'AS auquel il appartient. Dans notre cas, le numéro d'AS sera le même pour le routeur client, et pour le routeur réflecteur. Et enfin, la dernière commande nous permet de communiquer avec les autres routeurs qu'au travers de l'interface de loopback (l'adresse source sera celle de loopback). Après avoir configuré le routeur réflecteur et le client avec la configuration de base, une session iBGP sera montée entre eux. Comme pour le routeur réflecteur, pour assurer la bonne transmission des préfixes ipv4 et vpnv4, il faudra ajouter les addressfamily dans la configuration des routeurs clients. La configuration pour ipv4 sera faite telle que ci-dessous (en mode configuration de bgp):

```
address-family ipv4
neighbor <ip du voisin> activate
neighbor <ip du voisin> next-hop-self
```

La première ligne permet de rentrer en mode configuration des préfixes ipv4 dans bgp. La seconde permet de déclarer un voisin bgp ainsi que son AS (dans notre cas l'AS sera la

même que celle du routeur réflecteur). Et la 3eme commande permet d'indiquer au routeur réflecteur que le prochain saut se fera par le routeur client. La configuration des préfixes vpnv4 dans bgp se fera telle que ci-dessous:

```
address-family vpnv4
neighbor <ip du voisin> activate
neighbor <ip du voisin> next-hop-self
```

La première ligne permettra de passer en mode configuration des préfixes vpnv4. Les deux lignes suivantes sont similaires à celles de la configuration des préfixes ipv4.

Un exemple appliqué à notre topologie et regroupant la configuration simple et vpnv4 de bgp serait (de ASBR5 de l'AS 30):

```
router bgp 30

bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.8.8 remote-as 30
neighbor 10.10.8.8 update-source Loopback0
neighbor 172.16.10.9 remote-as 20
!
address-family ipv4
neighbor 10.10.8.8 activate
neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
exit-address-family
!
address-family vpnv4
neighbor 10.10.8.8 activate
neighbor 10.10.8.8 send-community extended
neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
exit-address-family
```

Test des sessions

Pour vérifier que les sessions iBGP ont bien été montée entre le routeur réflecteur et le routeur client nous pouvons procéder tel que ci-dessous:

```
sh ip bgp summary
```

Qui nous permettra d'afficher le statut des sessions BGP montées. Voici le résultat de cette commande sur le routeur P1 de l'AS 30:

```
P1#sh ip bgp summary
BGP router identifier 10.10.8.8, local AS number 30
BGP table version is 1, main routing table version 1
               ٧
                           AS MsgRcvd MsgSent
                                               TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
Neighbor
10.10.5.5
                                         172
                           30
                                                        0
                                                              0 02:27:38
                                                                                0
10.10.6.6
               4
                           30
                                 169
                                         174
                                                              0 02:27:38
                                                                                0
                           30
                                  168
                                          172
                                                              0 02:27:45
                                                                                0
10.10.7.7
P1#
```

On voit bien que les 3 sessions iBGP sont montées (les 3 routeurs clients du même AS).

b) Configuration des routeurs de bordure connectés a un autre AS

Pour assurer la bonne transmission des routes vpnv4 entre les AS il est important de faire la commande:

```
no bgp default route-target filter
```

Sur les routeurs de bordures directement connectés à des AS distant.

c) Configuration de eBGP

Une fois iBGP configuré, il faut maintenant configurer eBGP, c'est-à-dire les sessions BGP entre les AS. La configuration de eBGP est assez similaire à celle de iBGP dans le montage des sessions. Celle-ci peut être faite telle que ci-dessous:

```
router bgp <numéro de l'AS>
neighbor <ip du voisin distant> remote-as <AS distant>
```

Nous rentrons tout d'abord en configuration de BGP en spécifiant l'AS auquel appartient notre routeur. Puis nous spécifions le routeur voisin et son AS (qui sera donc un AS différent à celui du routeur que nous configurons). En rentrant cette configuration sur les deux routeurs de bord des AS concernés, la session BGP sera montée et fonctionnelle. Pour pouvoir transmettre les préfixes ipv4 et vpnv4 il faudra également configurer les address familly sur les routeurs de bord. Pour ipv4:

```
address-family ipv4
neighbor <ip du voisin distant> activate
```

On rentre d'abord en mode configuration des préfixes ipv4 puis on déclare le voisin distant. Voici la configuration pour vpnv4:

```
address-family vpnv4
neighbor <ip du voisin distant> activate
```

On rentre d'abord en mode configuration des préfixes vpnv4 puis on déclare le voisin

distant. Voici un exemple de configuration sur le routeur ASBR7 de l'AS 30:

```
router bgp 30
neighbor 172.16.10.1 remote-as 10
address-family ipv4
neighbor 172.16.10.1 activate
address-family vpnv4
neighbor 172.16.10.1 activate
neighbor 172.16.10.1 send-community extended
```

Nous pouvons ensuite vérifier que les sessions ont bien été montée grâce à:

```
sh ip bgp summary
```

Le résultat de la commande sur le routeur ASBR7 de l'AS 30 est:

```
ASBR7#sh ip bgp summary
BGP router identifier 10.10.7.7, local AS number 30
BGP table version is 1, main routing table version 1
                           AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
Neighbor
10.10.8.8
                            30
                                                                0 03:25:51
                                                                                  0
172.16.10.1
                                                                0 03:26:28
                                                                                  0
                            10
                                   234
                                           233
ASBR7#
```

Nous voyons bien que la session eBGP ainsi que la iBGP sont bien montées.

5) Configuration des VRF

Les VRF (virtual routing and forwarding) est une technologie primordiale dans l'utilisation de MPLS VPN étant donné qu'elle permet à un routeur de posséder plusieurs instances de tables de routage. De plus, grâce à l'activation de MPLS, la communication se fera à l'aide de labels entre les sites.

a) Configuration des VRF

VRF côté FAI

Nous allons tout d'abord configurer les VRF côté FAI. Pour se faire, il faut tout d'abord créer la VRF tel que ci-dessous:

```
ip vrf <nom vrf>
  rd <rd>:<rt>
  route-target export <rd>:<rt>
  route-target import <rd>:<rt>
```

Puis nous ajoutons a une interface grâce à:

```
interface e<numéro d'interface>
ip vrf forwarding <nom de la vrf>
```

Après avoir ajouté la VRF a l'interface (il faudra de nouveau configurer l'ip de l'interface vu que celle-ci sera supprimée), nous ajoutons dans bgp, pour que les routes soient établies vers les sites distants:

```
router bgp <numéro d'AS>
address-family ipv4 vrf <nom de la vrf>
redistribute <static/rip selon le routage utilisé>
```

Un exemple de configuration de telles VRF est la configuration du routeur PE2_ASBR2 (en annexe).

VRF côté client

Coté client, nous aurons juste à configurer le routage vers le routeur de bordure, ce que nous ferons dans la prochaine rubrique.

b) Routage

Routage statique

Pour configurer le routage statique sur le FAI, nous utiliserons:

```
ip route vrf <nom vrf> <réseau du site distant> <masque du réseau
distant> <adresse du prochain saut>
```

Une route sera alors définie pour atteindre le site distant (il faudra également bien penser a changer le type de routage dans bgp). Coté client, nous devrons mettre en place la route statique de cette manière:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <adresse ip du prochain saut>
```

On fait donc une route statique pour permettre au client d'atteindre le site distant qui lui est associé.

Routage RIP

Pour configurer le routage RIP sur le FAI, nous utiliserons:

```
router rip
address-family ipv4 vrf <nom vrf>
redistribute bgp <AS adjacent> metric transparent
```

```
network <réseau situé entre le client et le FAI>
no auto-summary
version 2
```

Nous rentrons d'abord en mode configuration de rip, puis de la vrf dans rip. Nous indiquons également qu'il faut redistribuer les routes de bgp dans rip. Enfin nous annonçons les réseaux que nous connaissons, en l'occurrence le réseau entre le client et le FAI. Les deux dernières commandes permettent de spécifier les réseaux avec leur masque inchangé dans rip (il faudra également penser à changer le type de routage dans bgp). Coté client, la configuration sera telle que ci-dessous:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network <réseau a annoncer>
```

Nous rentrons tout d'abord en mode configuration de rip. Nous utiliserons la version 2 de rip et désactivons la summarization automatique. Puis nous annonçons les réseaux que nous connaissons (dans notre cas le réseau entre le FAI et le client, et le réseau local du client). Pour vérifier que le routage est bien effectif nous pouvons faire un ping d'un site à un autre et voir si celui-ci passe.

6) Nattage du serveur web

Pour configurer le nat, il faut se positionner sur le routeur de sortie du site concerné et configurer le nat tel que ci-dessous:

```
interface e<numéro de l'interface connectée au réseau local>
ip nat inside
interface e<numéro de l'interface connectée au réseau entre le client et
le FAI>
ip nat outside
```

On spécifie tout d'abord l'interface connectée au réseau local, puis l'interface connectée au FAI, puis en mode configuration:

```
ip nat inside source static <ip de la machine du réseau local a nater> <ip de l'interface de sortie côté FAI>
```

On spécifie la machine du réseau local à nater. Nous avons maintenant un NAT fonctionnel. Pour tester notre NAT, nous pouvons effectuer un ping de l'extérieur vers l'adresse de l'interface (côté FAI) du routeur du site en question, et intercepter le trafic grâce à une capture wireshark au niveau de l'interface du serveur web. Voici un exemple de test:

```
ICMP 98 Echo (ping) request id=0x6b2b, seq=2/512, ttl=62 (reply in 35)
ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x6b2b, seq=2/512, ttl=64 (request in 34)
```

Nous voyons bien les requêtes ICMP sur wireshark (avec comme filtre icmp)

7) Fichiers de configuration

PE1

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PE1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip vrf UC_Exchange
rd 10:2
route-target export 10:2
route-target import 10:2
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.1.1 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip vrf forwarding UC_Exchange
ip address 172.16.20.10 255.255.255.252
interface Ethernet0/2
```

```
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.4.4 activate
 neighbor 10.10.4.4 send-community extended
 neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
exit-address-family
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
 redistribute static
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route vrf UC_Exchange 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.20.9
control-plane
```

```
!
!!
!!
!
line con 0
  logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
  login
  transport input none
!
!
end
```

PE2_ASBR2

```
! Last configuration change at 11:24:59 EET Sat Feb 4 2023
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PE2_ASBR2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
```

```
ip vrf ABC_Conseil
rd 10:1
route-target export 10:1
route-target import 10:1
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.3.3 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
```

```
ip address 172.16.10.1 255.255.255.252
mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip vrf forwarding ABC_Conseil
ip address 172.16.20.13 255.255.255.252
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
address-family ipv4 vrf ABC_Conseil
 redistribute bgp 10 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
 version 2
exit-address-family
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
neighbor 172.16.10.2 remote-as 30
address-family ipv4
 neighbor 10.10.4.4 activate
 neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.2 activate
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.4.4 activate
 neighbor 10.10.4.4 send-community extended
```

```
neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.2 activate
 neighbor 172.16.10.2 send-community extended
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf ABC_Conseil
 redistribute rip
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
end
```

ASBR1

```
!
! Last configuration change at 11:24:57 EET Sat Feb 4 2023
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
```

```
no service password-encryption
hostname ASBR1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
```

```
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.2.2 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 172.16.10.5 255.255.255.252
mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
```

```
neighbor 172.16.10.6 remote-as 20
address-family ipv4
 neighbor 10.10.4.4 activate
 neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.6 activate
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.4.4 activate
 neighbor 10.10.4.4 send-community extended
 neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.6 activate
 neighbor 172.16.10.6 send-community extended
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
end
```

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname P1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
```

```
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.4.4 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 10
```

```
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.1.1 remote-as 10
neighbor 10.10.1.1 update-source Loopback0
neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
neighbor 10.10.2.2 remote-as 10
neighbor 10.10.2.2 update-source Loopback0
neighbor 10.10.2.2 route-reflector-client
neighbor 10.10.3.3 remote-as 10
neighbor 10.10.3.3 update-source Loopback0
neighbor 10.10.3.3 route-reflector-client
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.1.1 activate
 neighbor 10.10.1.1 send-community extended
 neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
 neighbor 10.10.2.2 activate
 neighbor 10.10.2.2 send-community extended
 neighbor 10.10.2.2 route-reflector-client
 neighbor 10.10.3.3 activate
 neighbor 10.10.3.3 send-community extended
 neighbor 10.10.3.3 route-reflector-client
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
```

```
transport input none
!
!
end
```

P1 AS 20

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname P1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
```

```
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.13.13 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip address 10.10.10.14 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/3
no shutdown
```

```
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 20
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.9.9 remote-as 20
neighbor 10.10.9.9 update-source Loopback0
neighbor 10.10.11.11 remote-as 20
neighbor 10.10.11.11 update-source Loopback0
neighbor 10.10.12.12 remote-as 20
neighbor 10.10.12.12 update-source Loopback0
address-family ipv4
 neighbor 10.10.9.9 activate
 neighbor 10.10.9.9 route-reflector-client
 neighbor 10.10.11.11 activate
 neighbor 10.10.11.11 route-reflector-client
 neighbor 10.10.12.12 activate
 neighbor 10.10.12.12 route-reflector-client
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.9.9 activate
 neighbor 10.10.9.9 send-community extended
 neighbor 10.10.9.9 route-reflector-client
 neighbor 10.10.11.11 activate
 neighbor 10.10.11.11 send-community extended
 neighbor 10.10.11.11 route-reflector-client
 neighbor 10.10.12.12 activate
 neighbor 10.10.12.12 send-community extended
 neighbor 10.10.12.12 route-reflector-client
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
```

```
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
!
!
end
```

PE6_ASBR6

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname PE6_ASBR6
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
!
!
!
```

```
ip vrf ABC_Conseil
rd 10:1
route-target export 10:1
route-target import 10:1
ip vrf UC_Exchange
rd 10:2
route-target export 10:2
route-target import 10:2
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
```

```
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.6.6 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip vrf forwarding UC_Exchange
ip address 172.16.20.26 255.255.255.252
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip vrf forwarding UC_Exchange
ip address 172.16.20.18 255.255.255.252
interface Ethernet0/3
no shutdown
ip vrf forwarding ABC Conseil
ip address 172.16.20.22 255.255.255.252
router ospf 1
network 10.10.6.6 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
router rip
version 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
address-family ipv4 vrf ABC_Conseil
 redistribute bgp 30 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
 version 2
exit-address-family
router bgp 30
bgp log-neighbor-changes
```

```
no bgp default route-target filter
 neighbor 10.10.8.8 remote-as 30
 neighbor 10.10.8.8 update-source Loopback0
 neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.8.8 activate
 neighbor 10.10.8.8 send-community extended
 neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf ABC Conseil
 redistribute rip
exit-address-family
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
 redistribute static
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route vrf UC_Exchange 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.20.17
ip route vrf UC Exchange 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.20.25
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
```

```
!
end
```

ASBR5

```
! Last configuration change at 11:24:48 EET Sat Feb 4 2023
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname ASBR5
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
```

```
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.5.5 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.10.10 255.255.255.252
mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
```

```
shutdown
router ospf 1
network 10.10.5.5 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
router bgp 30
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.8.8 remote-as 30
neighbor 10.10.8.8 update-source Loopback0
neighbor 172.16.10.9 remote-as 20
address-family ipv4
 neighbor 10.10.8.8 activate
 neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.9 activate
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.8.8 activate
 neighbor 10.10.8.8 send-community extended
 neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.9 activate
 neighbor 172.16.10.9 send-community extended
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
```

```
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
  login
  transport input none
!
!
end
```

<u>PE5</u>

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PE5
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip vrf ABC_Conseil
rd 10:1
route-target export 10:1
route-target import 10:1
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.9.9 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
no ip address
shutdown
```

```
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip vrf forwarding ABC Conseil
ip address 172.16.50.1 255.255.255.252
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
address-family ipv4 vrf ABC_Conseil
 redistribute bgp 20 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
 version 2
exit-address-family
router bgp 20
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.13.13 remote-as 20
neighbor 10.10.13.13 update-source Loopback0
neighbor 10.10.13.13 next-hop-self
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.13.13 activate
 neighbor 10.10.13.13 send-community extended
 neighbor 10.10.13.13 next-hop-self
exit-address-family
address-family ipv4 vrf ABC_Conseil
 redistribute rip
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
```

```
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
!
!
end
```

ASBR3

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ASBR3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
!
!
!
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.12.12 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
```

```
ip address 172.16.10.6 255.255.255.252
mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip address 172.16.40.254 255.255.255.252
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 20
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.13.13 remote-as 20
neighbor 10.10.13.13 update-source Loopback0
neighbor 172.16.10.5 remote-as 10
address-family ipv4
 neighbor 10.10.13.13 activate
 neighbor 10.10.13.13 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.5 activate
 exit-address-family
 address-family vpnv4
 neighbor 10.10.13.13 activate
 neighbor 10.10.13.13 send-community extended
 neighbor 10.10.13.13 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.5 activate
 neighbor 172.16.10.5 send-community extended
exit-address-family
ip forward-protocol nd
```

<u>P2</u>

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname P2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
```

```
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
```

```
ip address 10.10.14.14 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 20
bgp log-neighbor-changes
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
```

```
!
!
line con 0
  logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
  login
  transport input none
!
!
end
```

P1 AS 30

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname P1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.8.8 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
```

```
no shutdown
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router ospf 1
network 10.10.8.8 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
router bgp 30
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.5.5 remote-as 30
neighbor 10.10.5.5 update-source Loopback0
neighbor 10.10.5.5 route-reflector-client
neighbor 10.10.6.6 remote-as 30
neighbor 10.10.6.6 update-source Loopback0
neighbor 10.10.6.6 route-reflector-client
neighbor 10.10.7.7 remote-as 30
neighbor 10.10.7.7 update-source Loopback0
neighbor 10.10.7.7 route-reflector-client
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.5.5 activate
 neighbor 10.10.5.5 send-community extended
 neighbor 10.10.5.5 route-reflector-client
 neighbor 10.10.6.6 activate
 neighbor 10.10.6.6 send-community extended
 neighbor 10.10.6.6 route-reflector-client
 neighbor 10.10.7.7 activate
 neighbor 10.10.7.7 send-community extended
 neighbor 10.10.7.7 route-reflector-client
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
```

```
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
!
!
end
```

ASBR7

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ASBR7
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
!
!
!
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.7.7 255.255.255
interface Ethernet0/0
no shutdown
```

```
ip address 172.16.10.2 255.255.255.252
mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router ospf 1
network 10.10.7.7 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
router bgp 30
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.8.8 remote-as 30
neighbor 10.10.8.8 update-source Loopback0
neighbor 172.16.10.1 remote-as 10
address-family ipv4
 neighbor 10.10.8.8 activate
 neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.1 activate
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.8.8 activate
 neighbor 10.10.8.8 send-community extended
 neighbor 10.10.8.8 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.1 activate
 neighbor 172.16.10.1 send-community extended
exit-address-family
ip forward-protocol nd
```

ASBR4

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ASBR4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 10.10.11.11 255.255.255.255
```

```
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.10.9 255.255.255.252
mpls bgp forwarding
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.13 255.255.255.252
mpls ip
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
router bgp 20
bgp log-neighbor-changes
no bgp default route-target filter
neighbor 10.10.13.13 remote-as 20
neighbor 10.10.13.13 update-source Loopback0
neighbor 172.16.10.10 remote-as 30
address-family ipv4
 neighbor 10.10.13.13 activate
 neighbor 10.10.13.13 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.10 activate
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.13.13 activate
 neighbor 10.10.13.13 send-community extended
 neighbor 10.10.13.13 next-hop-self
 neighbor 172.16.10.10 activate
 neighbor 172.16.10.10 send-community extended
exit-address-family
```

```
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
end
```

CE1_1

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname CE1_1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
```

```
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
```

```
interface Loopback0
no shutdown
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/1
no shutdown
ip address 172.16.20.9 255.255.255.252
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.10
control-plane
line con 0
```

```
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
  login
  transport input none
!
!
end
```

CE2_1

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CE2_1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
```

```
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.20.14 255.255.255.252
interface Ethernet0/1
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
```

```
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 172.16.0.0
network 192.168.20.0
no auto-summary
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
end
```

CE2 2

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CE2_2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
```

```
interface Loopback0
no shutdown
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.50.2 255.255.255.252
interface Ethernet0/1
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 172.16.0.0
network 192.168.40.0
no auto-summary
ip forward-protocol nd
no ip http server
```

CE2 3

```
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname CE2_3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
```

```
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.20.21 255.255.255.252
interface Ethernet0/1
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/2
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/3
no shutdown
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 172.16.0.0
network 192.168.30.0
no auto-summary
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
```

```
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
!
!
```

end

CE1_2

```
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CE1_2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip cef
no ipv6 cef
```

```
multilink bundle-name authenticated
redundancy
interface Loopback0
no shutdown
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.20.17 255.255.255.252
interface Ethernet0/1
no shutdown
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/2
no shutdown
ip address 172.16.20.25 255.255.255.252
interface Ethernet0/3
no shutdown
```

```
no ip address
shutdown
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.18
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.26
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input none
end
```